

Utilisation

δ'ADOB® ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟΝ ΕΓΧΕΙΡΗΓΙΟΝ

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Utilisation d'Adobe® Photoshop® Lightroom® pour Windows® et Mac OS

If this guide is distributed with software that includes an end user agreement, this guide, as well as the software described in it, is furnished under license and may be used or copied only in accordance with the terms of such license. Except as permitted by any such license, no part of this guide may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, recording, or otherwise, without the prior written permission of Adobe Systems Incorporated. Please note that the content in this guide is protected under copyright law even if it is not distributed with software that includes an end user license agreement.

The content of this guide is furnished for informational use only, is subject to change without notice, and should not be construed as a commitment by Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in the informational content contained in this guide.

Please remember that existing artwork or images that you may want to include in your project may be protected under copyright law. The unauthorized incorporation of such material into your new work could be a violation of the rights of the copyright owner. Please be sure to obtain any permission required from the copyright owner.

Any references to company names in sample templates are for demonstration purposes only and are not intended to refer to any actual organization.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/>

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Flash, Illustrator, Lightroom, Photoshop, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Apple, Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Portions of this product contain code licensed from Nellymoser. (www.nellymoser.com)

This product includes software developed by the Apache Software Foundation. (<http://www.apache.org/>)

This product includes software developed by the OpenSymphony Group. (<http://www.opensymphony.com/>)

**Sorenson
Spark.**

Sorenson Spark™ video compression and decompression technology licensed from Sorenson Media, Inc.

Flash 9 video is powered by On2 TrueMotion video technology. © 1992-2005 On2 Technologies, Inc. All rights reserved. (www.on2.com)

Notice to U.S. Government End Users: The Software and Documentation are "Commercial Items," as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of "Commercial Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §§227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished-rights reserved under the copyright laws of the United States. Adobe agrees to comply with all applicable equal opportunity laws including, if appropriate, the provisions of Executive Order 11246, as amended, Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974 (38 USC 4212), and Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, and the regulations at 41 CFR Parts 60-1 through 60-60, 60-250, and 60-741. The affirmative action clause and regulations contained in the preceding sentence shall be incorporated by reference.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Sommaire

Chapitre 1 : Ressources

Installation et enregistrement	1
Aide et assistance	2
Services, téléchargements et extras	2
Nouveautés	3

Chapitre 2 : Flux de production Lightroom

Présentation de l'espace de travail	5
Importation de photos dans Lightroom : flux de production de base	6
Module Bibliothèque	8
Utilisation des fonctions de réglage du module Développement : flux de production de base	10
Exportation de photos : flux de production de base	13
Edition dans Photoshop ou Photoshop Elements : flux de production de base	14
Création de diaporamas : flux de production de base	15
Impression de photos : flux de production de base	18
Création de galeries Web : flux de production de base	21

Chapitre 3 : Espace de travail et configuration

Personnalisation de l'espace de travail	25
Affichage des photos dans le film fixe	31
Affichage des photos en mode Loupe	33
Gestion des couleurs	35

Chapitre 4 : Importation de photos

Importation de photos dans votre bibliothèque	38
Importation automatique	47

Chapitre 5 : Organisation des photos dans le catalogue

Présentation du module Bibliothèque	49
Navigaison dans le catalogue	58
Gestion des photos	64
Collections de photos	68
Association de photos dans une pile	74
Filtrage et notation des photos	77
Affichage et modification de métadonnées	83
Mots-clés	89
Recherche de photos dans le catalogue	97
Panneau Développement rapide	101

Chapitre 6 : Développement de photos

Présentation du module Développement	103
Réglage des couleurs et de la tonalité des images	109
Utilisation des niveaux de gris	117
Retouche et correction des imperfections	118

Application de réglages locaux	124
Application des réglages en mode Développement à d'autres photos	128
Gestion des instantanés et de l'historique des images	129
Chapitre 7 : Exportation de photos	
Exportation de photos vers le disque	131
Exportation de photos à l'aide de paramètres prédéfinis	135
Modules externes d'exportation	136
Chapitre 8 : Edition dans d'autres applications	
Présentation de la procédure d'édition dans d'autres applications	137
Edition de photos dans Photoshop	140
Chapitre 9 : Création et affichage de diaporamas	
Outils et panneaux du module Diaporama	143
Définition de la disposition des diapositives	144
Ajout d'incrustations aux diapositives	149
Lecture et exportation de diaporamas	153
Chapitre 10 : Impression de photos	
Présentation du module Impression	157
Agencement des photos au moyen d'un modèle de type Grille	161
Agencement de photos dans une collection d'images	165
Impression d'incrustations de texte et de graphiques	166
Définition de la résolution et de la gestion des couleurs	169
Chapitre 11 : Création de galeries de photos Web	
Outils et panneaux du module Web	172
Définition des dispositions de galerie Web	173
Ajout de texte aux galeries Web	176
Aperçu, exportation et téléchargement d'une galerie de photos Web	178
Chapitre 12 : Raccourcis clavier	
Raccourcis clavier	180
Index	191

Chapitre 1 : Ressources

Le logiciel Adobe® Photoshop® Lightroom® est spécialement conçu pour votre flux de production d'images numériques. Lightroom vous aide à organiser, gérer, traiter, imprimer et afficher vos photographies numériques.

Installation et enregistrement

Installation du logiciel

- 1 Fermez toutes les autres applications Adobe en cours d'exécution sur votre ordinateur.
- 2 Insérez le disque d'installation dans votre lecteur CD ou DVD, puis suivez les indications à l'écran.

Remarque : pour plus de détails, reportez-vous au fichier LisezMoi sur le disque d'installation.

Enregistrement

Enregistrez votre produit pour bénéficier du support gratuit lors de l'installation, des notifications de mises à jour et d'autres services..

- ❖ Pour vous enregistrer, suivez les instructions apparaissant dans la boîte de dialogue d'enregistrement, une fois l'installation terminée.



Si vous préférez enregistrer votre produit ultérieurement, sachez que vous pouvez le faire à tout moment en sélectionnant Aide > Enregistrement de Lightroom.

LisezMoi

Le fichier LisezMoi correspondant à votre logiciel est disponible en ligne et sur le disque d'installation. Ce fichier fournit des informations importantes sur les éléments suivants :

- Configuration système
- Installation (des informations sur la désinstallation du logiciel sont également fournies)
- Enregistrement
- Dépannage
- Service clientèle
- Mentions légales

Aide et assistance

Aide communautaire

L'aide communautaire sur adobe.com est un environnement uniforme vous permettant d'accéder à différentes ressources générées par la communauté et contrôlées par des experts de l'industrie et des spécialistes Adobe. Les utilisateurs y fournissent des commentaires et des évaluations qui peuvent vous orienter vers les réponses souhaitées. La fonction de recherche dans l'aide communautaire vous permet de retrouver les meilleures ressources du Web consacrées aux produits et aux technologies Adobe. Sont notamment disponibles :

- Des vidéos, des didacticiels, des conseils et des techniques, des blogs, des articles et des exemples destinés aux concepteurs comme aux développeurs.
- L'aide complète en ligne, régulièrement mise à jour, est plus approfondie que celle qui accompagne votre produit. Si vous êtes connecté à Internet lorsque vous accédez à l'aide, vous êtes directement dirigé vers l'aide complète disponible sur le Web, et non vers la version abrégée fournie avec votre produit.
- Toutes les autres ressources disponibles sur adobe.com, telles que les articles de la base de connaissances, les fichiers en téléchargement et les mises à jour, Developer Connection, etc.

Utilisez le champ de recherche de l'aide dans l'interface utilisateur de votre produit pour accéder à l'aide communautaire. Une vidéo consacrée à l'aide communautaire est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid4117_xp_fr.

Ressources supplémentaires

Vous pouvez commander une version imprimée de l'aide en ligne à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/store_fr (les frais de livraison et de manutention vous seront facturés). L'aide en ligne fournit également un lien vers l'aide au format PDF, celle-ci étant complète et actualisée en permanence.

Consultez le site Web d'assistance technique d'Adobe, à l'adresse www.adobe.com/fr/support, pour en savoir plus sur les options d'assistance technique gratuites et payantes.

Services, téléchargements et extras

Adobe Exchange

Visitez le site Adobe Exchange à l'adresse www.adobe.com/go/exchange_fr pour télécharger des exemples, ainsi que des milliers de modules externes et d'extensions fournis par Adobe et des développeurs tiers. Ces modules externes et extensions peuvent vous aider à automatiser des tâches, à personnaliser des processus et à créer des effets professionnels spécifiques, entre autres.

Téléchargements Adobe

Choisissez la commande Aide > Rechercher les mises à jour dans Lightroom pour télécharger gratuitement les mises à jour du logiciel.

Consultez le site www.adobe.com/go/downloads_fr pour obtenir gratuitement des mises à jour, des versions d'essai ainsi que d'autres outils logiciels utiles.

Adobe Labs

Le site Adobe Labs à l'adresse www.adobe.com/go/labs_fr vous permet de découvrir et d'évaluer les nouveaux produits et technologies développés par Adobe. Adobe Labs vous donne accès à tout un éventail de ressources :

- préversions de logiciels et technologies à venir ;
- échantillons de code et méthodes conseillées pour accélérer votre apprentissage ;
- préversions de la documentation technique et produit ;
- forums, contenu Wiki et autres ressources de collaboration pour vous aider à interagir avec des développeurs qui partagent vos opinions.

Adobe Labs favorise la mise en place d'un processus de développement de logiciels axé sur la collaboration. Dans cet environnement, les clients utilisant de nouveaux produits et technologies deviennent rapidement productifs. Adobe Labs comprend également un forum permettant de recueillir les premiers commentaires. L'équipe de développement Adobe s'appuie sur ces commentaires pour créer des logiciels répondant aux besoins et aux attentes de la communauté.

Adobe TV

Le canal Adobe TV disponible à l'adresse <http://tv.adobe.com/fr> propose des vidéos permettant de parfaire ses connaissances ou de trouver une source d'inspiration.

Nouveautés

Nouvelles fonctions de Lightroom 2.x

Prise en charge de plusieurs moniteurs Ouvrez le module Bibliothèque dans une autre fenêtre qui peut être affichée sur un second moniteur. Vous pouvez garder cette fenêtre ouverte lorsque vous travaillez dans un module afin d'afficher et de sélectionner facilement des photos pour les modifier ou les présenter (voir la section « [Affichage de la bibliothèque sur un second moniteur](#) » à la page 27).

Amélioration des fonctions de navigation dans la bibliothèque La disposition du module Bibliothèque a été revue pour faciliter la gestion des photos. En outre, l'Explorateur de volumes vous permet de vérifier instantanément l'état des volumes locaux et en réseau. La nouvelle barre Filtre de bibliothèque en mode Grille permet de rechercher des photos selon des critères de type métadonnées, des attributs, des notes, des libellés et l'état du marqueur, ou en effectuant une recherche de texte sur des champs de métadonnées indexés (voir les sections « [Affichage d'informations dans l'Explorateur de volumes](#) » à la page 55 et « [Recherche de photos à l'aide de la barre Filtre de bibliothèque](#) » à la page 97).

Gestion des mots-clés simplifiée Le panneau Gestion des mots-clés et le nouveau panneau Liste des mots-clés sont regroupés dans la partie droite du module Bibliothèque, ce qui facilite l'ajout, l'application et la gestion des mots-clés. Un nouvel ensemble de mots-clés permet d'appliquer des mots-clés similaires aux photos dont les heures de capture sont rapprochées (voir la section « [Mots-clés](#) » à la page 89).

Prise en charge des fichiers volumineux Traite des fichiers dont les dimensions peuvent aller jusqu'à 65 000 pixels ou 512 mégapixels (voir la section « [Formats de fichier](#) » à la page 39).

Réglages de couleur locaux Il est possible de régler différents paramètres, tels que l'exposition, la luminosité et la clarté, à des emplacements précis d'une photo, à l'aide de l'outil Pinceau Réglage ou Filtre Gradué (voir la section « [Application de réglages locaux](#) » à la page 124).

Créations de sortie Enregistrez les paramètres des modules Diaporama, Impression et Web avec une collection afin de pouvoir facilement restaurer ces paramètres pour un groupe de photos (voir les sections « [Enregistrement des](#)

paramètres de diaporama en tant que création de sortie » à la page 148, « Enregistrement des paramètres d'impression en tant que création de sortie » à la page 171 et « Enregistrement des paramètres Web en tant que création de sortie » à la page 176).

Collections dynamiques Créez des collections dynamiques selon les règles de métadonnées que vous définissez. Les collections dynamiques sont automatiquement mises à jour avec les photos répondant aux critères que vous définissez (voir la section « [Création d'une collection dynamique](#) » à la page 72).

Vignettage après recadrage Permet d'appliquer un effet de vignettage à une photo recadrée (voir la section « [Application d'un vignettage après recadrage](#) » à la page 124).

Meilleure intégration à Adobe Photoshop Ouvrez plus rapidement les photos depuis Lightroom dans Photoshop sous forme d'objets dynamiques. Fusionnez une série de photos dans un panorama ou dans une image HDR, ou bien ouvrez plusieurs photos sous forme d'image multicalque dans Photoshop. Lorsque vous revenez dans Lightroom, les images modifiées sont automatiquement ajoutées au catalogue (voir la section « [Edition de photos dans Photoshop](#) » à la page 140).

Nouvelles options d'impression Créez des dispositions d'impression, appelées *collections d'images*, contenant une photo en plusieurs tailles sur une page. Bénéficiez de la netteté de sortie améliorée et imprimez au format JPEG pour votre fournisseur de services d'impression (voir les sections « [Agencement de photos dans une collection d'images](#) » à la page 165, « [Accentuation de la netteté d'une photo pour l'impression](#) » à la page 169 et « [Imprimer au format JPEG](#) » à la page 159).

Performances améliorées Lightroom 2.0 et ses versions ultérieures utilisent de manière plus optimale une combinaison de processeurs pour un affichage plus rapide des vignettes et des photos et prennent en charge les systèmes 64 bits exécutés sous Windows® Vista® et Mac OS®.

SDK de sortie Un kit de développement de logiciel permet à des intervenants tiers de créer des modules externes améliorant les fonctionnalités de Lightroom en matière d'exportation de photos, de création de galeries photos Web et d'ajout de métadonnées personnalisées (voir la section « [Modules externes d'exportation](#) » à la page 136).

Nouveaux profils d'appareil photo Lightroom 2.2 et ses versions ultérieures comprennent deux nouveaux types de profils d'appareil photo basés sur la spécification DNG 1.2. Ces nouveaux profils permettent d'obtenir un meilleur rendu des couleurs pour les photos brutes (voir la section « [Réglage de l'étalonnage colorimétrique de votre appareil photo](#) » à la page 115).

Pour en savoir plus sur d'autres modifications, consultez le fichier [Lisezmoi Lightroom](#).

Une vidéo consacrée aux nouvelles fonctions du module Bibliothèque est disponible à l'adresse : www.adobe.com/go/lrvid2216_lrm_fr.

Une vidéo consacrée aux nouvelles fonctions du module Développement est disponible à l'adresse : www.adobe.com/go/lrvid2217_lrm_fr.

Une vidéo consacrée aux nouvelles fonctions des modules Diaporama, Impression et Web est disponible à l'adresse : www.adobe.com/go/lrvid2218_lrm_fr.


Chapitre 2 : Flux de production Lightroom

Les cinq modules disponibles dans Adobe® Photoshop® Lightroom® correspondent aux différentes étapes du flux de production d'un photographe. Pour traiter efficacement des photos dans Lightroom, il est utile de savoir comment l'espace de travail est organisé et comment accomplir les tâches de base dans chacun des modules.

Présentation de l'espace de travail

Lightroom est un ensemble d'outils complet conçu pour les photographes professionnels. Il s'articule autour de cinq modules. Chacun des modules est consacré à une partie spécifique du flux de production d'un photographe. Le module Bibliothèque permet d'importer, d'organiser, de comparer et de sélectionner des photos. Le module Développement permet d'ajuster les couleurs et les tonalités, ou de traiter des photos de façon créative. Les modules Diaporama, Impression et Web permettent de gérer la présentation des photos.

Chacun des cinq modules de l'espace de travail Lightroom comporte plusieurs panneaux constitués d'options et de commandes permettant de traiter les photos.



Espace de travail Lightroom en mode Grille

A. Barre Filtre de bibliothèque B. Zone d'affichage de l'image C. Plaque d'identité D. Panneaux utilisés pour travailler des photos source E. Film fixe F. Sélecteur de modules G. Panneaux permettant de gérer les métadonnées et les mots-clés, et de retoucher les images H. Barre d'outils

Le film fixe situé au bas de l'espace de travail de chacun des modules présente les vignettes correspondant à la collection, au dossier, à l'ensemble de mots-clés ou aux critères de type métadonnées qui ont été sélectionnés dans le module Bibliothèque. Les tâches réalisées dans chacun des modules s'appliquent au contenu du film fixe. Pour modifier la sélection présentée dans le film fixe, accédez au module Bibliothèque et sélectionnez d'autres photos (voir la section « [Affichage des photos dans le film fixe](#) » à la page 31).

Pour utiliser Lightroom, commencez par sélectionner toutes les images à traiter dans le module Bibliothèque. Cliquez ensuite sur le nom d'un module dans le sélecteur de modules (angle supérieur droit de la fenêtre Lightroom) pour éditer vos photos, les imprimer ou les préparer en vue de les présenter sous forme de diaporama ou de galerie Web.



Maintenez enfoncées les touches *Ctrl+Alt/Commande+Option* et appuyez sur une touche entre 1 et 5 pour basculer vers l'un des cinq modules.

Importation de photos dans Lightroom : flux de production de base

Vous devez importer les photos dans la bibliothèque Lightroom pour pouvoir les utiliser. L'importation renseigne Lightroom sur les photos présentes dans la bibliothèque et sur l'origine de l'importation (directe d'un appareil photo, d'un disque dur, d'un lecteur de carte mémoire ou d'un autre périphérique de stockage). Lors de l'importation, vous pouvez choisir de placer ou de copier les fichiers photo dans un dossier spécifique, ou bien de les conserver à leur emplacement actuel. Vous pouvez renommer les photos, leur appliquer des réglages dans le module Développement et y incorporer des métadonnées et des mots-clés ; vous pouvez également sauvegarder les photos originales dans un autre dossier.

Remarque : *Lightroom prend en charge les photos avec des dimensions de 65 000 pixels ou 512 mégapixels maximum. Lightroom ne prend pas en charge les images au format CMJN. Pour obtenir la liste complète des formats de fichier pris en charge, reportez-vous à la section « [Formats de fichier](#) » à la page 39.*

Après leur importation, Lightroom ajoute les photos à la bibliothèque et commence à créer des aperçus et à classer les métadonnées. A moins d'être manuellement supprimés, les métadonnées et les aperçus restent dans la bibliothèque, même si vous supprimez les photos correspondantes de votre ordinateur pour les archiver sur un autre support de stockage. Les vignettes d'aperçu s'affichent en mode Grille et dans le film fixe, et les dossiers contenant les photos importées s'affichent dans le panneau Dossiers du module Bibliothèque. Vous ne pouvez pas importer une même photo plusieurs fois dans Lightroom à moins de la supprimer d'abord de la bibliothèque (voir les sections « [Navigation dans le catalogue](#) » à la page 58 et « [Création de copies virtuelles](#) » à la page 67).

Remarque : *Lightroom offre également une fonction d'importation automatique qui permet d'importer automatiquement les photos d'un dossier donné vers la bibliothèque (voir la section « [Importation automatique](#) » à la page 47).*

La boîte de dialogue Importer les photos permet de sélectionner les photos à importer, mais aussi de les prévisualiser, de les renommer et d'ajouter des informations les concernant. Pour importer des photos dans Lightroom, procédez comme suit :

1. Connectez l'appareil photo ou le lecteur de carte mémoire à l'ordinateur.

Outre les appareils photo et lecteurs de carte mémoire, Lightroom importe également les photos de n'importe quel dossier sur le disque dur, CD ou DVD et autres périphériques de stockage. Vous pouvez également importer des photos à partir d'un autre catalogue Lightroom ou à partir de Photoshop Elements (Windows).

2. Sélectionnez les photos à importer.


Pour importer des photos dans la bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur le bouton Importer du module Bibliothèque.
- Choisissez la commande Fichier > Importer les photos du disque.
- Choisissez la commande Fichier > Importer les photos du périphérique.
- Faites glisser un groupe de photos ou un dossier contenant des photos vers le module Bibliothèque en mode Grille.

Si nécessaire, accédez au dossier qui contient les photos et cliquez sur le bouton Ouvrir.

3. Choisissez le mode d'importation des photos vers votre bibliothèque.

Dans la boîte de dialogue Importer les photos, sélectionnez le mode d'importation des photos : référencement des photos, copie ou déplacement des photos vers un répertoire spécifique, ou copie des photos en tant que clichés numériques DNG (Digital Negative). Si vous copiez ou déplacez les photos, indiquez le répertoire de destination et définissez le mode de dénomination des fichiers importés (voir la section « [Importation de photos depuis un disque vers Lightroom](#) » à la page 40).

 Choisissez l'option Afficher l'aperçu pour afficher et sélectionner les photos de votre choix si vous ne voulez pas importer l'ensemble des photos d'un dossier (voir la section « [Aperçu d'un affichage et sélection des photos à importer](#) » à la page 41).

4. (Facultatif) Sauvegardez vos photos lors de leur importation.

Si vous copiez ou déplacez les photos vers la bibliothèque, indiquez si les photos originales doivent être sauvegardées lors de l'importation.

5. (Facultatif) Attribuez un nom personnalisé à vos fichiers.

En cas de copie ou de déplacement vers la bibliothèque, les photos sont importées par défaut sous leur nom de fichier courant. Vous pouvez personnaliser le nom de vos fichiers : il vous suffit pour cela de sélectionner une option dans le menu Modèle de nom de fichier. Vous pouvez par exemple ajouter un numéro de séquence aux noms de fichiers (voir la section « [Désignation des photos lors de l'importation](#) » à la page 41).

6. (Facultatif) Définissez des options d'importation pour vos photos.

La zone Informations à appliquer de la boîte de dialogue Importer les photos se compose d'options permettant d'appliquer des paramètres de développement et d'ajouter des métadonnées et des mots-clés aux photos lors de leur importation (voir les sections « [Application de paramètres de développement aux photos lors de l'importation](#) » à la page 44, « [Création et application des paramètres prédéfinis de développement](#) » à la page 107 et « [Application de métadonnées aux photos lors de l'importation](#) » à la page 44).

7. Sélectionnez le type d'aperçu à afficher.

Lorsque l'option de taille standard des aperçus est activée, les aperçus des photos en mode Grille sont de meilleure qualité. Lorsque l'option Minimal est activée, Lightroom utilise les aperçus intégrés aux photos et celles-ci s'affichent donc plus rapidement (voir la section « [Sélection du type d'aperçu utilisé lors de l'importation](#) » à la page 45).

8. Cliquez sur le bouton Importer.

Une barre de progression s'affiche dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre lors de l'importation des photos. Le rendu des vignettes est ensuite affiché dans la partie centrale du module Bibliothèque.

Une vidéo consacrée à l'importation de photos dans Lightroom est disponible à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/go/lrvid2201_lrm_fr.

Voir aussi

« [Gestion des photos](#) » à la page 64

Module Bibliothèque

Une fois les photos importées, Lightroom les stocke dans une base de données appelée un *catalogue*. Vous pouvez visualiser et organiser les photos de votre catalogue à partir du module Bibliothèque.

Voir aussi

« [Création et gestion de catalogues](#) » à la page 52

« [Importation de photos dans votre bibliothèque](#) » à la page 38

A propos des catalogues Lightroom

Lightroom utilise un *catalogue* pour effectuer le suivi de l'emplacement des fichiers et mémoriser des informations les concernant. Un catalogue s'apparente à une base de données contenant un enregistrement de vos photos. Cet enregistrement est stocké dans le catalogue et contient certaines données, notamment les informations sur l'aperçu, les liens indiquant l'emplacement des photos sur votre ordinateur, les métadonnées qui décrivent les photos et les instructions de modification utilisées dans le module Développement. Lorsque vous donnez une note aux photos, que vous leur ajoutez des métadonnées et des étiquettes de mots-clés, que vous les organisez en collections ou que vous les supprimez du catalogue (sans que les fichiers d'origine soient nécessairement en ligne), les paramètres sont stockés dans le catalogue.

Grâce à toutes ces informations, Lightroom vous apporte toute la flexibilité requise pour gérer, identifier et organiser les photos. Par exemple, si vous photographiez en extérieur, vous pouvez importer les photos dans Lightroom sur votre ordinateur portable, puis déplacer les fichiers photo d'origine vers un support inscriptible ou un périphérique de stockage, et continuer à organiser et à gérer vos photos sans craindre de saturer l'espace disque disponible sur votre ordinateur portable. Vous pouvez ensuite transférer le catalogue sur votre ordinateur de bureau, conserver les modifications apportées et effectuer le suivi de l'emplacement de stockage des photos. Le catalogue importé avec les photos de la prise de vue en extérieur constituera un catalogue distinct qui peut être stocké sur votre ordinateur de bureau.

Remarque : bien que vous puissiez afficher des photos dans Lightroom et dans Adobe Bridge, notez que ces deux applications se comportent de manière différente. Pour afficher des photos dans Adobe Bridge, celles-ci doivent se trouver sur le disque dur de votre ordinateur ou votre ordinateur doit être connecté à un périphérique de stockage contenant les photos. Adobe Bridge est un explorateur de fichiers qui n'affiche que les photos directement accessibles. En revanche, le catalogue Lightroom est une base de données qui effectue le suivi des photos importées : vous pouvez donc obtenir un aperçu des photos même si celles-ci ne sont pas enregistrées sur le disque dur. Pour permettre la modification des photos dans Lightroom, cependant, le logiciel doit pouvoir accéder aux photos stockées.

Par défaut, Lightroom charge le catalogue le plus récent. Vous pouvez ouvrir un autre catalogue en sélectionnant la commande Fichier > Ouvrir le catalogue ou déterminer quel catalogue est ouvert dans les préférences générales..

Affichage et organisation des photos

Les photos contenues dans le catalogue, ainsi que leurs données associées, s'affichent dans le module Bibliothèque. Vous pouvez visualiser l'ensemble des photos du catalogue sous forme de vignettes dans une grille ou vous pouvez filtrer le catalogue de différentes manières afin d'afficher uniquement certaines photos. Le module Bibliothèque fournit des commandes permettant de rechercher et d'afficher des photos ou des données spécifiques. Vous pouvez également regrouper les photos dans une collection standard, dans une collection temporaire (appelée « *collection rapide* ») ou dans une collection dynamique (collection créée à partir d'un critère de recherche spécifique). Vous pouvez également utiliser les étiquettes de mots-clés et les métadonnées pour rechercher des photos.


Le module Bibliothèque vous permet d'afficher, de trier, de gérer, d'organiser, de comparer et de noter les photos. Il représente votre base de travail une fois les photos importées dans Lightroom.

Vous pouvez appliquer l'un des quatre modes d'affichage suivants aux photos présentées dans la zone centrale du module Bibliothèque :

Mode Grille Les photos s'affichent sous forme de vignettes dans des cellules que vous pouvez réduire ou agrandir. Le mode Grille permet d'obtenir une vue d'ensemble de votre catalogue ou de groupes spécifiques de photos pour la rotation, le tri, l'organisation et la gestion. Plusieurs options permettent d'afficher les informations sur les photos, y compris leur note, la couleur des libellés et les marqueurs de retenue ou de rejet dans les cellules. Si vous avez pris une série de photos semblables, vous pouvez les associer dans une pile affichant la vignette de la meilleure de la série (voir les sections « [Recherche de photos dans le catalogue](#) » à la page 97 et « [Association de photos dans une pile](#) » à la page 74).

Mode Loupe Affiche une seule photo. Plusieurs commandes vous permettent d'afficher la photo entière ou d'appliquer un zoom avant sur une partie. Des niveaux de zoom jusqu'à 11:1 sont disponibles. En mode Grille ou Ensemble, il suffit de cliquer deux fois sur une photo pour afficher l'image en mode Loupe.

Mode Comparaison Permet d'afficher plusieurs photos côte à côte pour pouvoir les comparer.

Mode Ensemble Affiche la photo active avec les photos sélectionnées afin que vous puissiez les évaluer. La photo active comporte une bordure blanche. Pour activer une autre photo, cliquez sur la vignette correspondante ; pour désélectionner une photo en mode Ensemble, cliquez sur le symbole X () situé dans l'angle inférieur droit de la vignette.

Le module Bibliothèque fournit des boutons et des commandes permettant d'alterner entre les différents modes d'affichage (voir la section « [Alternance entre les modes Grille, Loupe, Comparaison et Ensemble](#) » à la page 50). Vous avez également la possibilité d'afficher le module Bibliothèque dans l'un de ces modes dans une fenêtre secondaire que vous pouvez afficher sur un autre moniteur, si disponible (voir la section « [Affichage de la bibliothèque sur un second moniteur](#) » à la page 27).

Les panneaux situés dans la partie gauche du module Bibliothèque sont principalement utilisés pour l'affichage de photos spécifiques. Ils permettent de parcourir et de gérer les dossiers contenant des photos, d'afficher les collections de photos et de régler le niveau de zoom appliqué aux photos en mode Loupe (voir les sections « [Accès aux photos par dossiers](#) » à la page 64 et « [Collections de photos](#) » à la page 68).

La barre Filtre de bibliothèque située dans la partie supérieure de la bibliothèque en mode Grille vous permet de rechercher des photos en sélectionnant des catégories de métadonnées, en filtrant les photos par marqueur, par note ou par libellé de couleur ou en effectuant une recherche de texte. La recherche de photos permet de localiser des images spécifiques, d'assembler un groupe de photos en diaporamas ou en galeries de photos Web et d'imprimer une planche contact (voir la section « [Recherche de photos à l'aide de la barre Filtre de bibliothèque](#) » à la page 97).

Les panneaux situés dans la partie droite du module Bibliothèque fournissent un histogramme de la photo active et permettent de consulter les métadonnées et les étiquettes de mots-clés associées aux photos et d'en ajouter de nouvelles. Le panneau Développement rapide permet de régler rapidement les tonalités des photos. Les réglages de tonalité disponibles dans le panneau Développement rapide du module Bibliothèque sont semblables à ceux du module Développement. Toutefois, les commandes de réglage et de correction d'image du module Développement sont plus précises (voir les sections « [Lecture des histogrammes de l'image](#) » à la page 106, « [Affichage et modification de métadonnées](#) » à la page 83 et « [Panneau Développement rapide](#) » à la page 101).

Suivant le mode d'affichage sélectionné, la barre d'outils située sous la zone d'aperçu contient des commandes permettant de trier les photos, d'appliquer des notes aux photos, de faire pivoter les photos, de lire un diaporama impromptu ou d'afficher des informations sur les photos (voir la section « [Affichage des commandes de la barre d'outils du module Bibliothèque](#) » à la page 49).

A l'instar des autres modules de Lightroom, le module Bibliothèque affiche le film fixe au bas de la fenêtre. Vous pouvez appliquer des filtres pour n'afficher que certaines photos dans le film fixe et déterminer ainsi les photos qui apparaissent en mode Grille (voir les sections « [Filtrage et notation des photos](#) » à la page 77 et « [Filtrage des photos affichées dans le film fixe et en mode Grille](#) » à la page 32).

Une vidéo consacrée au module Bibliothèque est disponible à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/go/lrvid2202_lrm_fr.

Utilisation des fonctions de réglage du module Développement : flux de production de base

Le module Développement de Lightroom fournit des commandes permettant de régler les couleurs et les plages de tons de photos, mais aussi d'effectuer des corrections localisées. Tous les réglages effectués dans Lightroom sont non destructifs. Les retouches non destructives permettent de conserver votre fichier original en l'état, qu'il s'agisse d'un fichier Camera Raw ou d'un fichier de rendu (JPEG, TIFF, etc.). Les retouches sont conservées dans Lightroom sous la forme d'un ensemble d'instructions appliquées à la photo en mémoire. Grâce aux retouches non destructives, vous pouvez créer différentes versions de la photo sans pour autant perdre les données de l'image d'origine.



Module Développement

A. Panneaux Paramètres prédéfinis, Instantanés et Historique B. Histogramme C. Valeurs RVB D. Barre d'outils E. Panneaux de réglages F. Commandes du zoom de navigation G. Barre d'outils

Lightroom permet de modifier les photos au format Camera Raw (clichés numériques DNG compris), JPEG, TIFF ou PSD. La retouche de photos est une démarche personnelle et subjective. La section ci-dessous décrit une procédure de base qui peut vous servir de guide lorsque vous modifiez des photos dans le module Développement.

1. Sélectionnez la photo à modifier.

Sélectionnez une photo dans le module Bibliothèque et appuyez sur la touche D pour basculer vers le module Développement. Pour activer une autre photo dans le module Développement, sélectionnez la photo de votre choix dans le film fixe.

2. Analysez la photo.


Utilisez les commandes de zoom du panneau Navigation pour étudier la photo et l'outil Main pour repositionner la photo dans la zone d'affichage. Lorsque vous placez le pointeur de la souris sur la photo, les valeurs RVB de l'emplacement désigné par le pointeur s'affichent dans la barre d'outils. Vous pouvez utiliser le panneau Histogramme comme repère visuel pour évaluer les tonalités des couleurs, mais aussi pour prévisualiser l'écrêtage des tons clairs et des tons foncés. Vous pouvez même régler la tonalité d'une photo par glisser-déplacer dans l'interface de l'histogramme (voir la section « [Lecture des histogrammes de l'image](#) » à la page 106).

3. Appliquez des réglages de couleur globaux.

Par défaut, les panneaux du module Développement permettant d'appliquer des réglages globaux aux photos se situent du côté droit de la fenêtre. L'une des méthodes préconisées pour bien utiliser ces panneaux consiste à commencer par le panneau du haut, puis à poursuivre les réglages vers le bas jusqu'au dernier panneau. Le premier panneau, Réglages de base, permet de régler la balance des blancs, la plage de tons et la saturation des couleurs d'une photo (ce panneau comprend notamment les paramètres Clarté et Vibrance). Les panneaux Courbe des tonalités et TSI/Couleur/Niveaux de gris vous permettent d'affiner les réglages des couleurs et des tonalités, et le panneau Virage partiel de créer des effets spéciaux et de coloriser des photos monochromes (voir la section « [Réglage des couleurs et de la tonalité des images](#) » à la page 109).

4. Réduisez le bruit et réglez la netteté.

Utilisez le panneau Détail pour réduire le bruit et régler la netteté d'une photo. Utilisez le panneau Vignettage pour corriger les aberrations chromatiques ou compenser le vignettage de l'objectif (voir les sections « [Réduction du bruit de l'image](#) » à la page 121, « [Renforcement de la netteté d'une photo](#) » à la page 121, « [Compensation de l'aberration chromatique de l'objectif](#) » à la page 122 et « [Compensation du vignettage de l'objectif](#) » à la page 123).

 Utilisez le bouton Avant/Après de la barre d'outils pour voir le résultat des modifications effectuées ou appuyez simplement sur la touche \ pour alterner entre les vues Avant et Après. Utilisez le panneau Historique pour revenir à un état antérieur. Cliquez sur le signe plus (+) dans le panneau Instantanés pour enregistrer les modifications sous la forme d'un état : vous aurez ainsi la possibilité de revenir à cet état ultérieurement.

5. Effectuez les retouches nécessaires et corrigez les imperfections.

Vous pouvez utiliser les outils Cadre de recadrage, Retouche des yeux rouges et Retouche des tons directs à tout moment pour recadrer ou redresser une photo, corriger les yeux rouges et supprimer les tons directs ou de la poussière. Pour appliquer un vignettage après recadrage, utilisez les options du panneau Vignettage (voir les sections « [Recadrage et redressement d'une photo](#) » à la page 118, « [Correction des yeux rouges](#) » à la page 120, « [Correction des tons directs et des imperfections](#) » à la page 119 et « [Application d'un vignettage après recadrage](#) » à la page 124).

6. Appliquez des réglages de couleur locaux.

Corrigez les couleurs sur une zone précise d'une photo à l'aide de l'outil Pinceau Réglage ou Filtre Gradué (voir la section « [Application de réglages locaux](#) » à la page 124).

7. Appliquez les réglages à d'autres photos.

Vous pouvez appliquer les modifications d'une photo sur d'autres. Par exemple, vous pouvez appliquer un ensemble de modifications sur toutes les photos d'une prise de vue nécessitant les mêmes réglages. Vous pouvez copier et coller des corrections, mais aussi synchroniser des corrections. Lorsque vous copiez ou synchronisez des corrections, Lightroom vous permet de sélectionner les modifications spécifiques qui doivent être appliquées aux autres photos. Vous pouvez également utiliser l'outil Peinture disponible dans la bibliothèque en mode Grille pour transférer des paramètres de développement d'une photo à une autre (voir la section « [Application des réglages en mode Développement à d'autres photos](#) » à la page 128).

Une vidéo consacrée au module Développement est disponible à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/go/lrvid2206_lrm_fr.

Une vidéo consacrée aux corrections de couleurs et de tons dans le module Développement est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid2207_lrm_fr.

Une vidéo consacrée à la création d'effets spéciaux, notamment les photos en niveaux de gris, l'effet de virage partiel ou l'application d'un vignettage après recadrage, est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid2208_lrm_fr.

Une vidéo consacrée à l'utilisation des réglages locaux dans le module Développement est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/fr/go/lrvid2209_lrm_fr.

Exportation de photos : flux de production de base

Lightroom vous permet d'exporter vos photos dans des formats adaptés aux usages les plus divers. Vous pouvez par exemple exporter des photos au format TIFF pour les publier, ou au format JPEG pour les utiliser dans des présentations multimédias ou les envoyer par courrier électronique. Vous pouvez exporter une seule ou plusieurs photos depuis les modules Bibliothèque et Développement vers l'emplacement de votre choix. Lightroom peut renommer les photos pendant l'exportation. Lors de l'exportation de photos au format JPEG, TIFF ou PSD, plusieurs options permettent de définir l'espace colorimétrique des photos, leurs dimensions en pixels et leur résolution. Il est possible d'enregistrer les paramètres d'exportation sous forme de paramètres prédéfinis en vue de les réutiliser. Lightroom vous permet également d'exporter vos photos en appliquant les paramètres de la session d'exportation précédente.

Dans le module Panorama, les photos peuvent être exportées vers un fichier Adobe PDF ou JPEG. Il est également possible d'exporter les photos au format JPEG dans le module Impression. Enfin, dans le module Web, les photos peuvent être exportées vers une galerie de photos Web (voir les sections « [Exportation d'un diaporama](#) » à la page 155, « [Imprimer au format JPEG](#) » à la page 159 et « [A propos de l'enregistrement et du téléchargement des galeries de photos Web](#) » à la page 178).

Pour exporter des photos à partir de Lightroom, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les photos à exporter.

Sélectionnez les photos en mode Grille ou dans le film fixe (voir la section « [Sélection des photos en mode Grille et dans le film fixe](#) » à la page 59).

2. Exportez les photos et indiquez un dossier de destination.

Choisissez la commande Fichier > Exporter ou cliquez sur le bouton Exporter du module Bibliothèque. Dans la boîte de dialogue d'exportation qui s'affiche, sélectionnez le dossier de destination des fichiers exportés. Vous pouvez également choisir d'ajouter les photos exportées vers le catalogue en cours (voir la section « [Sélection d'un dossier de destination pour l'exportation](#) » à la page 131).



Le nombre de photos exportées s'affiche en haut de la boîte de dialogue d'exportation.

3. (Facultatif) Sélectionnez un paramètre prédéfini d'exportation.

Plusieurs paramètres prédéfinis sont disponibles dans Lightroom pour faciliter l'exportation de photos dans des formats de fichier spécifiques. Par exemple, le paramètre prédéfini Pour envoyer par messagerie électronique permet de générer une image JPEG de petite taille et de basse résolution qui peut être facilement envoyée à un client par courrier électronique, sous forme de pièce jointe. Vous pouvez sélectionner l'un des paramètres prédéfinis existants, ou bien enregistrer vos propres paramètres prédéfinis d'exportation en cliquant sur le bouton Ajouter situé au bas de la liste Paramètre prédéfini de la boîte de dialogue d'exportation (voir la section « [Exportation de photos à l'aide de paramètres prédéfinis](#) » à la page 135).

4. Définissez un mode de dénomination pour les fichiers des photos exportées.

Sélectionnez un modèle dans le menu de modèle de dénomination de fichier, ou bien choisissez l'option de modification de ce menu pour créer une convention de dénomination personnalisée au moyen de l'Editeur de modèles de nom de fichier (voir les sections « [Editeur de modèles de nom de fichier](#) et [Editeur de modèles de texte](#) » à la page 42 et « [Désignation des photos lors de l'exportation](#) » à la page 132).

5. Sélectionnez un format de fichier et définissez les paramètres d'exportation et de taille.

Choisissez d'exporter les photos originales ou exportez vos photos en tant que fichiers JPEG, PSD, TIFF ou DNG. Après avoir sélectionné un format, définissez les paramètres appropriés pour vos fichiers exportés. Par exemple, si vous avez choisi le format JPEG, vous devez définir le niveau de compression, l'espace colorimétrique, les dimensions en pixels et la résolution des photos. Vous pouvez également appliquer des paramètres de netteté en sortie (voir les sections « [Définition des paramètres d'exportation de fichiers](#) » à la page 132 et « [Définition des paramètres de netteté en sortie](#) » à la page 133).

6. Choisissez l'opération à effectuer après l'exportation.

Vous pouvez choisir d'afficher les fichiers dans l'Explorateur (Windows) ou le Finder (Mac OS), d'ouvrir les photos dans Photoshop, de lancer une application spécifique ou de ne rien faire après l'exportation (voir la section « [Sélection d'opérations après traitement](#) » à la page 134).

7. (Facultatif) Enregistrez vos paramètres d'exportation

Si vous souhaitez enregistrer vos paramètres d'exportation pour pouvoir les réutiliser, créez un paramètre d'exportation prédéfini par le biais du bouton Ajouter (voir la section « [Enregistrement des paramètres d'exportation en tant que paramètres prédéfinis](#) » à la page 135).

8. Cliquez sur Exporter.

Une vidéo consacrée à l'exportation de photos depuis Lightroom est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid2210_lrm_fr.

Edition dans Photoshop ou Photoshop Elements : flux de production de base

Vous pouvez modifier des photos dans Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements ou dans une autre application depuis le module Bibliothèque ou Développement de Lightroom. Lightroom utilise automatiquement Photoshop ou Photoshop Elements comme éditeur externe si ces applications sont installées sur votre ordinateur. Les préférences d'édition externe vous permettent de désigner d'autres applications comme éditeurs externes, mais aussi de définir des formats de fichier et d'autres options (voir la section « [Définition des préférences relatives aux éditeurs externes](#) » à la page 137).

Il existe plusieurs façons de modifier des photos au moyen de Photoshop CS4 à partir de Lightroom. Vous pouvez simplement les modifier dans leur format courant ou les ouvrir en tant qu'objets dynamiques. Vous pouvez également fusionner une série de prises de vue dans un panorama ou dans une image HDR, ou bien ouvrir plusieurs photos sous forme d'image multicalque dans Photoshop. Lorsque vous enregistrez les modifications apportées à une photo dans Photoshop, Lightroom importe automatiquement la nouvelle photo dans le catalogue (voir les sections « [Ouverture de photos dans Photoshop ou Photoshop Elements](#) » à la page 139 et « [Edition de photos dans Photoshop](#) » à la page 140).

Pour pouvoir modifier une photo au moyen de Photoshop ou de Photoshop Elements à partir de Lightroom, vous devez avoir installé l'une de ces deux applications sur l'ordinateur. Si c'est le cas, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la photo à modifier.

Accédez au module Bibliothèque ou Développement de Lightroom et sélectionnez la photo à modifier. Choisissez ensuite la commande Photo > Modifier dans > Modifier dans Adobe Photoshop ou Modifier dans Adobe Photoshop Elements. Si vous ouvrez un fichier Camera Raw dans Photoshop CS4, la photo s'ouvre directement dans Photoshop. Dans le cas d'un fichier TIFF, JPEG ou PSD, vous pouvez ouvrir une copie de la photo modifiée dans Lightroom ou une copie de la photo d'origine.

2. Effectuez les modifications nécessaires dans Photoshop ou Photoshop Elements.

Effectuez les modifications souhaitées dans Photoshop ou Photoshop Elements et, lorsque vous êtes prêt à les enregistrer, choisissez la commande Fichier > Enregistrer.

3. Revenez à l'application Lightroom.

Basculez vers l'application Lightroom. Une nouvelle version de la photo s'affiche en regard de la photo originale dans le module Bibliothèque en mode Grille. La nouvelle photo contient les modifications effectuées dans Photoshop ou Photoshop Elements. L'original n'est pas modifié.


Important : lors de l'enregistrement depuis Photoshop ou Photoshop Elements, veillez à activer l'option Maximiser la compatibilité pour que les photos puissent être lues dans Lightroom. Photoshop CS3, ou une version ultérieure, enregistre automatiquement les fichiers PSD de Lightroom avec une compatibilité maximale.

Une vidéo consacrée à la modification de photos dans Lightroom et Photoshop CS3 est disponible à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/go/lrvid2211_lrm_fr.

Une vidéo consacrée à la modification de photos dans Lightroom et Photoshop CS4 est disponible à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/go/lrvid4121_ps_fr.

Création de diaporamas : flux de production de base

Le module Diaporama vous donne la possibilité de créer des diaporamas. Un « diaporama » permet de présenter une série de photos à l'écran avec de la musique et des effets de transition. Les panneaux de gauche contiennent la liste des modèles de diaporama et un aperçu de leur disposition. L'éditeur de diapositives au centre de l'espace de travail présente les photos disposées dans un modèle de diapositives. La barre d'outils située sous l'éditeur de diapositives fournit des commandes permettant d'obtenir un aperçu du diaporama, d'affiner la sélection et d'ajouter du texte aux diapositives. Les panneaux de droite contiennent des commandes permettant de spécifier l'aspect des photos dans la disposition de modèle, de modifier le modèle, d'ajouter du texte dans la disposition de diapositives et de sélectionner les paramètres de lecture.



Module Diapositive

A. Editeur de diapositives **B.** Aperçu du modèle **C.** Modèles de diaporama **D.** Panneaux permettant de définir la disposition et les options de lecture **E.** Commandes de lecture **F.** Outils de rotation et d'ajout de texte

Si vous souhaitez partager votre diaporama ou le lire sur un autre ordinateur, vous pouvez l'exporter vers un fichier Adobe PDF. Les diaporamas exportés ne prennent pas en charge la musique.


Vous pouvez également lire un diaporama *impromptu* à partir du module Bibliothèque ou Développement. Un diaporama impromptu s'affiche avec le modèle et les paramètres sélectionnés dans le module Diaporama. Cette méthode est pratique pour afficher les images en plein écran, leur appliquer une note, les faire pivoter ou les supprimer d'un dossier à l'aide de raccourcis clavier.

Procédez comme suit pour créer un diaporama :

1. Sélectionnez des images dans la Bibliothèque.

Dans le module Bibliothèque, sélectionnez les photos en mode Grille ou dans le film fixe, ou bien choisissez un dossier, une collection ou un mot-clé pour afficher les photos devant figurer dans le diaporama (voir la section « [Sélection des photos en mode Grille et dans le film fixe](#) » à la page 59).

Utilisez la collection rapide pour assembler des photos de plusieurs dossiers ou avec différents mots-clés, ou bien créez une collection à partir des photos sélectionnées. L'assemblage de photos dans une collection vous permet de mieux gérer l'ordre des diapositives ou de modifier le diaporama en temps voulu (voir les sections « [Assemblage de photos dans la collection rapide](#) » à la page 32 et « [Création ou suppression d'une collection](#) » à la page 69).

 Vous pouvez filtrer les photos qui s'affichent dans le film fixe du module Diaporama : il vous suffit pour cela d'accéder au menu déroulant Utiliser, situé dans la barre d'outils, et de sélectionner l'option Toutes les photos, Photos sélectionnées ou Photos marquées.

2. Agencez les diapositives.

Si vous avez réuni vos photos dans une collection, faites-les glisser dans le film fixe ou dans le mode Grille pour les organiser (voir les sections « Réorganisation des photos en mode Grille » à la page 59 et « Lecture aléatoire des diapositives » à la page 154).

Remarque : vous devez être en train d'utiliser une collection pour faire glisser des photos afin de modifier l'ordre des diapositives.

3. Choisissez un modèle dans le module Diaporama.

Déplacez le pointeur sur un nom de modèle dans l'Explorateur de modèles situé dans la partie gauche de l'espace de travail pour afficher un aperçu du modèle. Cliquez sur un nom de modèle pour le sélectionner pour votre diaporama (voir la section « Sélection d'un modèle de diaporama » à la page 144).

4. (Facultatif) Personnalisez le modèle.

Personnalisez votre diaporama en modifiant les paramètres Options, Disposition, Incrustations et Fond. Vous pouvez par exemple ajouter une ombre portée, faire apparaître votre plaque d'identité ou une légende sur les diapositives et définir l'image ou la couleur devant être utilisée en arrière-plan (voir les sections « Ajout d'incrustations aux diapositives » à la page 149 et « Définition de l'arrière-plan des diapositives » à la page 146).

Remarque : enregistrez vos modifications sous forme d'un modèle personnalisé que vous pouvez réutiliser plus tard (voir la section « Sélection d'un modèle de diaporama » à la page 144).

5. Définissez des options de lecture.

Définissez les options de durée des diapositives et de transition pour la lecture d'un diaporama dans Lightroom. Vous pouvez également définir des diapositives d'introduction et de fin, mais aussi choisir sur votre ordinateur une liste de sélection musicale qui sera lue tout au long du diaporama (voir la section « Définition de la durée des diapositives et des transitions » à la page 153).

6. Lisez ou prévisualisez le diaporama.

Cliquez sur le bouton Aperçu du diaporama de la barre d'outils pour afficher le diaporama dans l'éditeur de diapositives. Cliquez sur le bouton de lecture pour lire le diaporama en plein écran sur votre ordinateur (voir la section « Aperçu d'un diaporama » à la page 154 et « Lecture d'un diaporama » à la page 154).

7. Exportez le diaporama si vous prévoyez de le partager.

Vous pouvez enregistrer votre diaporama sous la forme d'un document Adobe PDF pour permettre à d'autres personnes de le visionner. Cliquez sur le bouton Exporter, attribuez un nom au diaporama et définissez les paramètres de taille et de qualité. Vous pouvez également exporter des diapositives en tant que jeux de fichiers JPEG (voir la section « Exportation d'un diaporama » à la page 155).

Important : vous ne pouvez pas exporter de musique avec les diaporamas.

8. (Facultatif) Enregistrez la disposition en tant que modèle personnalisé ou enregistrez les paramètres en tant que création de sortie.

Vous avez la possibilité d'enregistrer la disposition de votre diaporama en tant que modèle personnalisé pour pouvoir la réutiliser ultérieurement. Vous pouvez également enregistrer les paramètres du diaporama en tant que création de sortie. Une création de sortie vous permet de revenir facilement à un ensemble d'options appliquées à une collection de photos. Vous pouvez également permuter facilement les photos d'une création de sortie tout en préservant les paramètres des modules Diaporama, Impression ou Web (voir les sections « [Création de modèles de diaporama personnalisés](#) » à la page 147 et « [Enregistrement des paramètres de diaporama en tant que création de sortie](#) » à la page 148).

Une vidéo consacrée aux modules de sortie est disponible à l'adresse suivante :


http://www.adobe.com/go/lrvid2212_lrm_fr.

Une vidéo consacrée au module Diaporama est disponible à l'adresse suivante :

http://www.adobe.com/go/lrvid2213_lrm_fr.

Impression de photos : flux de production de base

Le module Impression vous permet de spécifier les options de disposition et d'impression pour imprimer des photos et des planches contact sur votre imprimante. Les panneaux de gauche contiennent la liste des modèles avec un aperçu des dispositions de page. La zone située au centre du module Impression présente les photos disposées dans un modèle. Les panneaux de droite fournissent des commandes permettant d'agencer les photos dans le modèle, de modifier le modèle, d'ajouter du texte et d'autres éléments sur la page, et de sélectionner des paramètres d'impression pour la gestion des couleurs, la résolution et la netteté.



Module Impression

A. Explorateur de modèles B. Panneaux permettant de définir la disposition et les options de sortie C. Boutons Afficher la page précédente et Afficher la page suivante D. Numéro de page

Pour imprimer des photos à partir de Lightroom, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les photos à imprimer.

Dans le module Bibliothèque, sélectionnez un dossier, une collection ou un mot-clé pour afficher les photos que vous souhaitez imprimer. Utilisez la collection rapide pour assembler des photos provenant de différents dossiers en mode Grille ou des photos comportant des mots-clés différents dans le film fixe. Dans le module Impression, vous pouvez également sélectionner des photos à partir du film fixe (voir la section « [Sélection des photos en mode Grille et dans le film fixe](#) » à la page 59).

I Vous pouvez filtrer les photos qui s'affichent dans le film fixe du module Impression : il vous suffit pour cela d'accéder au menu déroulant Utiliser, situé dans la barre d'outils, et de sélectionner l'option Toutes les photos, Photos sélectionnées ou Photos marquées.

2. Choisissez le format de la page.

Dans le module Impression, cliquez sur le bouton Mise en page, puis choisissez un format de page, comme suit :

- (Windows) Dans la zone Papier de la boîte de dialogue Configuration de l'impression, choisissez un format de page dans le menu Taille.
- (Mac OS) Dans la boîte de dialogue Mise en page, sélectionnez une imprimante dans le menu Format pour, puis choisissez un format de papier dans le menu Taille du papier.

Conservez la valeur d'échelle 100 % et effectuez tous vos réglages de taille d'image dans Lightroom.

Remarque : si nécessaire, spécifiez l'orientation de la page, puis cliquez sur le bouton OK.

3. Choisissez un modèle.

Les modèles proposés dans Lightroom mettent à l'échelle les photos pour adapter la taille de papier choisie. Lightroom fournit trois modèles de type Collection d'images que vous pouvez utiliser pour disposer plusieurs copies de différents formats d'une même photo sur une page, les copies étant dans ce cas agencées automatiquement de façon optimale. Ces modèles sont tout particulièrement recommandés pour l'impression de photos telles que des photos de classe ou des photos de mariage (voir les sections « [Choix d'un modèle de type Grille](#) » à la page 161 et « [Sélection d'un modèle de type Collection d'images](#) » à la page 165).

4. (Facultatif) Personnalisez le modèle.

Dans le cas d'une disposition en grille, telle qu'une planche contact 4 x 5, modifiez le modèle au moyen des commandes des panneaux Paramètres d'image et Disposition. Vous pouvez par exemple augmenter le facteur de zoom pour insérer des photos dans les cellules, ajouter un cadre ou régler les marges et la taille des cellules. Vous pouvez également faire glisser les repères sur le plan de travail pour redimensionner les cellules (voir les sections « [Définition de la méthode de remplissage des cellules d'image avec les photos](#) » à la page 161 et « [Modification des marges et de la taille des cellules](#) » à la page 162).

Dans le cas d'un modèle de type Collection d'images, vous pouvez personnaliser la disposition en redimensionnant manuellement les cellules sur le plan de travail et en définissant les options du panneau Paramètres d'image. Utilisez le panneau Règles, grille et repères pour personnaliser le plan de travail et le panneau Cellules pour ajouter de nouvelles cellules ou de nouvelles pages à la disposition (voir la section « [Agencement de photos dans une collection d'images](#) » à la page 165).

5. (Facultatif) Ajoutez du texte et d'autres extras.

Dans le panneau Incrustations, spécifiez si vous souhaitez imprimer votre plaque d'identité, des informations sur la photo ou des numéros de page (voir la section « [Impression d'incrustations de texte et de graphiques](#) » à la page 166).

6. Spécifiez les paramètres d'impression.

Dans le panneau Travaux d'impression, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Spécifiez une résolution d'impression ou conservez ce paramètre sur sa valeur par défaut, c'est-à-dire 240 ppp (voir la section « [Définition de la résolution de l'impression](#) » à la page 169).
- Spécifiez la méthode d'application de la gestion des couleurs sur vos photos. Choisissez des commandes dans les menus déroulants Profil et Mode de rendu (voir la section « [Définition de la gestion des couleurs d'impression](#) » à la page 170).
- Sélectionnez l'option Impression en mode Brouillon, si nécessaire (voir la section « [Impression en mode brouillon](#) » à la page 159).
- Sélectionnez l'option de netteté des photos, si nécessaire. Si vous sélectionnez l'option Netteté d'impression, utilisez le menu déroulant pour indiquer la valeur de la netteté à appliquer (voir la section « [Accentuation de la netteté d'une photo pour l'impression](#) » à la page 169).

7. (Facultatif) Enregistrez la disposition et les options d'impression en tant que modèle ou en tant que création de sortie.

Si vous envisagez de réutiliser vos paramètres d'impression, y compris la disposition et les options d'incrustation, enregistrez ces paramètres en tant que modèle d'impression personnalisé ou enregistrez les paramètres en tant que création de sortie si vous souhaitez associer un ensemble d'options spécifiques du module Impression à une collection de photos (voir les sections « [Création de modèles d'impression personnalisés](#) » à la page 163 et « [Enregistrement des paramètres d'impression en tant que création de sortie](#) » à la page 171).

8. Cliquez sur le bouton Imprimer pour spécifier les options du pilote d'impression.

Sélectionnez l'imprimante et définissez les options avant de cliquer sur le bouton OK (Windows) ou Imprimer (Mac OS). Si Lightroom gère la couleur, désactivez la gestion des couleurs dans les paramètres d'impression.

Une vidéo consacrée aux modules de sortie est disponible à l'adresse suivante :

http://www.adobe.com/go/lrvid2212_lrm_fr.

Une vidéo consacrée au module Impression est disponible à l'adresse suivante :

http://www.adobe.com/go/lrvid2214_lrm_fr.

Création de galeries Web : flux de production de base

Le module Web vous permet de créer des galeries de photos Web. Une « galerie Web » est un site Web composé de vignettes permettant d'accéder aux photos en version grand format. Les panneaux situés dans la partie gauche du module Web de Lightroom contiennent la liste des modèles avec un aperçu des dispositions de page. Le panneau central correspond à la zone d'affichage de l'image et il est automatiquement mis à jour au fil de vos modifications. Il permet également de naviguer entre l'index et les autres pages de la galerie de photos Web. Les panneaux de droite comportent les commandes qui permettent de définir la présentation des photos dans le modèle, de modifier le modèle, d'ajouter du texte sur la page Web, d'afficher un aperçu de la galerie Web dans un navigateur et de définir des paramètres pour le téléchargement de la galerie sur un serveur Web.



Module Web

A. Type de galerie Web **B.** Explorateur de modèles **C.** Bouton Aperçu **D.** Panneaux permettant de personnaliser la disposition et de définir les options de sortie **E.** Boutons de navigation

Lightroom permet de créer deux types de galerie Web :

Galerie HTML Lightroom Crée une page Web de vignettes reliées à des pages de versions plus grandes des photos.


Galerie Flash Lightroom Crée un site Web comportant plusieurs vues : une rangée de vignettes permettant d'afficher les photos en version grand format et un diaporama dont l'internaute peut contrôler la lecture. Affichez cette galerie dans un navigateur avec Adobe Flash® Player.

Pour créer une galerie Web dans Lightroom, procédez comme suit :

1. Sélectionnez des images dans la Bibliothèque.

Dans le module Bibliothèque, sélectionnez les images en mode Grille ou dans le film fixe, ou bien choisissez un dossier, une collection ou un mot-clé pour afficher les photos devant figurer dans la galerie Web. Vous pouvez affiner votre sélection, puis ajouter les photos à une collection standard ou à la collection rapide. Vous pouvez également utiliser la collection rapide pour réunir des photos provenant de plusieurs dossiers ou des photos ayant différents mots-clés (voir les sections « [Sélection des photos en mode Grille et dans le film fixe](#) » à la page 59 et « [Collections de photos](#) » à la page 68).

Si vous envisagez de modifier votre galerie Web ultérieurement, nous vous conseillons de réunir toutes vos photos dans une collection qui préservera l'ordre des photos et tous les paramètres personnalisés éventuellement définis.

 Vous pouvez filtrer les photos qui s'affichent dans le film fixe du module Web : il vous suffit pour cela d'accéder au menu déroulant Utiliser, situé dans la barre d'outils, et de sélectionner l'option Toutes les photos, Photos sélectionnées ou Photos marquées.

2. Allez dans le module Web.

Les photos sélectionnées s'affichent dans le film fixe et dans le plan de travail au centre du module Web.

3. Réorganisez l'ordre des photos.

Si vous avez réuni vos photos dans une collection, faites-les glisser dans le film fixe pour les réorganiser dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'elles s'affichent dans la galerie.

Remarque : vous pouvez également sélectionner les images dans le film fixe afin d'indiquer quelles photos seront affichées dans la galerie. Si toutes les photos sont désélectionnées dans le film fixe, elles feront toutes partie de la galerie (voir la section « [Sélection des photos en mode Grille et dans le film fixe](#) » à la page 59).

4. Choisissez un modèle.

Passez le pointeur sur un nom de modèle dans l'Explorateur de modèles pour afficher un petit aperçu. Cliquez sur un nom de modèle pour le sélectionner pour votre galerie Web.

5. Entrez les informations sur le site Web.

Dans le panneau Informations sur le site, entrez le titre du site Web, le titre de la galerie, ainsi qu'une description. Vous pouvez également entrer votre adresse e-mail : ainsi, les internautes qui explorent votre galerie auront la possibilité de cliquer sur votre nom pour vous envoyer un e-mail (voir la section « [Ajout de titres, de descriptions et de coordonnées du contact](#) » à la page 176).

6. (Facultatif) Définissez l'aspect de la galerie Web.

Dans le panneau Palette de couleurs, cliquez sur la case de couleur en regard de l'élément à modifier et choisissez la couleur que vous souhaitez lui appliquer (voir la section « [Sélection des couleurs pour les galeries de photos Web](#) » à la page 174).

7. (Facultatif) Définissez la disposition de la galerie.

Dans le panneau Aspect, modifiez la disposition de la galerie en définissant les options Grille (dans le cas d'une galerie HTML) ou en choisissant l'une des options du menu Disposition (dans le cas d'une galerie Flash). Dans le cas d'une galerie Flash, vous pouvez également définir la taille des vignettes et des photos grand format par le biais du panneau Aspect (voir les sections « [Définition de l'aspect des galeries HTML Lightroom](#) » à la page 174 et « [Sélection d'une disposition de galerie Flash Lightroom](#) » à la page 174).

8. (Facultatif) Ajoutez votre plaque d'identité.

Pour faire apparaître votre plaque d'identité sur la page Web, cochez l'option correspondante dans le panneau Informations sur le site (dans le cas d'une galerie HTML) ou dans le panneau Aspect (dans le cas d'une galerie Flash) (voir la section « [Ajout de votre plaque d'identité à une galerie de photos Web](#) » à la page 177).

9. (Facultatif) Définissez le texte qui sera affiché avec les photos.

Dans le panneau Informations sur l'image, saisissez ou choisissez les métadonnées à afficher comme titre et légende pour chaque photo. Laissez les options Titre et Légende désactivées si vous ne voulez pas afficher de texte sous les photos (voir la section « [Affichage des titres de photos et des légendes dans les galeries de photos Web](#) » à la page 177).

10. Définissez les options de sortie.

Dans le panneau Paramètres de sortie, indiquez la qualité de la vue agrandie d'une photo. Vous pouvez aussi ajouter des informations de copyright.

11. Affichez un aperçu de votre galerie Web dans un navigateur.

Au bas du plan de travail, cliquez sur Aperçu dans un navigateur. Lightroom ouvre un aperçu de votre galerie Web dans le navigateur par défaut (voir la section « [Aperçu d'une galerie de photos Web](#) » à la page 178).

12. Exportez ou téléchargez votre galerie de photos Web.

Une fois la galerie terminée, vous pouvez exporter les fichiers vers un emplacement spécifique ou télécharger la galerie sur un serveur Web. Dans le panneau Paramètres de téléchargement, choisissez l'option Serveur Web dans le menu Serveur FTP ou sélectionnez l'option Modifier les paramètres pour définir des paramètres dans la boîte de dialogue Configurer le transfert de fichier par FTP. Si nécessaire, demandez à votre fournisseur d'accès Internet de vous communiquer les paramètres FTP (voir la section « [Aperçu, exportation et téléchargement d'une galerie de photos Web](#) » à la page 178).

13. (Facultatif) Enregistrez la disposition et les options Web en tant que modèle ou en tant que création de sortie.

Si vous envisagez de réutiliser les paramètres de votre galerie Web, y compris la disposition et les options de téléchargement, enregistrez ces paramètres en tant que modèle Web personnalisé ou en tant que création de sortie si vous souhaitez associer un ensemble d'options spécifiques du module Web à une collection de photos (voir les sections « [Création de modèles de galerie Web personnalisés](#) » à la page 175 et « [Enregistrement des paramètres Web en tant que création de sortie](#) » à la page 176).

Une vidéo consacrée aux modules de sortie est disponible à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/go/lrvid2212_lrm_fr.

Une vidéo consacrée au module Web est disponible à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/go/lrvid2215_lrm_fr.

Chapitre 3 : Espace de travail et configuration

Adobe® Photoshop® Lightroom® comprend cinq modules pour un flux de production d'images numériques complet. Au cours du traitement numérique, vous naviguez d'un module à un autre pour importer, organiser, développer, imprimer et afficher des photos.

Voir aussi

« [Présentation de l'espace de travail](#) » à la page 5

Personnalisation de l'espace de travail

Gestion des panneaux et de l'affichage

Vous pouvez personnaliser l'espace de travail de Lightroom en n'affichant que les panneaux de votre choix ou en masquant tout ou une partie des panneaux afin d'optimiser l'affichage de vos photos.

Ouverture ou fermeture d'un panneau

- ❖ Cliquez sur l'en-tête du panneau. Pour ouvrir ou fermer tous les panneaux d'un groupe, cliquez sur un nom de panneau en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée.

Ouverture ou fermeture d'un panneau à la fois


- ❖ Cliquez sur un en-tête de panneau avec le bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS), puis choisissez le mode Solo, ou cliquez en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée sur un en-tête de panneau.

Le mode Solo s'applique indépendamment à un ensemble de panneaux. Le triangle situé dans l'en-tête du panneau est plein lorsque vous n'êtes pas en mode Solo.

Défilement d'un groupe de panneaux

- ❖ Cliquez sur la barre de défilement ou utilisez la molette de défilement de la souris.

Affichage ou masquage des groupes de panneaux

- Pour afficher ou masquer un groupe de panneaux, cliquez sur l'icône d'affichage/masquage d'un groupe de panneaux . Une icône pleine indique que le groupe de panneaux est affiché.
- Pour afficher ou masquer les deux groupes de panneaux latéraux, choisissez Fenêtre > Panneaux > Afficher/Masquer les panneaux latéraux, ou appuyez sur la touche de tabulation.
- Pour masquer tous les panneaux, y compris les panneaux latéraux, le film fixe et le sélecteur de modules, choisissez Fenêtre > Panneaux > Afficher/Masquer tous les panneaux, ou appuyez sur les touches Maj+Tab.

Définition de l'affichage ou du masquage automatiques de groupes de panneaux

- ❖ Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur le bord extérieur du groupe de panneaux (en dehors de la barre de défilement), puis choisissez une option :

Masquage et affichage automatiques Affiche le panneau lorsque vous passez le pointeur sur le bord extérieur de la fenêtre de l'application. Masque le panneau lorsque vous éloignez le pointeur du panneau.

Masquage automatique Masque le panneau lorsque vous éloignez le pointeur du panneau. Vous devez ouvrir le panneau manuellement.

Manuel Désactive automatiquement l'affichage ou le masquage.

Synchroniser avec le panneau opposé Applique les mêmes fonctions masquer/afficher aux panneaux droit et gauche ou supérieur et inférieur.

Modification de la largeur d'un groupe de panneaux

- ❖ Placez le pointeur sur le bord intérieur d'un groupe de panneaux, et lorsque le pointeur se transforme en flèche double, faites glisser le panneau.

Suppression ou restauration d'un panneau dans un groupe

Si vous n'utilisez pas souvent un panneau, vous pouvez le masquer.

- ❖ Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur l'en-tête d'un panneau du groupe, puis choisissez le nom du panneau.

Modification du mode d'affichage de Lightroom

Vous pouvez modifier l'affichage de l'écran pour masquer la barre de titre, la barre de titre et les menus, ou la barre de titre, les menus et les panneaux.


- Choisissez la commande Fenêtre > Mode d'affichage, puis choisissez une option.

Remarque : *le mode Plein écran et le mode Plein écran avec panneaux masqués dans Mac OS masquent l'ancrage.*

- En mode Normal, Plein écran avec barre de menus ou Plein écran, appuyez sur la touche F pour alterner entre ces trois modes.
- Appuyez sur les touches Ctrl+Alt+F (Windows) ou Commande+Option+F (Mac OS) pour passer du mode Plein écran avec barre de menus ou Plein écran au mode Normal.
- Appuyez sur les touches Maj+Ctrl+F (Windows) ou Maj+Commande+F (Mac OS) pour accéder au mode Plein écran avec panneaux masqués, ce qui masque la barre de titre, les menus et les panneaux.
- En mode Plein écran avec panneaux masqués, appuyez sur les touches Maj-Tab, puis sur la touche F pour afficher les panneaux et la barre de menus.

Désactivation de tous les paramètres d'un panneau


Vous pouvez temporairement désactiver tous les paramètres d'un panneau du module Développement ou le filtrage dans le film fixe.

- ❖ Cliquez sur l'icône d'activation/désactivation de panneau .

Réduction ou masquage de l'interface Lightroom

Utilisez la commande Eclairage de fond pour réduire ou obscurcir l'éclairage de fond de l'interface Lightroom afin de faire ressortir votre photo à l'écran.

- ❖ Sélectionnez la commande Fenêtre > Eclairage de fond, puis choisissez une option. Vous pouvez également appuyer sur la touche L pour alterner entre les trois options.

 Personnalisez la commande Eclairage de fond dans les préférences d'interface en définissant le niveau d'éclairage de fond et la couleur de l'écran.

Personnalisation de la barre d'outils

Vous pouvez masquer la barre d'outils ou la personnaliser dans les modules Bibliothèque et Développement afin d'y inclure les éléments dont vous avez besoin.

Affichage et masquage de la barre d'outils

- ❖ Choisissez Affichage > Afficher/Masquer la barre d'outils ou appuyez sur la touche T pour alterner entre l'affichage et le masquage de la barre d'outils.

Modification des icônes de la barre d'outils


- ❖ Sur le côté droit de la barre d'outils, cliquez sur le menu , puis sélectionnez ou désélectionnez les éléments à afficher dans la barre d'outils.

Affichage de la bibliothèque sur un second moniteur

Vous pouvez ouvrir une fenêtre qui affiche une seconde vue de la bibliothèque. Cette seconde fenêtre affiche les photos sélectionnées dans le module Bibliothèque et utilise les options d'affichage du module Bibliothèque, qui sont définies dans la fenêtre principale de Lightroom en mode Grille et Loupe. La seconde fenêtre peut rester ouverte indépendamment du module utilisé. Ainsi, il est facile d'afficher et de sélectionner différentes photos à tout moment. Si un second moniteur est connecté à l'ordinateur exécutant Lightroom, vous pouvez afficher la seconde fenêtre sur cet écran.

Si vous utilisez plusieurs fenêtres, les commandes et modifications de Lightroom sont appliquées aux photos sélectionnées dans l'application principale, indépendamment des éléments sélectionnés dans la seconde fenêtre. Pour appliquer une commande à une ou plusieurs photos sélectionnées dans la seconde fenêtre, cliquez sur les photos avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée en mode Grille, Comparaison ou Ensemble et sélectionnez une commande.

- 1 Cliquez sur le bouton Seconde fenêtre  dans le film fixe pour ouvrir la seconde fenêtre.



Module Bibliothèque dans la fenêtre principale et mode Loupe dans la fenêtre secondaire (encart)


Par défaut, la seconde fenêtre ouvre la photo sélectionnée en mode Loupe. Si un second moniteur est connecté à l'ordinateur, la seconde fenêtre s'ouvre automatiquement sur ce moniteur en mode Plein écran. Sinon, Lightroom ouvre une fenêtre Affichage secondaire flottante.

- 2 Pour changer le mode d'affichage de la seconde fenêtre Lightroom, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le bouton Seconde fenêtre et choisissez une option dans le menu. Ou cliquez sur l'option Grille, Loupe, Comparaison ou Ensemble dans la seconde fenêtre. Si vous avez un moniteur secondaire, vous pouvez également sélectionner l'option Diaporama.

- 3 Spécifiez les options d'affichage.

Grille Redimensionne les vignettes en faisant glisser le curseur Vignettes et filtre les photos à l'aide de la barre Filtre de bibliothèque (voir la section « Recherche de photos à l'aide de la barre Filtre de bibliothèque » à la page 97).

Loupe Choisissez le mode Normal, Interactive ou Verrouillée. Le mode Normal affiche la photo la plus souvent sélectionnée dans la fenêtre principale. Le mode Interactive affiche la photo qui se trouve sous le pointeur dans le film fixe ou en mode Grille dans la fenêtre principale. Le mode Verrouillée affiche la photo sélectionnée même si vous choisissez une photo différente dans la fenêtre principale. Dans tous les modes Loupe de la seconde fenêtre, vous pouvez régler le niveau de zoom.

Vous pouvez verrouiller une photo quelconque en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) dans la fenêtre principale et en choisissant l'option Verrouiller sur le second moniteur. Ou sélectionnez la photo et appuyez sur les touches Ctrl+Maj+Entrée (Windows) ou Commande+Maj+Retour (Mac OS). La photo qui est actuellement verrouillée sur le moniteur secondaire affiche un badge de la seconde fenêtre  dans le film fixe et la vignette en mode Grille de la fenêtre principale.

Comparaison Offre la même fonctionnalité que le mode Comparaison dans la fenêtre principale (voir la section « [Comparaison des photos dans le module Bibliothèque](#) » à la page 62).

Ensemble Offre la même fonctionnalité que le mode Ensemble dans la fenêtre principale (voir la section « [Comparaison des photos dans le module Bibliothèque](#) » à la page 62).

Diaporama (disponible avec un second moniteur) Permet de diffuser sur un second moniteur un diaporama plein écran du dossier ou de la collection actuellement sélectionné. Cliquez sur le bouton Lecture pour lancer le diaporama ; cliquez sur la diapositive ou appuyez sur la touche Echap. pour l'arrêter. Pour remplacer les options en cours dans le module Diaporama pour Ecran d'introduction, Faire une pause dans l'introduction, Ecran de fin et Répétition, sélectionnez la commande Remplacer, puis sélectionnez l'option.

- 4 (Disponible avec un second moniteur) Affiche la seconde fenêtre en mode flottant si vous cliquez sur le bouton Second moniteur de la fenêtre principale et que vous désélectionnez l'option Plein écran.
- 5 (Disponible en mode Plein écran sur un second moniteur) Cliquez sur le bouton Second moniteur de la fenêtre principale et choisissez la commande Afficher l'aperçu du second moniteur pour ouvrir une petite fenêtre flottante permettant de contrôler à distance l'affichage du second moniteur. Utilisez la fenêtre d'aperçu du second moniteur pour alterner entre les modes Grille, Loupe, Comparaison, Ensemble et Diaporama sur le second moniteur. Vous pouvez également utiliser la fenêtre d'aperçu du second moniteur pour contrôler la lecture du diaporama. La fenêtre d'aperçu du second moniteur est utilisée lorsque le second moniteur n'est pas visible à l'emplacement actuel.
- 6 Pour fermer la seconde fenêtre, cliquez sur le bouton Seconde fenêtre, ou cliquez dessus et désélectionnez l'option Afficher.

Définition des préférences pour l'utilisation de Lightroom

Vous pouvez définir des préférences pour modifier l'interface utilisateur de Lightroom.

Voir aussi

- « [Définition des préférences d'importation et de gestion des fichiers](#) » à la page 38
- « [Modification des paramètres du catalogue](#) » à la page 54
- « [Définition des options d'affichage de la bibliothèque en mode Loupe](#) » à la page 52
- « [Définition des options d'affichage de la bibliothèque en mode Grille](#) » à la page 50

Ouverture de la boîte de dialogue Préférences

- Sous Windows, choisissez Edition > Préférences.
- Sous Mac OS, choisissez Lightroom > Préférences.

Réinitialisation des paramètres prédéfinis d'origine

- ❖ Dans les préférences Paramètres prédéfinis, cliquez sur le bouton Restaurer de votre choix dans la section Valeurs par défaut de Lightroom.

Restauration des invites que vous avez choisi de ne plus afficher

- ❖ Dans les préférences générales, cliquez sur le bouton Réinitialiser tous les messages d'avertissement dans la section Invites.

Modification de la taille de la police de l'interface ou du marqueur de fin de panneau


- ❖ Dans les préférences de l'interface, sélectionnez les options de votre choix dans les menus Panneaux.

Modification du paramètre de langue

Dans Lightroom, les menus, les options et les info-bulles peuvent être affichés dans plusieurs langues.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- (Windows) Dans Lightroom, choisissez la commande Edition > Préférences, puis cliquez sur l'onglet Général. Choisissez ensuite une langue dans le menu déroulant Langue, puis cliquez sur le bouton OK.
- (Mac OS) Dans les préférences système, cliquez sur l'option International. Dans le panneau Langue, faites glisser la langue de votre choix tout en haut de la liste des langues.

 *Mac OS) Pour connaître les langues disponibles dans votre version de Lightroom, sélectionnez l'option Adobe Lightroom 2 dans le dossier Applications. Choisissez ensuite la commande Fichier > Lire les informations, puis cliquez sur le triangle situé en regard de l'option Langues.*

2 Relancez Lightroom.

La nouvelle langue sera prise en compte la prochaine fois que vous lancerez Lightroom.

Personnalisation des plaques d'identité et des boutons de module


Vous pouvez personnaliser l'interface Lightroom, les diaporamas et l'impression à l'aide de plaques d'identité comportant votre nom et votre logo.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir l'éditeur de plaque d'identité :

- Choisissez Edition > Configuration de la plaque d'identité (Windows) ou Lightroom > Configuration de la plaque d'identité (Mac OS).
- Dans le module Diaporama ou Impression, cliquez sur l'aperçu de la plaque d'identité dans le panneau Incrustations, puis choisissez Modifier dans le menu déroulant.

2 Dans l'éditeur de plaque d'identité, sélectionnez l'une des options suivantes :

Utiliser une plaque d'identité avec un style texte Utilisez le texte saisi dans la zone de texte avec les caractéristiques de police définies dans les menus situés sous la zone de texte.

 *Mac OS) Pour créer une plaque d'identité comportant un texte multiligne, appuyez sur les touches Option + Retour dans la zone de texte. Lightroom affiche seulement la première ligne d'une plaque d'identité à gauche du sélecteur de modules. Cependant, toutes les lignes sont visibles lorsque la plaque d'identité est sélectionnée comme incrustation de sortie dans le module Diaporama, Impression ou Web.*

Utiliser une plaque d'identité graphique Utilisez un graphique de 60 pixels maximum de hauteur. Vous devez faire glisser ce graphique dans la zone. Le graphique peut être au format PDF, JPG, GIF, PNG, TIFF ou PSD (Windows) et au format JPG, GIF, PNG, TIFF ou PSD (Macintosh). La résolution des plaques d'identité graphiques risque d'être trop faible pour l'impression.

3 Choisissez Enregistrer sous dans le menu Activer la plaque d'identité et donnez un nom à votre plaque d'identité.

4 Pour afficher votre plaque d'identité sur le côté gauche du sélecteur de modules, sélectionnez la commande Activer la plaque d'identité, puis choisissez l'une des plaques enregistrées dans le menu de droite.

5 Dans les menus déroulants du côté droit de la boîte de dialogue, personnalisez la police, la taille et la couleur des boutons du sélecteur de modules. La première fenêtre de sélection de couleurs définit la couleur du module ouvert, et la seconde définit la couleur des modules non sélectionnés.

Processus du moniteur


Le moniteur d'activité est affiché par-dessus la plaque d'identité lorsque Lightroom exécute une tâche.

- Pour annuler un processus, cliquez sur le signe X en regard de la barre de progression.
- Pour passer à un autre processus en cours, cliquez sur le triangle en regard de la barre de progression.

Affichage des photos dans le film fixe

Présentation du film fixe

Le film fixe présente les photos sur lesquelles vous travaillez lorsque vous passez d'un module à l'autre. Il comporte les photos du dossier, de la collection ou de l'ensemble de mots-clés Bibliothèque sélectionné. Pour passer d'une photo à l'autre parmi les photos affichées dans le film fixe, utilisez les touches de navigation gauche et droite ou choisissez une source différente dans le menu déroulant Indicateur de source du film fixe situé à droite des touches de navigation.



Film fixe Lightroom

A. Bouton Afficher/Masquer la seconde fenêtre B. Passer en mode Grille C. Boutons Précédent et Suivant (pour parcourir les modules)
D. Indicateur de source du film fixe et menu E. Filtre source f. Commande Afficher le film fixe

Voir aussi

« Définition des préférences pour l'utilisation de Lightroom » à la page 29

« Sélection des photos en mode Grille et dans le film fixe » à la page 59

Affichage ou masquage du film fixe

- Cliquez sur l'icône Afficher le film fixe ▼ dans la partie inférieure du film fixe.
- Choisissez Fenêtre > Panneaux > Afficher le film fixe.

Modification de la taille des vignettes du film fixe

- Placez le pointeur sur le bord supérieur du film fixe. Lorsque le pointeur prend la forme d'une flèche double ⇕, faites glisser l'extrémité du film fixe vers le haut ou le bas.
- Cliquez deux fois sur le bord supérieur du film fixe pour passer entre les deux dernières tailles de vignette.

Défilement des photos du film fixe

- Cliquez sur la barre de défilement située au bas du film fixe, cliquez sur les flèches latérales ou faites glisser la vignette à partir du bord supérieur du cadre.
- Appuyez sur les touches de navigation gauche et droite pour parcourir les vignettes du film fixe.

Affichage des notes et des sélections dans les vignettes du film fixe

- ❖ Dans les préférences d'interface, sélectionnez l'option Afficher les notes et les marquages dans le film fixe.


Réorganisation des vignettes dans le film fixe et en mode Grille

- ❖ Avec une collection sélectionnée, faites glisser une vignette vers le nouvel emplacement.

Filtrage des photos affichées dans le film fixe et en mode Grille

Vous pouvez limiter ou filtrer les photos affichées dans le film fixe et en mode Grille pour n'afficher que celles qui présentent un état, une note ou un libellé de couleur particulier.

- ❖ Pour filtrer les photos affichées dans le film fixe et en mode par état, note ou libellé de couleur, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Dans la barre Filtre de bibliothèque située en haut du module Bibliothèque, sélectionnez l'option Attribut, puis choisissez les icônes permettant de filtrer l'affichage.
 - Dans le film fixe, cliquez sur l'option Filtrer, puis sélectionnez les icônes pour filtrer l'affichage.



Définissez des filtres pour les photos affichées dans le film fixe et en mode Grille.

A. Affiche les photos marquées comme étant sélectionnées, rejetées ou neutre **B.** Affiche les photos ayant une note spécifique sous forme d'étoiles, ou celles ayant une note supérieure ou inférieure **C.** Affiche les photos avec un ou plusieurs libellés de couleurs

Voir aussi

« Recherche de photos à l'aide de la barre Filtre de bibliothèque » à la page 97

Changement des photos affichées dans le film fixe

- Choisissez un élément dans le panneau Dossiers, Collections ou Liste des mots-clés dans le module Bibliothèque, ou sélectionnez les critères dans la barre Filtre de bibliothèque pour sélectionner des photos.
- Cliquez sur l'indicateur de source dans le film fixe, puis choisissez une nouvelle source dans le menu déroulant. Vous pouvez choisir le contenu de la collection rapide ou une source précédemment affichée. Les sources précédemment affichées dans le film fixe sont répertoriées, sauf si vous choisissez l'option Effacer les sources récentes.

Remarque : le mode Grille affiche la source photo que vous avez choisie dans le film fixe.

Voir aussi

« Recherche de photos dans le catalogue » à la page 97

Assemblage de photos dans la collection rapide

Utilisez la collection rapide pour assembler un groupe temporaire de photos à retoucher dans l'un des modules. Affichez la collection rapide dans le film fixe ou en mode Grille. Vous pouvez convertir la collection rapide en collection permanente.

Attention à ne pas confondre catalogues et collections. Un *catalogue* stocke des photos et leurs paramètres dans un emplacement unique, ce qui vous permet de les transférer sur un autre ordinateur. Une *collection* désigne un ensemble de photos groupées dans un catalogue, par exemple les 12 meilleures photos d'une prise de vue que vous souhaitez envoyer au client pour approbation.

Voir aussi


« [Conversion de collections rapides en collections standard](#) » à la page 71

« [Module Bibliothèque](#) » à la page 8

« [Définition d'une collection cible](#) » à la page 70

Ajout de photos à une collection rapide

- 1 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le film fixe ou en mode Grille.
- 2 Dans le module Bibliothèque ou Développement, choisissez le menu Photo > Ajouter à la collection rapide. Dans les modules Diaporama, Impression ou Web, choisissez la commande Edition > Ajouter à la collection rapide.


 Sélectionnez une photo et appuyez sur la touche B dans l'un des modules. Ou bien, déplacez le pointeur sur une vignette, puis cliquez sur le cercle dans le coin supérieur droit.

Affichage des photos dans une collection rapide

- Dans le module Bibliothèque, sélectionnez l'option Collection rapide dans le panneau Catalogue.
- Dans le menu Indicateur de source du film fixe, choisissez Collection rapide.

Suppression de photos d'une collection rapide ou effacement d'une collection rapide

- 1 Affichez la collection rapide dans le film fixe ou en mode Grille.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans la collection.
- 3 Dans le module Bibliothèque ou Développement, choisissez Photo > Supprimer de la collection rapide. Dans les modules Diaporama, Impression ou Web, choisissez la commande Edition > Supprimer de la collection rapide.

 Sélectionnez la photo et appuyez sur la touche B depuis n'importe quel module. Ou bien, déplacez le pointeur sur une vignette, puis cliquez sur le cercle dans le coin supérieur droit.

Affichage des photos en mode Loupe

Voir aussi

« [Définition des options d'affichage de la bibliothèque en mode Loupe](#) » à la page 52

Zoom sur une image

Vous pouvez utiliser le panneau Navigation dans le module Bibliothèque ou le module Développement pour définir le niveau de zoom d'une image en mode Loupe. Lightroom enregistre le dernier niveau utilisé et vous permet d'alterner entre ce niveau et le niveau sélectionné lorsque vous cliquez sur la photo avec la souris. Vous pouvez également alterner entre quatre niveaux à l'aide des commandes Zoom avant et Zoom arrière.

Les paramètres restent actifs jusqu'à ce que vous sélectionniez un autre niveau de zoom dans le panneau Navigation ou que vous choisissiez une nouvelle commande dans le menu Affichage.

Remarque : lorsque deux photos sont en mode Comparaison dans le module Bibliothèque, la définition d'un niveau de zoom dans le panneau Navigation ou la sélection d'une commande de zoom entraîne automatiquement l'affichage de l'image sélectionnée en mode Loupe.

Voir aussi

« [Affichage de la bibliothèque sur un second moniteur](#) » à la page 27

Définition des niveaux de zoom pour le pointeur

- 1 Dans le panneau Navigation, sélectionnez l'option Adapter ou Remplir pour le premier niveau de zoom.
- 2 Pour le second niveau, sélectionnez 1:1 (affichage des pixels à 100 %) ou choisissez une option dans le menu déroulant.

Remarque : les niveaux de zoom du pointeur sont également disponibles dans une fenêtre secondaire.

Alternance entre les niveaux de zoom

- Pour alterner entre les deux niveaux de zoom définis dans le panneau Navigation, cliquez sur la photo avec le pointeur ou appuyez sur la barre d'espacement. Le pointeur se transforme en outil Zoom chaque fois qu'il est possible d'effectuer un zoom avant. Vous pouvez aussi cliquer sur la photo pour passer d'un niveau de zoom à l'autre dans la fenêtre secondaire.
- Pour alterner entre quatre niveaux de zoom, appuyez sur les touches Ctrl + ou - (Windows) ou Cmde + ou - (Mac OS). Si vous choisissez une commande de zoom dans le menu Affichage, le niveau alterne entre les quatre paramètres dans le panneau Navigation (Adapter, Remplir, 1:1 et l'option choisie dans le menu).



Pour faire un zoom sur la photo au centre de l'écran, sélectionnez l'option Centrer le point cliqué en zoom avant dans les préférences d'interface.

Déplacement de l'image

Lorsque la photo est agrandie et que certaines parties ne sont pas visibles, utilisez l'outil Main sur la photo ou le pointeur dans le panneau Navigation pour déplacer la photo et afficher les zones masquées. Le panneau Navigation présente toujours l'image complète avec une incrustation de cadre pour représenter les bords de la vue principale.

Remarque : le déplacement est synchronisé dans les modes Avant et Après du module Développement.

- Faites glisser l'outil Main en mode Loupe pour déplacer l'image. Vous pouvez également la déplacer dans la fenêtre secondaire à l'aide de l'outil Main ou Loupe.
- Faites glisser le pointeur dans le panneau Navigation pour déplacer l'image en mode Loupe.
- Cliquez sur le pointeur dans le panneau Navigation pour déplacer la photo à l'emplacement correspondant en mode Loupe.

Application d'un zoom avant temporaire sur l'image pour la déplacer

- Maintenez enfoncée la barre d'espace pour effectuer un zoom avant temporaire.
- Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pour effectuer un zoom avant et faites glisser le pointeur sur la photo ou le panneau Navigation pour déplacer la photo.

Affichage de l'incrustation d'informations sur une photo

Vous pouvez afficher les informations d'une photo en mode Loupe dans la Bibliothèque, en mode Loupe ou Avant et Après dans le module Développement et en mode Loupe dans la fenêtre secondaire. Il est possible d'afficher deux ensembles de métadonnées et de personnaliser l'affichage des informations dans chaque ensemble.

Affichage et masquage de l'incrustation d'informations

- ❖ Choisissez Affichage > Informations sur la loupe > Afficher l'incrustation d'informations ou sélectionnez l'ensemble d'informations à afficher. Vous pouvez également appuyer sur la touche I pour afficher, masquer et parcourir les ensembles d'informations.

Modification de l'incrustation d'informations

- 1 Dans le module Bibliothèque ou Développement, choisissez Affichage > Options d'affichage.
- 2 Si vous travaillez dans le module Bibliothèque, assurez-vous que le mode Loupe est sélectionné.
- 3 Dans les champs Informations sur la loupe, choisissez les options à afficher pour chaque ensemble dans les menus.

Gestion des couleurs

Voir aussi

« [Définition de la résolution et de la gestion des couleurs](#) » à la page 169

A propos de la gestion des couleurs dans Lightroom

Lightroom simplifie la gestion des couleurs dans le flux de production photographique. Aucun besoin de sélectionner des paramètres de couleur ou des profils colorimétriques pour imprimer vos photos. Pour tirer parti de la gestion des couleurs de Lightroom, vous devez étalonner l'écran de votre ordinateur de manière à afficher les couleurs avec précision (voir la section « [Étalonnage et profil du moniteur](#) » à la page 36).

Espaces colorimétriques, profils colorimétriques et courbes de réponse tonales

Il n'est pas nécessaire de comprendre la façon dont Lightroom gère les couleurs en interne, mais les informations suivantes pourront vous être utiles dans votre flux de production.

Un espace colorimétrique décrit une plage de couleurs. Les périphériques de votre flux de production photographique ont différentes plages de couleurs dans lesquelles ils peuvent enregistrer, stocker, modifier et imprimer des photos. Un profil colorimétrique définit un espace colorimétrique qui permet à Lightroom de savoir comment gérer et convertir les couleurs de votre photo.

Aucun profil colorimétrique n'est généralement intégré aux fichiers photo au format Raw. Pour les fichiers au format Raw, le module Développement accepte un espace colorimétrique étendu basé sur les valeurs chromatiques de l'espace colorimétrique ProPhoto RVB. ProPhoto RVB intègre la plupart des couleurs qui peuvent être enregistrées par un appareil photo.

Un profil colorimétrique est également défini par une valeur de gamme, ou plus exactement, sa *courbe de réponse tonale*. La courbe de réponse tonale définit la mise en correspondance des valeurs tonales dans l'image au format Raw. Afin de fournir des informations utiles dans l'histogramme et l'affichage des valeurs RVB, Lightroom accepte une valeur de gamma d'environ 2,2. Plus précisément, il utilise une courbe de réponse tonale semblable à la courbe de réponse tonale de l'espace colorimétrique sRVB.

Lightroom utilise une courbe de réponse tonale afin de fournir des informations pour l'histogramme et les valeurs RVB. Les données Raw sont manipulées avant que leurs tonalités soient mises en correspondance. Le fait de travailler dans cette valeur de gamma linéaire permet d'éviter de nombreux artefacts provoqués par la mise en correspondance des tonalités.

Le module Bibliothèque conserve les aperçus de qualité moyenne et basse dans l'espace colorimétrique Adobe RVB, et les aperçus de qualité plus élevée dans l'espace colorimétrique ProPhoto RVB. Ces aperçus sont également utilisés lors de l'impression en mode brouillon.

Pour les fichiers de rendu tels que les fichiers TIFF, JPEG et PSD, Lightroom utilise le profil colorimétrique intégré à l'image pour afficher l'image, l'histogramme et les valeurs chromatiques. Si l'image n'a pas de profil, Lightroom accepte le profil sRGB et l'image risque de ne pas s'afficher comme elle le devrait sur votre moniteur.

Profils colorimétriques de sortie

Lorsque vous imprimez une photo dans Lightroom, vous pouvez choisir de convertir les couleurs afin d'obtenir des couleurs plus proches de l'espace colorimétrique de l'imprimante, du papier et de l'encre utilisés. Pour obtenir des informations sur l'utilisation des profils colorimétriques des imprimantes, reportez-vous à la section « [Définition de la gestion des couleurs d'impression](#) » à la page 170.

Dans les modules Diaporama et Web, Lightroom exporte automatiquement les images en utilisant le profil sRGB pour que les couleurs aient un aspect optimal sur la plupart des moniteurs d'ordinateur.

Étalonnage et profil du moniteur

Vous pouvez étalonner votre moniteur et créer un profil définissant ses caractéristiques colorimétriques à l'aide d'un logiciel de création de profils de moniteur et de matériel.

L'étalonnage du moniteur consiste à le régler pour qu'il soit conforme à une spécification connue. Une fois le moniteur étalonné, l'outil de création des profils permet d'enregistrer un profil colorimétrique.

- 1 Si vous étalonnez un moniteur CRT, veillez à ce qu'il soit allumé depuis au moins une demi-heure. Cela lui donne le temps de chauffer et de produire une sortie plus constante.
- 2 Réglez la lumière ambiante de la pièce pour que la luminosité et les couleurs soient représentatives des conditions dans lesquelles vous utiliserez l'application.
- 3 Vérifiez que le moniteur affiche des milliers de couleurs ou plus. L'idéal serait qu'il affiche des millions de couleurs ou 24 bits ou supérieur.
- 4 Supprimez les motifs chargés en arrière-plan et définissez l'affichage des gris neutres sur l'écran de bureau. Les motifs clairs ou chargés autour d'un document faussent la perception de la couleur.
- 5 Étalonnez votre moniteur et créez son profil à l'aide d'un logiciel tiers et d'outils de mesure. En général, l'utilisation d'un outil de mesure tel qu'un colorimètre avec un logiciel permet de créer des profils plus précis, car un instrument peut mesurer les couleurs affichées sur un moniteur de manière beaucoup plus précise que l'œil humain.

Remarque : *les performances du moniteur changent et régressent au fil du temps ; réétalonnez-le et recréez son profil tous les mois environ. Si vous ne réussissez pas à effectuer un étalonnage satisfaisant, cela signifie peut-être que votre moniteur est trop ancien ou n'est pas assez performant.*

La plupart des logiciels de création de profil définissent automatiquement le nouveau profil comme profil de moniteur par défaut. Pour des instructions sur l'attribution manuelle du profil d'un moniteur, consultez la section Aide de votre système d'exploitation.

Installation d'un profil colorimétrique

Lorsque vous installez un nouveau périphérique, des profils colorimétriques sont généralement ajoutés sur votre ordinateur. La fiabilité de ces profils (souvent appelés *profils génériques* ou *profils prêts à l'emploi*) varie d'un fabricant à l'autre. Vous pouvez également obtenir des profils auprès d'un service de profils personnalisés, télécharger des profils sur Internet ou créer des *profils personnalisés* à l'aide d'outils de création de profils professionnels.

- Sous Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Installer un profil. Vous pouvez également copier les profils dans le dossier WINDOWS\system32\spool\drivers\color (Windows XP).
- Sous Mac OS, copiez les profils dans le dossier /Bibliothèque/ColorSync/Profiles ou /Utilisateurs/*nom d'utilisateur*/Bibliothèque/ColorSync/Profiles.

Après avoir installé les profils colorimétriques, veuillez à relancer les applications Adobe.

Chapitre 4 : Importation de photos

L'importation des photos dans la bibliothèque Adobe® Photoshop® Lightroom® est la première étape de l'utilisation de vos photos. Vous pouvez importer des photos directement depuis un appareil photo, un lecteur de carte mémoire ou tout autre périphérique de stockage.

Voir aussi

« [Importation de photos dans Lightroom : flux de production de base](#) » à la page 6

Importation de photos dans votre bibliothèque

Définition des préférences d'importation et de gestion des fichiers

Les préférences d'importation sont définies dans les panneaux Importer et Gestion des fichiers de la boîte de dialogue Préférences. Vous pouvez également modifier les préférences dans la boîte de dialogue Paramètres d'importation automatique (voir la section « [Importation automatique](#) » à la page 47) et dans la boîte de dialogue Paramètres du catalogue (voir la section « [Modification des paramètres du catalogue](#) » à la page 54).

- 1 Dans le menu principal de Lightroom, choisissez Edition > Préférences (Windows) ou Lightroom > Préférences (Mac OS).
- 2 Dans les préférences d'importation, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour activer l'ouverture automatique de la boîte de dialogue d'importation après qu'un appareil photo ou un lecteur de carte mémoire a été connecté à l'ordinateur, sélectionnez l'option Afficher la boîte de dialogue d'importation lorsqu'une carte mémoire est détectée. Si cette option n'est pas sélectionnée, rien ne se passe au niveau de Lightroom lorsqu'un appareil photo ou une carte mémoire est connecté (vous devez choisir la commande Fichier > Importer les photos du périphérique).
 - Pour ne pas utiliser les noms de dossiers créés par votre appareil photo, sélectionnez l'option Ignorer les noms de dossiers générés par l'appareil photo pour la dénomination des dossiers.
 - Pour importer des fichiers JPEG et Raw en double séparément, sélectionnez l'option Traiter les fichiers JPEG proches des fichiers Raw comme photos distinctes. Désélectionnez cette option si vous souhaitez importer un seul fichier. Sélectionnez-la afin que les modifications apportées aux métadonnées XMP dans Lightroom soit appliquées à la fois au fichier brut et au fichier JPEG.
 - Pour indiquer le mode d'importation des fichiers DNG, sélectionnez des options dans la section Importer la création DNG. Pour plus de détails sur les fichiers DNG, reportez-vous à la section « [Conversion des photos au format DNG](#) » à la page 66.
- 3 Dans les préférences de Gestion des fichiers, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour déterminer la façon dont les points et les barres obliques sont utilisés pour séparer les mots-clés, sélectionnez des options dans la zone Lecture des métadonnées.
 - Pour définir quels caractères et espaces des noms de fichiers importés sont interdits et pour déterminer leur mode de remplacement, choisissez l'une des options des menus de la section Génération de nom de fichier.

Voir aussi

« [Définition des paramètres d'importation automatique](#) » à la page 47

Formats de fichier

Lightroom prend en charge les formats de fichier suivants :

Formats Camera Raw

Les formats de fichier Camera Raw contiennent des données non traitées provenant du capteur de l'appareil photo numérique. La plupart des fabricants d'appareil photo enregistrent les données d'image dans un format propriétaire. Lightroom lit les données de la plupart des appareils photo et les convertit en photos couleur intégrale. Vous utilisez les commandes du module Développement pour traiter et interpréter les données d'image Raw de votre photo.

Pour consulter la liste des appareils photo et des formats Camera Raw pris en charge, rendez-vous sur www.adobe.com/go/learn_ps_cameraraw_fr.

Format Adobe Digital Negative (DNG)

Le format Digital Negative (DNG) est un format public d'archivage des fichiers Camera Raw créés par les appareils photo numériques. En offrant enfin une norme ouverte pour les fichiers Raw créés par des modèles d'appareils photo individuels, le format DNG offre aux photographes la garantie qu'ils pourront toujours accéder à leurs fichiers. Vous pouvez convertir des fichiers propriétaires Raw au format DNG dans Lightroom. Pour plus de détails sur le format Digital Negative (DNG), consultez le site www.adobe.com/fr/dng. Vous y trouverez des informations complètes et un lien vers un forum d'utilisateurs.

Format TIFF

Le format Tagged-Image File (TIFF,TIF) est utilisé pour l'échange de fichiers entre applications et plates-formes informatiques. TIFF est un format d'image bitmap souple pris en charge par la plupart des applications de dessin, de retouche d'images et de mise en page. La quasi-totalité des scanners de bureau peuvent produire des images TIFF. Lightroom prend en charge des documents de grande taille enregistrés au format TIFF (jusqu'à 65 000 pixels de côté). Toutefois, la plupart des autres applications et les versions antérieures de Photoshop (avant Photoshop CS) ne prennent pas en charge les documents d'une taille de fichier supérieure à 2 Go.

Le format TIFF offre une meilleure compatibilité et une compression de plus haute qualité que le format Photoshop (PSD). Ce format est conseillé pour l'échange de fichiers entre Lightroom et Photoshop. Dans Lightroom, il est possible d'exporter des fichiers TIFF avec une profondeur de 8 ou 16 bits par couche.

Format JPEG

Le format JPEG (Joint Photographic Experts Group) est couramment utilisé pour afficher les photos et autres images à tons continus dans les galeries de photos Web, les diaporamas, les présentations et autres services en ligne. Le format JPEG conserve les informations chromatiques d'une image RVB, mais il compresse la taille des fichiers en éliminant des données de façon sélective. Une image JPEG est automatiquement décompressée lorsqu'elle est ouverte. Dans la plupart des cas, l'option de qualité Maximum génère un résultat totalement semblable à l'original.

Format Photoshop (PSD)

Le format Photoshop (PSD) est le format Photoshop standard. Pour importer et utiliser un fichier PSD multicouche dans Lightroom, le fichier doit être enregistré dans Photoshop avec la préférence Maximiser la compatibilité des fichiers PSD et PSB. Cette option est disponible dans les préférences de gestion des fichiers Photoshop. Lightroom enregistre les fichiers PSD avec une profondeur de 8 ou 16 bits par couche.

Formats de fichier : exceptions

Lightroom ne prend pas en charge les types de fichiers suivants : les fichiers au format CMJN, les fichiers Adobe Illustrator®, les fichiers dont les dimensions de côté sont supérieures à 65 000 pixels ou 512 mégapixels et les fichiers vidéo, y compris les fichiers vidéo en provenance d'appareils photo numériques.

Importation de photos depuis un disque vers Lightroom

Lorsque vous importez des photos dans Lightroom, vous pouvez les conserver à l'emplacement proposé, ou bien les placer ou les copier dans un dossier spécifique.

- 1 Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Importer.
 - Dans le menu principal, choisissez Fichier > Importer les photos du disque.
 - Faites glisser les photos choisies ou un dossier contenant des photos en mode Grille (ignorez l'étape 2).
- 2 Recherchez le dossier contenant les photos à importer et sélectionnez-le, puis cliquez sur Choisir les fichiers sélectionnés (Windows) ou Sélectionner (Mac OS). Vous pouvez également sélectionner des photos individuelles et cliquer sur le bouton Ouvrir (Windows) ou Sélectionner (Mac OS).
- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu Gestion des fichiers :

Ajouter des photos au catalogue sans les déplacer Conserve les fichiers photo à leur emplacement actuel sans toucher à la structure du dossier. Ignorez les étapes 4 et 5.

Copier les photos dans un nouvel emplacement et les ajouter au catalogue Copie les fichiers photo et les fichiers annexes dans le dossier choisi.

Déplacer les photos vers un nouvel emplacement et les ajouter au catalogue Place les fichiers photo et les fichiers annexes dans le dossier choisi. Les fichiers sont retirés de leur emplacement d'origine.

Copier les photos en tant que clichés numériques (DNG) et les ajouter au catalogue Copie les fichiers au format propriétaire Camera Raw dans le dossier de votre choix et les convertit au format DNG (Digital Negative).

- 4 Si vous importez des photos en les déplaçant ou en les copiant, choisissez l'une des méthodes suivantes pour préciser la destination des fichiers importés :
 - Pour choisir un dossier, cliquez sur la commande Sélectionner, recherchez le dossier souhaité et sélectionnez-le dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier (Windows) ou Sélectionner un dossier (Mac OS), puis cliquez sur le bouton OK (Windows) ou sur Sélectionner (Mac OS).
 - Pour créer un dossier, cliquez sur la commande Sélectionner, recherchez le dossier souhaité dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier (Windows) ou Sélectionner un dossier (Mac OS). Cliquez sur Créer un nouveau dossier (Windows) ou Nouveau dossier (Mac OS), donnez un nom au nouveau dossier, puis cliquez sur OK (Windows) ou sur Sélectionner (Mac OS).
 - Pour choisir un emplacement précédemment sélectionné, cliquez sur le triangle en regard de l'option Sélectionner et choisissez l'emplacement dans le menu déroulant.
- 5 Si vous importez des photos en les déplaçant ou en les copiant, choisissez l'une des options suivantes dans le menu Organiser :

En un dossier Copie ou place les photos importées dans un nouveau dossier.

Par dossiers d'origine Conserve la hiérarchie d'origine pour les dossiers contenant les photos importées.

Par date Utilise une date comme nom pour le dossier contenant les photos importées.

- 6 Sélectionnez l'option Ne pas importer à nouveau les éventuels doublons pour ne pas importer de doublons de photos existant déjà dans la bibliothèque.

Si vous désélectionnez cette option et que vous importez accidentellement des photos en double, aucun fichier n'est remplacé. Lightroom stocke deux copies de la même photo dans le dossier.

- 7 (Facultatif) Sélectionnez l'option Sauvegarder vers et une destination pour créer des copies de sauvegarde des photos lors de l'importation.

Une vidéo consacrée à l'importation de photos dans Lightroom est disponible à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/go/lrvid2201_lrm_fr.

Aperçu d'un affichage et sélection des photos à importer

Lorsque vous importez des fichiers à partir d'un disque ou d'un autre catalogue, vous pouvez indiquer les photos ou le dossier de photos à importer. Vous remarquerez une case à cocher dans l'angle supérieur gauche de chaque vignette d'aperçu dans la boîte de dialogue d'importation des photos. La case doit être cochée pour qu'une photo soit importée.

- 1 Dans la boîte de dialogue Importer les photos ou Importer à partir du catalogue, vérifiez que l'option Afficher l'aperçu est sélectionnée.



Faites glisser le curseur qui se trouve sous les aperçus pour ajuster la taille des vignettes.

- 2 Si vous importez plusieurs dossiers de photos en même temps, sélectionnez un dossier figurant dans la fenêtre située au-dessus de l'option Ne pas importer à nouveau les éventuels doublons.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour sélectionner toutes les photos d'un dossier, cliquez sur Tout sélectionner. Par défaut, toutes les photos sont généralement sélectionnées.
 - Pour désélectionner toutes les photos d'un dossier, cliquez sur Tout désélectionner.
 - Pour sélectionner ou désélectionner des photos spécifiques dans un dossier, cliquez sur la case dans l'angle supérieur gauche des aperçus.

Sauvegarde de photos lors de l'importation

Si vous importez des photos en les copiant ou en les plaçant dans la bibliothèque, vous pouvez également créer un fichier de sauvegarde temporaire des photos d'origine dans un emplacement donné. Cette fonction est utile, par exemple, si vous voulez les sauvegarder sur un autre disque pour une protection immédiate lors de l'importation.

- 1 Dans la boîte de dialogue Importer les photos, sélectionnez l'option Sauvegarder sur et cliquez sur le bouton Sélectionner.
- 2 Dans la boîte de dialogue Dossier de sauvegarde, recherchez la destination de votre choix, puis cliquez sur le bouton OK (Windows) ou Sélectionner (Mac OS).

Désignation des photos lors de l'importation

Il est possible de définir le mode de désignation des fichiers lors de la copie ou du déplacement des photos vers la bibliothèque pendant l'importation.

- 1 Dans la boîte de dialogue Importer des photos, choisissez une option dans le menu Modèle de la section Dénomination de fichier.
- 2 Si vous avez choisi une option de dénomination permettant l'emploi d'un nom personnalisé, saisissez le nom dans la zone Texte personnalisé.
- 3 Si vous avez choisi une séquence numérique et que vous ne voulez pas qu'elle commence par le chiffre « 1 », saisissez un autre chiffre dans la zone de texte Numéro de début.

Options de dénomination

Lightroom utilise les mêmes options de dénomination pour l'importation, le choix d'un nouveau nom et l'exportation des photos.

Nom personnalisé (x sur y) Donne un nom personnalisé aux photos importées automatiquement, suivi d'un numéro séquentiel lié au nombre total de photos importées. Par exemple, 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, etc.

Nom personnalisé - Numéro de fichier d'origine Donne un nom personnalisé aux photos importées automatiquement, suivi du numéro des fichiers d'origine des photos.

Nom personnalisé - Séquence Donne un nom personnalisé aux photos importées automatiquement, suivi d'un numéro séquentiel, la première photo portant le numéro que vous aurez indiqué.

Nom personnalisé Donne aux photos importées automatiquement un nom que vous aurez spécifié.

Date - Nom du fichier Donne aux photos importées automatiquement un nom composé de la date de création, suivie du nom du fichier d'origine complet.

Nom du fichier - Séquence Donne aux photos importées automatiquement le nom du fichier d'origine, suivi d'un numéro séquentiel, la première photo portant le numéro que vous aurez indiqué.

Nom du fichier Donne aux photos importées automatiquement le nom du fichier d'origine.

Modifier Donne aux photos importées automatiquement les noms des options définies dans l'Editeur de modèles de nom de fichier. Voir les sections « [Editeur de modèles de nom de fichier](#) et [Editeur de modèles de texte](#) » à la page 42.

Editeur de modèles de nom de fichier et Editeur de modèles de texte

L'Editeur de modèles de nom de fichier et l'Editeur de modèles de texte vous permettent de définir des chaînes de texte pour différents usages. L'Editeur de modèles de nom de fichier permet d'utiliser ces chaînes de texte pour nommer les fichiers lors de leur importation ou de leur exportation. L'Editeur de modèles de texte permet d'utiliser ces chaînes de texte pour ajouter des légendes aux photos dans un diaporama, des incrustations de texte aux photos imprimées et des titres ou autre texte aux pages d'une galerie de photos Web.

Une *marque* est une chaîne de texte remplacée par l'option correspondante que vous aurez définie. Dans l'Editeur de modèles de nom de fichier et l'Editeur de modèles de texte, les marques définissent les données de contenu qui remplacent la chaîne de texte. Les marques vous évitent ainsi d'avoir à taper manuellement les données de contenu et vous permettent d'exploiter les données déjà présentes dans les fichiers photo.

L'Editeur de modèles de nom de fichier et l'Editeur de modèles de texte comprennent les éléments suivants :

Paramètre prédéfini Choisit, enregistre, supprime ou renomme les paramètres prédéfinis.

Nom de l'image Définit une option de chaîne de texte avec le nom du fichier ou du dossier.

Numérotation Définit une chaîne de texte avec un numéro importé déterminé par le nombre de photos importées dans la bibliothèque, le numéro de séquence ou le numéro de séquence d'image (cet élément n'est pas disponible dans l'Editeur de modèles de nom de fichier lors de l'exportation de photos).

Autres informations Définit une option de chaîne de texte avec la date et l'heure de création ou des données EXIF (Exchangeable Image Format), (cet élément n'est disponible que dans l'Editeur de modèles de nom de fichier, lors de l'importation ou de l'importation automatique de photos).

Séquence et date Définit une option de chaîne de texte avec les numéros séquentiels et les dates et heures de création (cet élément n'est disponible que dans l'Editeur de modèles de nom de fichier lors de l'exportation de photos).

Métadonnées Définit une option de chaîne de texte avec des métadonnées IPTC ou EXIF (cet élément n'est disponible que dans l'Editeur de modèles de nom de fichier lors de l'exportation de photos).

Données EXIF Définit une option de chaîne de texte avec des données EXIF (cet élément n'est disponible que dans l'Editeur de modèles de texte, lors de la création de diaporamas, de l'impression de photos ou de la création de galeries de photos Web).

Données IPTC Définit une option de chaîne de texte avec des métadonnées IPTC (cet élément n'est disponible que dans l'Editeur de modèles de texte, lors de la création de diaporamas, de l'impression de photos ou de la création de galeries de photos Web).

Personnalisé Utilise les options que vous avez définies pour la chaîne de texte.

Ouverture de l'Editeur de modèles de nom de fichier et sélection des paramètres prédéfinis

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir l'Editeur de modèles de nom de fichier :

- Lors de l'importation de photos vers la bibliothèque par copie ou déplacement des fichiers, choisissez l'option Modifier dans le menu Dénomination de fichier de la boîte de dialogue Importer des photos. Voir la section « [Désignation des photos lors de l'importation](#) » à la page 41.
- Choisissez Fichier > Importation automatique > Paramètres d'importation automatique, puis sélectionnez Modifier dans le menu Dénomination de fichier de la boîte de dialogue Paramètres d'importation automatique. Voir la section « [Définition des paramètres d'importation automatique](#) » à la page 47.
- Choisissez Fichier > Exporter, puis sélectionnez Modifier dans le menu Modèle de la zone Dénomination de fichier de la boîte de dialogue Exporter.

2 Choisissez un paramètre prédéfini dans le menu Paramètre prédéfini.

Ouverture de l'Editeur de modèles de texte et sélection des paramètres prédéfinis

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir l'Editeur de modèles de texte :

- Dans le module Diaporama, ajoutez du texte dans la disposition des diapositives. Vérifiez que le texte est sélectionné dans le plan de travail, puis choisissez l'option Modifier dans le menu Texte personnalisé de la barre d'outils (voir la section « [Ajout de texte et de métadonnées aux diapositives](#) » à la page 150).
- Dans le panneau Incrustations du module Impression, sélectionnez l'option Informations sur la photo, puis choisissez la commande Modifier dans le menu déroulant Paramètres personnalisés (voir la section « [Impression du nom de fichier, des légendes et autres informations sur les photos dans une disposition en grille](#) » à la page 168).
- Dans le module Web, sélectionnez l'option Titre ou Légende dans le panneau Informations sur l'image, puis choisissez la commande Modifier dans le menu déroulant Titre ou Légende. Voir la section « [Ajout de texte aux galeries Web](#) » à la page 176.

2 Choisissez un paramètre prédéfini dans le menu Paramètre prédéfini.

Création et enregistrement des paramètres prédéfinis de nom de fichier et de modèle de texte

1 Dans la boîte de dialogue de l'Editeur de modèles de nom de fichier ou de l'Editeur de modèles de texte, choisissez une option, puis cliquez sur Insérer pour autant de catégories que vous le souhaitez. La chaîne de texte est alors créée.

Vous pouvez, par exemple, sélectionner Nom du fichier dans le menu Nom de l'image, puis cliquer sur Insérer. Une marque est ajoutée dans la fenêtre Exemple qui se trouve juste au-dessous du menu Paramètre prédéfini. Vous pouvez ajouter autant de marques que vous le souhaitez.

2 Pour modifier une marque, déplacez votre pointeur sur la marque affichée dans la fenêtre Exemple. Cliquez sur le triangle pour afficher d'autres options, puis choisissez-en une dans le menu déroulant.

3 Si vous voulez supprimer des marques, sélectionnez-les dans la fenêtre et appuyez sur la touche Supprimer.

Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres de vos marques sous la forme d'un paramètre prédéfini et si vous souhaitez les utiliser immédiatement, ignorez l'étape suivante et cliquez sur le bouton Terminer.

- 4 (Facultatif) Pour enregistrer vos paramètres afin de pouvoir les réutiliser, choisissez l'option Enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini dans le menu Paramètre prédéfini. Dans la boîte de dialogue Nouveau paramètre prédéfini, saisissez un nom dans le champ Nom du paramètre prédéfini et cliquez sur le bouton Créer.

Attribution d'un nouveau nom aux paramètres prédéfinis de nom de fichier et de modèle de texte

- 1 Dans l'Editeur de modèles de nom de fichier ou de texte, choisissez un paramètre prédéfini dans le menu Paramètre prédéfini.
- 2 Choisissez Renommer le paramètre prédéfini dans le menu Paramètre prédéfini.

Suppression des paramètres prédéfinis de nom de fichier et de modèle de texte

- 1 Dans l'Editeur de modèles de nom de fichier ou de texte, choisissez un paramètre prédéfini dans le menu Paramètre prédéfini.
- 2 Choisissez Supprimer le paramètre prédéfini dans le menu Paramètre prédéfini.

Application de paramètres de développement aux photos lors de l'importation

Tous les paramètres prédéfinis de développement peuvent être appliqués aux photos lors de leur importation. Cette fonction est particulièrement utile pour l'application des paramètres de développement aux photos depuis un appareil photo pour lequel vous avez créé un paramètre prédéfini de développement.

- ❖ Dans la boîte de dialogue Importer des photos, choisissez un paramètre dans le menu Paramètres de développement.

Voir aussi

« [Création et application des paramètres prédéfinis de développement](#) » à la page 107

Application de métadonnées aux photos lors de l'importation

- ❖ Dans la boîte de dialogue Importer des photos, choisissez l'une des options suivantes dans le menu Métadonnées :
 - Pour ne pas appliquer de métadonnées aux photos lors de l'importation, choisissez Sans.
 - Pour appliquer un lot de métadonnées enregistré sous la forme d'un modèle, choisissez un paramètre prédéfini de métadonnées dans le menu.
 - Pour appliquer un nouveau lot de métadonnées aux photos lors de l'importation, choisissez Nouveau et saisissez les informations dans la boîte de dialogue Nouveau paramètre prédéfini de métadonnées.
 - Pour ajouter des métadonnées de mots-clés aux photos lors de l'importation, saisissez les mots-clés dans la zone de texte Mots-clés. Utilisez des virgules pour les séparer.

Remarque : lors de l'ajout de métadonnées à des photos, Lightroom n'applique pas les données aux fichiers propriétaires Camera Raw mais à leurs fichiers annexes XMP.

Sélection du type d'aperçu utilisé lors de l'importation

Lors de l'importation des photos, Lightroom peut afficher immédiatement un aperçu intégré dans la photo ou bien afficher des aperçus de qualité supérieure pendant que le programme en effectue le rendu. Vous pouvez choisir la taille de rendu des aperçus à l'aide du menu Taille d'aperçu standard dans la section Gestion des fichiers de la boîte de dialogue Paramètres du catalogue. N'oubliez pas que les aperçus intégrés sont créés sur le vif par les appareils photo et qu'ils n'ont pas d'option de gestion des couleurs. Cela signifie que les aperçus intégrés ne correspondent pas à l'interprétation de Lightroom des fichiers Camera Raw. En revanche, les aperçus rendus par Lightroom bénéficient d'une gestion des couleurs.

- ❖ Dans la boîte de dialogue Importer des photos, choisissez l'une des méthodes suivantes :
- Pour afficher immédiatement les images à l'aide des plus petits aperçus intégrés des photos, choisissez la commande Aperçus initiaux > Minimum. Lightroom effectue le rendu des aperçus de taille standard lorsque cela est nécessaire.
- Pour afficher le plus grand aperçu possible disponible à partir de l'appareil photo, choisissez la commande Aperçus initiaux > Fichier annexe incorporé. Il est possible que cette option prenne plus de temps qu'un aperçu minimum, mais elle est plus rapide que l'affichage des aperçus de taille standard.
- Pour afficher les aperçus pendant que Lightroom en effectue le rendu, choisissez la commande Aperçus initiaux > Standard. Les aperçus de taille standard utilisent l'espace colorimétrique ProPhoto RVB.
- Pour visualiser les aperçus avec un affichage des pixels à 100 %, comme dans le module Développement, choisissez la commande Aperçus initiaux > 1:1.

Définition de la mémoire cache de l'aperçu

Lightroom crée trois types d'aperçu : vignettes, images avec résolution d'écran et 1:1. Les aperçus 1:1 ont les mêmes dimensions en pixels que les photos d'origine. Tous les aperçus sont stockés dans le dossier contenant le catalogue.

- 1 Choisissez la commande Edition > Paramètres du catalogue (Windows) ou Lightroom > Paramètres du catalogue (Mac OS), puis cliquez sur la commande Gestion des fichiers.
- 2 Choisissez l'un des menus suivants :

Taille d'aperçu standard Définit la dimension maximale en pixels de l'aperçu créé. Choisissez la taille adaptée aux dimensions d'affichage utilisées.

Qualité de l'aperçu Définit l'aspect des aperçus. La classification Elevée, Moyenne et Faible ressemble au niveau supérieur de l'échelle de qualité des fichiers JPEG.

Ignorer les aperçus 1:1 Indique lorsque les aperçus 1:1 sont supprimés en fonction de l'accès le plus récent à l'aperçu. Les aperçus 1:1 sont créés si nécessaire et ils peuvent prendre beaucoup de place dans le fichier des aperçus de la bibliothèque.

Importation de photos depuis Photoshop Elements (Windows)

Lightroom détecte la présence du catalogue Photoshop Elements sur votre ordinateur et peut importer des photos et des données de ce catalogue. Cette fonction n'est pas disponible sous Mac OS.

- 1 Dans le module Bibliothèque, choisissez l'une des options suivantes dans le menu Fichier.

Mettre à niveau le catalogue Photoshop Elements 6 Importe des photos depuis le catalogue Photoshop Elements sélectionné (ignorez l'étape 3).

Importer de Photoshop Elements 5 et versions antérieures Importe les photos de Photoshop Elements 3.x à 5.x. (ignorez l'étape 2).

- 2 Si vous choisissez l'option Mettre à niveau le catalogue Photoshop Elements 6, confirmez ou modifiez le catalogue Lightroom auquel vous souhaitez ajouter les photos Photoshop Elements. Ensuite, cliquez sur Mettre à niveau.
- 3 Si vous choisissez l'option Importer de Photoshop Elements 5 et versions antérieures, cliquez sur OK si un message vous signale que la durée d'importation d'un catalogue volumineux peut être longue. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un catalogue, sélectionnez le catalogue Photoshop Elements par défaut ou recherchez dans l'arborescence un catalogue Photoshop Elements dans un emplacement personnalisé. Cliquez ensuite sur OK.

Voir aussi

« Importation de photos dans Lightroom : flux de production de base » à la page 6

Importation de photos depuis un catalogue vers Lightroom

Lorsque vous importez des photos depuis un catalogue Lightroom, vous pouvez définir des options de gestion des nouvelles photos et des photos existantes (déjà présentes dans le catalogue ouvert).

Remarque : les fichiers de base de données ou les catalogues de Lightroom 1.x ou de la version bêta publique Lightroom 2 doivent être ouverts et mis à jour dans Lightroom 2 avant d'être importés dans Lightroom 2.

- 1 Choisissez la commande Fichier > Importer à partir du catalogue.
- 2 Accédez au catalogue à importer et cliquez sur le bouton Ouvrir (Windows) ou Sélectionner (Mac OS).
- 3 Sélectionnez les photos à importer :
 - Sous Contenu du catalogue, assurez-vous que les dossiers contenant les photos à importer sont sélectionnés.
 - Pour sélectionner ou désélectionner des photos individuelles, cliquez sur Afficher l'aperçu, puis cliquez sur la case correspondante située dans l'angle supérieur gauche de chaque image. Vous pouvez également choisir Tout sélectionner ou Tout désélectionner.
- 4 Dans la zone Nouvelles photos, utilisez le menu Gestion des fichiers pour choisir d'importer les nouvelles photos à leur emplacement actuel ou dans un nouvel emplacement. Si vous optez pour un nouvel emplacement, cliquez sur Sélectionner et indiquez un dossier. Si vous ne voulez pas importer les nouvelles photos, seules les photos existant dans le catalogue ouvert sont remplacées.
- 5 Dans la section Photos existantes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Métadonnées, paramètres de développement et fichiers négatifs pour remplacer tous les paramètres du catalogue actuel. Si vous choisissez cette option, vous voudrez peut-être sélectionner l'option Conserver les anciens paramètres sous forme de copie virtuelle afin de conserver une sauvegarde. Vous pouvez aussi sélectionner l'option Remplacer uniquement les fichiers autres que Raw afin de ne pas remplacer les négatifs Raw. Si les changements apportés aux fichiers négatifs Raw concernent uniquement les métadonnées, sélectionnez cette option pour gagner du temps.
 - Sélectionnez Métadonnées et paramètres de développement uniquement pour que les fichiers négatifs (les photos source) ne soient pas modifiés. Si vous choisissez cette option, vous voudrez peut-être sélectionner l'option Conserver les anciens paramètres sous forme de copie virtuelle afin de conserver une sauvegarde.
 - N'effectuez aucun remplacement pour importer les nouvelles photos uniquement.
 - Si des photos du catalogue actif sont manquantes ou peuvent être trouvées dans le catalogue importé, indiquez si vous souhaitez mettre à jour les métadonnées et les paramètres de développement de ce fichier. Sélectionnez Conserver les anciens paramètres sous forme de copie virtuelle afin de conserver une sauvegarde. Si des photos absentes du catalogue actif apparaissent dans le catalogue importé, indiquez si les fichiers manquants doivent être copiés et dans quel emplacement.
- 6 Cliquez sur Importer.

Importation automatique

Importation automatique

La fonction Importation automatique importe automatiquement des photos vers la bibliothèque Lightroom en contrôlant un *dossier de contrôle* pour les photos et en plaçant ces dernières dans un dossier *géré* dans la bibliothèque. Cette fonction est très utile. Par exemple, si le logiciel du fabricant de votre appareil photo offre une fonction de connexion fixe et peut télécharger les photos dans un dossier de contrôle, Lightroom peut contrôler le dossier et importer automatiquement les photos quand elles sont prises. La fonction Importation automatique ne permet pas d'importer des images à partir d'un sous-dossier ou d'un dossier de contrôle.

Voir aussi

« [Synchronisation des dossiers](#) » à la page 58

Activation de l'importation automatique des photos

❖ Choisissez Fichier > Importation automatique > Activer l'importation automatique.

Définition des paramètres d'importation automatique

1 Choisissez Fichier > Importation automatique > Paramètres d'importation automatique.

2 Dans la boîte de dialogue Paramètres d'importation automatique, définissez les paramètres suivants :

Dossier de contrôle Choisit ou crée le dossier de contrôle lorsque Lightroom détecte les photos à importer automatiquement.

Destination Choisit ou crée un dossier géré où sont placées les photos importées automatiquement.

Dénomination de fichier Donne un nom à la photo importée automatiquement.

Informations Applique des paramètres de développement, des métadonnées ou des mots-clés aux photos importées automatiquement.

3 Dans le menu Aperçus initiaux, sélectionnez l'option Standard pour que Lightroom affiche des aperçus des photos importées au lieu d'utiliser seulement les aperçus intégrés des fichiers photo.

Voir aussi

« [Options de dénomination](#) » à la page 42

« [Sélection du type d'aperçu utilisé lors de l'importation](#) » à la page 45

Configuration des dossiers de contrôle

1 Dans la boîte de dialogue Paramètres d'importation automatique, cliquez sur le bouton Sélectionner en regard de Dossier de contrôle.

2 Recherchez l'emplacement voulu et choisissez l'une des méthodes suivantes :

- Pour créer un dossier de contrôle, cliquez sur Créer un nouveau fichier et saisissez un nom à la place de Nouveau fichier (Windows), ou cliquez sur Nouveau fichier (Mac OS), donnez un nom au fichier, et cliquez sur Créer.
- Vous pouvez également sélectionner un dossier de contrôle existant.

Remarque : un dossier existant contenant des photos ne peut pas être choisi comme dossier de contrôle.

3 Cliquez sur OK (Windows) ou Sélectionner (Mac OS).

Sélection de dossiers de gestion pour des photos importées automatiquement

Lorsque Lightroom détecte des photos ajoutées à un dossier de contrôle, celles-ci sont placées dans un dossier géré appelé dossier de destination et importées automatiquement vers la bibliothèque.

- 1 Dans la section Destination de la boîte de dialogue Paramètres d'importation automatique, cliquez sur le bouton Sélectionner en regard de la commande Déplacer vers.
- 2 Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier (Windows) ou Ouvrir (Mac OS), recherchez l'emplacement voulu et choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour créer un dossier de destination, cliquez sur Créer un nouveau dossier et saisissez un nom à la place de Nouveau fichier (Windows), ou cliquez sur Nouveau dossier (Mac OS), donnez un nom au dossier, et cliquez sur Créer.
 - Vous pouvez également sélectionner un dossier de contrôle existant.
- 3 Cliquez sur OK (Windows) ou Sélectionner (Mac OS).
- 4 (Facultatif) Tapez un nom pour le dossier de destination dans la zone de texte Nom du sous-dossier.

Application de paramètres de développement et de métadonnées aux photos importées automatiquement

- ❖ Dans la section Informations de la boîte de dialogue Paramètres d'importation automatique, choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour appliquer des paramètres de développement aux photos importées automatiquement, choisissez un paramètre prédéfini dans le menu Paramètres de développement. Voir la section « [Création et application des paramètres prédéfinis de développement](#) » à la page 107.
 - Pour appliquer des métadonnées à des photos importées automatiquement, choisissez un paramètre prédéfini dans le menu Métadonnées. Voir la section « [Création d'un paramètre prédéfini de métadonnées](#) » à la page 86.
 - Pour appliquer des mots-clés à des photos importées automatiquement, saisissez les mots-clés dans la zone de texte Mots-clés. Utilisez des virgules pour les séparer.
 - Choisissez la commande Aperçus initiaux > Standard pour que Lightroom affiche des aperçus des photos importées au lieu d'utiliser seulement les aperçus intégrés des fichiers photo.

Chapitre 5 : Organisation des photos dans le catalogue

Le module Bibliothèque vous permet d'afficher, d'organiser et de gérer les photos dans le catalogue Adobe® Photoshop® Lightroom®. Dans ce module, vous pouvez sélectionner les photos que vous souhaitez modifier, afficher dans un diaporama, imprimer ou rassembler dans une galerie de photos Web.

Voir aussi

« [Module Bibliothèque](#) » à la page 8

Présentation du module Bibliothèque

Affichage des commandes de la barre d'outils du module Bibliothèque

Selon le mode actif dans le module Bibliothèque, la barre d'outils contient des commandes permettant de feuilleter les photos, d'appliquer des métadonnées, de démarrer un diaporama impromptu, d'appliquer une rotation aux photos et d'ajouter des notes, des marqueurs ou des libellés. La zone Informations de la barre d'outils affiche le nom du fichier de la photo sélectionnée.

1 Pour afficher les commandes de la barre d'outils, choisissez l'une des options suivantes dans le menu déroulant :

Modes d'affichage Vous pouvez sélectionner les options Mode Grille, Mode Loupe, Mode Comparaison ou Mode Ensemble.

Peinture (Mode Grille seulement) Permet d'appliquer rapidement des mots-clés et autres attributs en faisant glisser l'outil Peinture sur les photos.

Tri (non disponible en mode Comparaison) Définit le sens de tri ou les critères de tri pour l'affichage des vignettes de photos.

Marquage Attribue des marqueurs de retenue ou de rejet aux photos sélectionnées, ou les supprime et les affiche.

Note Attribue des notes sous forme d'étoiles aux photos sélectionnées, ou les supprime et les affiche.

Libellé de la couleur Attribue des libellés de couleurs aux photos sélectionnées, ou les supprime et les affiche.

Rotation Applique une rotation dans le sens horaire ou antihoraire aux photos sélectionnées.

Navigaton Sélectionne l'image précédente ou suivante.

Diaporama Affiche un diaporama impromptu des photos.

Taille de vignette (Mode Grille seulement) Définit la taille des vignettes de photo.

Zoom (Mode Loupe seulement) Applique un zoom avant ou arrière.

Informations Affiche le nom du fichier de la photo sélectionnée.

Comparaison (Mode Comparaison seulement) Affiche les options pour agrandir, permuter et sélectionner des photos à comparer.

Nom (Mode Ensemble seulement) Affiche le libellé du mode Ensemble.





- 2 (Facultatif) Choisissez une commande sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils pour la supprimer de la barre d'outils.

Voir aussi

« [Personnalisation de la barre d'outils](#) » à la page 27

Alternance entre les modes Grille, Loupe, Comparaison et Ensemble

Dans le module Bibliothèque, vous pouvez afficher des vignettes en mode Grille, une seule photo en mode Loupe, deux photos en mode Comparaison ou plusieurs photos en mode Ensemble.

- ❖ Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur l'icône Mode Grille , Mode Loupe , Mode Comparaison  ou Mode Ensemble  dans la barre d'outils.
 - Sélectionnez Affichage > Grille, Loupe, Comparaison ou Ensemble.
 - Choisissez Affichage, puis Activer/Désactiver le mode Loupe ou Activer/Désactiver le mode Zoom pour passer de la vue sélectionnée à la vue précédente et inversement.
 - Sélectionnez une ou plusieurs photos en mode Grille, puis choisissez la commande Photo > Ouvrir en mode Loupe pour passer au mode Loupe. Si plusieurs photos sont sélectionnées, la photo active s'affiche en mode Loupe. Faites défiler les photos sélectionnées en mode Loupe au moyen des touches fléchées Droite et Gauche.

Définition des options d'affichage de la bibliothèque en mode Grille

Les options d'affichage de la bibliothèque déterminent l'aspect des photos en mode Grille. Vous pouvez indiquer différentes combinaisons d'éléments, par exemple, l'affichage de vignettes seulement ou l'affichage de vignettes accompagnées d'informations sur les photos, de l'affichage de filtres et de boutons de rotation.

- 1 Dans le module Bibliothèque, choisissez Affichage > Options d'affichage.
- 2 Dans l'onglet Mode Grille de la boîte de dialogue Options d'affichage de la bibliothèque, sélectionnez l'option Afficher les extras de grille pour afficher les informations et les icônes dans les cellules de vignette de photo (l'option Afficher les extras de grille est sélectionnée par défaut).

Si vous désélectionnez cette option, les vignettes de photo s'affichent sans informations supplémentaires en mode Grille.

- 3 Dans la section Options de la boîte de dialogue, sélectionnez l'une des options suivantes :

Afficher les éléments cliquables au passage de la souris seulement Affiche les éléments cliquables, tels que les boutons de rotation et les marqueurs au passage du pointeur sur la cellule. Si vous désélectionnez cette option, les éléments cliquables sont toujours affichés.

Colorer les cellules de la grille avec des libellés de couleur Affiche les couleurs de libellé à l'arrière-plan de chaque cellule.



Afficher les info-bulles d'information sur les images Affiche la description d'un élément, comme une photo, un badge ou un marqueur de retenue, lorsque vous placez le pointeur de la souris au-dessus d'un élément.

- 4 Dans la section Icônes des cellules de la boîte de dialogue, sélectionnez l'un des éléments suivants pour qu'il apparaisse dans des cellules :

Marqueurs Active les marqueurs de retenue ou de rejet dans l'angle supérieur gauche de la cellule de vignette.

Marqueurs de collection rapide Affiche le marqueur de collection rapide dans l'angle supérieur droit de la vignette de photo.

Badges de vignette Affiche des badges de vignette indiquant quelles photos contiennent des mots-clés ou ont été recadrées ou que des réglages ont été appliqués à l'image.

Métadonnées non enregistrées Si vous avez ajouté des métadonnées ou des mots-clés de métadonnées à une photo dans Lightroom sans avoir enregistré les métadonnées dans un fichier, une icône avec une flèche vers le bas  apparaît dans l'angle supérieur droit de la cellule. Si vous avez ajouté les métadonnées à un fichier à la fois dans Lightroom et dans une autre application, comme Adobe Bridge, une icône avec un point d'exclamation  indique que les métadonnées ont bien été enregistrées dans le fichier et dans une application externe (voir la section « [A propos des métadonnées et de XMP](#) » à la page 83).

5 Dans la section Cellules réduites - Extras, sélectionnez l'un des éléments suivants pour qu'il apparaisse dans des cellules réduites :

Numéro d'index Affiche le numéro d'ordre de la photo en mode Grille.

Rotation Active les boutons de rotation.

Libellé supérieur Affiche le libellé supérieur que vous choisissez dans le menu.

Libellé inférieur Affiche le libellé inférieur que vous choisissez dans le menu.

6 Dans la section Cellules agrandies - Extras, sélectionnez l'un des éléments suivants pour qu'il apparaisse dans des cellules agrandies :

Afficher l'en-tête avec libellés Affiche la section d'en-tête de la cellule de vignette. La section d'en-tête peut afficher jusqu'à quatre libellés, que vous choisissez dans les menus.

Afficher le pied de page de note Affiche les éléments de pied de page que vous sélectionnez.

Par défaut Restaure les paramètres par défaut pour les options du mode Grille.

7 Dans le menu Afficher les extras de grille, sélectionnez l'une des options suivantes pour définir la taille des cellules de vignette en mode Grille :

Cellules agrandies Affiche la plupart des informations sur les photos disponibles en mode Grille, avec un en-tête pouvant contenir jusqu'à quatre libellés de métadonnées.

Cellules réduites Affiche des cellules plus petites avec moins d'informations sur les photos, de sorte que davantage de vignettes soient visibles en mode Grille.

Modification des options d'affichage en mode Grille

Vous pouvez changer rapidement les options du mode Grille à l'aide du menu Style du mode Grille. Les modes sont basés sur les valeurs par défaut ou personnalisées définies dans la fenêtre Options d'affichage de la bibliothèque.

❖ En mode Grille, choisissez Affichage > Style du mode Grille, puis choisissez l'une des options suivantes :

Afficher les extras Affiche ou masque les extras de cellules définis dans la fenêtre Options d'affichage de la bibliothèque.

Afficher les badges Affiche ou masque les étiquettes de mots-clés, ainsi que les badges de recadrage et de réglage d'image.

Cellules réduites Affiche des cellules réduites en mode Grille.

Cellules agrandies Affiche des cellules agrandies en mode Grille.

Alterner entre les styles de mode Alterne entre les différents modes disponibles dans le menu Style du mode Grille.

Définition des options d'affichage de la bibliothèque en mode Loupe

Les options d'affichage de la bibliothèque vous permettent de déterminer les informations devant s'afficher en mode Loupe. Vous avez le choix entre deux ensembles d'informations.

- 1 Dans le module Bibliothèque, choisissez Affichage > Options d'affichage.
- 2 Dans l'onglet Mode Loupe de la boîte de dialogue Options d'affichage de la bibliothèque, sélectionnez l'option Afficher l'incrustation d'informations pour afficher les informations avec la photo (l'option Afficher l'incrustation d'informations est sélectionnée par défaut).

Si vous désélectionnez cette option, les photos s'affichent sans incrustation d'informations en mode Loupe.

- 3 Dans les sections Informations sur la loupe 1 et Informations sur la loupe 2 de la boîte de dialogue, utilisez les menus pour déterminer quelles informations s'affichent dans les deux incrustations d'informations en mode Loupe. Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois éléments dans chaque incrustation, notamment le nom de fichier, les métadonnées ou aucune donnée.
- 4 Sélectionnez l'option Afficher rapidement au changement de la photo pour afficher rapidement les incrustations d'informations lors du changement des photos en mode Loupe.
- 5 Dans la section Général de la boîte de dialogue, sélectionnez l'option Afficher un message lors du chargement ou du rendu des photos pour afficher les incrustations en mode Loupe lors d'un processus.
- 6 Dans le menu Afficher l'incrustation d'informations, choisissez l'option Informations 1 ou Informations 2 pour sélectionner les incrustations d'informations actives en mode Loupe.

Modification de l'affichage des informations du mode Loupe

- ❖ Dans le module Bibliothèque, choisissez Affichage > Informations sur la loupe, puis choisissez l'une des options suivantes :

Afficher l'incrustation d'informations Affiche l'incrustation d'informations spécifiée dans la fenêtre Options d'affichage de la bibliothèque.

Informations 1 Affiche l'incrustation Informations 1.

Informations 2 Affiche l'incrustation Informations 2.

Alterner entre les affichages d'informations Alterne entre l'affichage des deux ensembles d'incrustations d'informations.

Modification de la taille des vignettes en mode Grille

- 1 En mode Grille, choisissez l'option Taille de vignette dans le menu de la barre d'outils.

La commande Vignettes n'est disponible que si cette option est sélectionnée.

- 2 Faites glisser le curseur Vignettes.

Création et gestion de catalogues

Lorsque vous lancez Lightroom et que vous importez des photos, un fichier de catalogue (Lightroom Catalog.lrcat) est automatiquement créé. Vous n'avez pas à le créer vous-même. Le catalogue conserve une trace des photos et des informations les concernant, mais il ne contient pas les fichiers photo. La plupart des utilisateurs souhaitent conserver toutes leurs photos dans un seul catalogue pouvant contenir des milliers de photos. Cependant, vous pouvez créer plusieurs catalogues en vue d'utilisations différentes, par exemple pour vos photos familiales et vos photos professionnelles. Vous pouvez importer les photos dans différents catalogues.

N'oubliez pas que vous pouvez créer des collections afin d'organiser les photos contenues dans un catalogue.

Voir aussi

« [Module Bibliothèque](#) » à la page 8

« [Modification des paramètres du catalogue](#) » à la page 54

« [Importation de photos depuis un catalogue vers Lightroom](#) » à la page 46

Création d'un catalogue

Lorsque vous créez un catalogue, vous créez un nom pour le dossier, par exemple « Photos de mariage », qui comprend un fichier de catalogue (tel que « Photos de Mariage.lrcat »). Ce fichier de catalogue stocke les paramètres du catalogue. Lorsque vous importez des photos, un nouveau sous-dossier (par exemple, « Aperçu Photos de Mariage.lrdata ») est créé pour le stockage des images d'aperçu JPEG.

- 1 Choisissez la commande Fichier > Nouveau catalogue.
- 2 Précisez le nom et l'emplacement du dossier du nouveau catalogue, puis cliquez sur le bouton Enregistrer (Windows) ou Créer (Mac OS).

Lightroom réinitialise et affiche un module Bibliothèque vide pour l'importation de vos photos.

Création d'un catalogue à partir de photos existantes

Lorsque vous créez un catalogue à partir de photos sélectionnées dans Lightroom, les paramètres des photos sont exportés vers le nouveau catalogue.

- 1 Sélectionnez les photos à ajouter au nouveau catalogue.
- 2 Choisissez la commande Fichier > Exporter en tant que catalogue.
- 3 Précisez le nom et l'emplacement du catalogue.
- 4 Indiquez si vous voulez exporter les fichiers négatifs et les aperçus, puis cliquez sur le bouton Enregistrer (Windows) ou Exporter le catalogue (Mac OS).

« Fichiers négatifs » fait référence aux fichiers d'origine importés dans Lightroom.

Un nouveau catalogue est créé, contenant les photos sélectionnées et les informations s'y rapportant. Vous devez ouvrir le nouveau catalogue pour le consulter.

Ouverture d'un autre catalogue

Lorsque vous ouvrez un autre catalogue, Lightroom ferme le catalogue actif et redémarre.

- 1 Choisissez la commande Fichier > Ouvrir le catalogue.
- 2 Dans la boîte de dialogue Ouvrir le catalogue, indiquez le fichier de catalogue, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

Vous pouvez également sélectionner un catalogue à partir du menu Fichier > Ouvrir les fichiers récents.

- 3 Si vous y êtes invité, cliquez sur le bouton Relancer pour fermer le catalogue actif et relancer Lightroom.

Vous pouvez aussi modifier les préférences générales, afin d'indiquer quel catalogue est ouvert au démarrage de Lightroom.

Suppression d'un dossier de catalogue

Lorsque vous supprimez un dossier de catalogue, vous supprimez tout le travail effectué dans Lightroom qui n'est pas enregistré dans les fichiers photo. Si les aperçus sont supprimés, les photos originales liées ne le sont pas.

- ❖ A l'aide de l'Explorateur Windows ou du Finder Mac OS, localisez le dossier de catalogue créé et faites-le glisser vers la Corbeille.

Modification du catalogue par défaut

Par défaut, Lightroom ouvre le catalogue le plus récent au démarrage. Vous pouvez modifier cet état pour ouvrir un autre catalogue ou pour afficher un message d'invite et choisir un autre catalogue.

- ❖ Dans les préférences générales, choisissez l'une des options suivantes dans le menu Au démarrage, charger ce catalogue :

Chemin d'accès d'une bibliothèque spécifique Ouvre le catalogue trouvé à l'emplacement indiqué par le chemin d'accès du fichier.

Charger le catalogue le plus récent Ouvre le dernier catalogue utilisé.

Me demander au démarrage de Lightroom Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un catalogue au démarrage.

Remarque : vous pouvez également choisir l'option Autres, rechercher un fichier de catalogue spécifique (.lrcat) et le sélectionner comme bibliothèque à ouvrir par défaut au démarrage.

Modification des paramètres du catalogue

- 1 Choisissez la commande Edition > Paramètres du catalogue (Windows) ou Lightroom > Paramètres du catalogue (Mac OS).

- 2 Dans l'onglet Général, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Informations Fournit des informations comme l'emplacement, le nom et la date de création du catalogue. Cliquez sur le bouton Afficher pour afficher le fichier dans l'Explorateur (Windows) ou le Finder (Mac OS).

Sauvegarde Définit la fréquence de sauvegarde du catalogue actif. Si un fichier de catalogue est accidentellement supprimé ou endommagé, le fichier de sauvegarde peut vous aider à récupérer les données. Les fichiers de sauvegarde sont stockés dans le dossier Sauvegardes, à l'intérieur du dossier de données Lightroom.

Relancer et optimiser Après avoir importé et supprimé des fichiers, vous devrez peut-être attendre un long moment pendant que vous travaillez dans Lightroom. Si cela se produit, il est recommandé de relancer et d'optimiser le catalogue.

- 3 Dans l'onglet Gestion des fichiers, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Mémoire cache de l'aperçu Détermine le mode de rendu des images d'aperçu par Lightroom (voir « [Définition de la mémoire cache de l'aperçu](#) » à la page 45).

Numéros de séquence d'importation Pour contrôler le nombre de photos importées dans le catalogue ouvert, reportez-vous à la zone Photos importées sous Numéros de séquence d'importation (voir les sections « [Editeur de modèles de nom de fichier](#) et [Editeur de modèles de texte](#) » à la page 42).

- 4 Dans l'onglet Métadonnées, sélectionnez l'une des options suivantes avant de cliquer sur le bouton OK :

Proposer des suggestions à partir des valeurs récemment saisies Lorsque vous commencez à saisir une métadonnée qui ressemble à une entrée précédente, une ou plusieurs suggestions apparaissent au fur et à mesure de la saisie. Désélectionnez cette option pour la désactiver. Cliquez sur Effacer toutes les listes de suggestions pour supprimer les entrées précédentes.

Inclure les paramètres de développement dans les métadonnées dans les fichiers JPEG, TIFF et PSD Désélectionnez cette option pour ne pas inclure les paramètres du module Développement dans les métadonnées XMP des fichiers JPEG, TIFF et PSD.

Écrire automatiquement les modifications en XMP Sélectionnez cette option pour enregistrer directement les modifications des métadonnées dans les fichiers XMP annexes, les changements étant ainsi visibles dans les autres applications. Désélectionnez cette option pour enregistrer les paramètres des métadonnées dans le catalogue uniquement.

Écrire les modifications de date ou heure dans des fichiers Raw propriétaires Cette option indique si Lightroom enregistre une nouvelle date et heure dans les fichiers Raw propriétaires lorsque vous utilisez la commande Métadonnées > Modifier l'heure de capture pour modifier les métadonnées horaires de capture d'une photo. Cette option n'est pas activée par défaut.

Affichage d'informations dans l'Explorateur de volumes

L'Explorateur de volumes dans le panneau Dossiers fournit des informations sur les ressources de stockage des photos en cours d'utilisation dans Lightroom. L'Explorateur de volumes affiche le nom de chaque volume contenant des photos dans le catalogue, ainsi que des informations sur la ressource des volumes. Par exemple, vous pouvez voir si un volume est connecté ou déconnecté et connaître la capacité d'espace disque disponible. L'Explorateur de volumes est actualisé en mode dynamique lorsque vous importez et utilisez des photos dans Lightroom.

Le voyant de couleur à gauche du nom du volume indique la disponibilité de la ressource :

Vert Au moins 10 Go d'espace disponible.

Jaune Moins de 10 Go d'espace disponible.

Orange Moins de 5 Go d'espace disponible.

Rouge Moins de 1 Go d'espace disponible et l'info-bulle vous avertit que le volume est presque plein. Lorsque l'espace disponible est inférieur à 1 Mo, l'info-bulle vous avertit que le volume est plein.

Gris Le volume est hors ligne et les photos qu'il contient ne peuvent être modifiées. Lorsque les photos ne sont pas accessibles, seuls des aperçus en faible résolution sont disponibles dans Lightroom.

- Pour modifier les informations associées à un volume, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée sur le nom du volume et choisissez l'une des options suivantes :

Espace disque Affiche la capacité d'espace disque utilisée/totale sur le volume.

Nombre de photos Affiche le nombre de photos du catalogue présentes sur le volume.

Etat Indique si le volume est connecté ou déconnecté.

Non Masque toutes les informations de volume.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée sur le nom d'un volume, et choisissez la commande Afficher dans l'Explorateur (Windows) ou Afficher dans le Finder (Mac OS) pour ouvrir ce volume dans une fenêtre de l'Explorateur ou dans le Finder.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée sur le nom d'un volume, et choisissez la commande Propriétés (Windows) ou Lire les informations (Mac OS) pour afficher la fenêtre Propriétés (Windows) ou Informations (Mac OS) de ce volume.

- Pour modifier les informations fournies par le voyant en couleur en regard du nom du volume, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis choisissez l'une des commandes suivantes :

Afficher l'état Indique si un volume est connecté (vert) ou déconnecté (gris).

Afficher l'état et l'espace libre Indique si un volume est connecté ou déconnecté, ainsi que la capacité utilisée de la ressource. La couleur verte indique que le volume est connecté et que la capacité de stockage disponible est suffisante. La couleur jaune/orange indique que le volume est connecté, mais que sa capacité devient insuffisante. La couleur rouge indique que le volume est connecté, mais que sa capacité est saturée. La couleur grise indique que le volume est déconnecté.


Voir aussi

« [Gestion des dossiers](#) » à la page 56

« [Recherche de photos manquantes](#) » à la page 65

Gestion des dossiers

Les dossiers contenant vos photos sont affichés dans le panneau Dossiers du module Bibliothèque. Les dossiers du panneau Dossiers respectent la structure de dossiers du volume proprement dit et sont présentés par ordre alphanumérique. Cliquez sur le triangle de divulgation situé à droite du nom d'un volume pour faire apparaître les dossiers présents sur ce volume. Cliquez sur le triangle situé à gauche d'un dossier pour révéler ses sous-dossiers.



Panneau Dossiers affichant les dossiers et nombre de photos qu'ils contiennent

Dans le panneau Dossiers, vous pouvez ajouter, supprimer, déplacer et renommer des dossiers. Les modifications apportées aux dossiers dans Lightroom sont appliquées aux dossiers sur le volume.

Voir aussi

« [Affichage d'informations dans l'Explorateur de volumes](#) » à la page 55

« [Synchronisation des dossiers](#) » à la page 58

« [Accès aux photos par dossiers](#) » à la page 64

Ajout de nouveaux dossiers ou de dossiers existants au panneau Dossiers

Chaque fois que vous importez des photos, les dossiers dans lesquels elles figurent sont automatiquement ajoutés au panneau Dossiers. Vous pouvez ajouter des dossiers et importer les photos qu'ils contiennent à l'aide du panneau Dossiers.

- 1 Dans le panneau Dossiers du module Bibliothèque, cliquez sur l'icône Plus (+) et choisissez la commande Ajouter un dossier.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - (Windows) Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, accédez à l'emplacement souhaité, sélectionnez les dossiers, puis cliquez sur le bouton OK. Ou, naviguez à l'emplacement souhaité et cliquez sur le bouton Créer un nouveau dossier. Entrez un nom pour remplacer le nom *Nouveau dossier*.
 - (Mac OS) Dans la boîte de dialogue Sélectionner ou créer un dossier, accédez à l'emplacement souhaité, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur le bouton Sélectionner. Ou, naviguez à l'emplacement souhaité et cliquez sur le bouton Nouveau dossier. Entrez un nom pour le dossier, puis cliquez sur le bouton Créer. Cliquez ensuite sur le bouton Sélectionner.
- 3 Si nécessaire, spécifiez des options dans la boîte de dialogue Importer les photos, puis cliquez sur Importer.

Création de sous-dossiers dans le panneau Dossiers

- 1 Dans le panneau Dossiers du module Bibliothèque, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez créer le nouveau dossier. Ensuite, cliquez sur l'icône Plus (+) dans la partie supérieure du panneau Dossiers et choisissez la commande Ajouter un sous-dossier.
- 2 Dans la boîte de dialogue de création du dossier, saisissez le nom du dossier.
- 3 Si des photos sont sélectionnées, indiquez si vous souhaitez copier les photos sélectionnées dans le nouveau dossier, puis cliquez sur le bouton Créer.

Dans le panneau Dossiers, le nouveau dossier s'affiche dans la hiérarchie spécifiée. Le nouveau dossier apparaît également dans l'Explorateur Windows ou dans le Finder Mac OS.

Déplacement des dossiers dans le panneau Dossiers

Dans Lightroom, vous pouvez déplacer un dossier vers un autre, mais vous ne pouvez pas le déplacer latéralement dans la hiérarchie des dossiers. De plus, vous êtes limité au déplacement d'un dossier à la fois.

- ❖ Dans le panneau Dossiers du module Bibliothèque, sélectionnez un dossier, puis faites-le glisser vers un autre dossier.

Remarque : il est impossible de copier des dossiers dans Lightroom.

Renommer des dossiers dans le panneau Dossiers

- 1 Sélectionnez un dossier dans le panneau Dossiers du module Bibliothèque.
- 2 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis choisissez Renommer dans le menu contextuel.
- 3 Remplacez le nom du dossier.

Suppression de dossiers du panneau Dossiers

- 1 Dans le panneau Dossiers du module Bibliothèque, sélectionnez un ou plusieurs dossiers, puis cliquez sur l'icône Moins (-). À défaut, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis choisissez la commande Supprimer.

- 2 Cliquez sur le bouton Continuer dans la boîte de dialogue.

Le dossier et les photos qu'il contient sont supprimés du catalogue et du panneau Dossiers. Le dossier et les photos d'origine ne sont pas supprimés du disque dur.

Synchronisation des dossiers

Si le contenu d'un dossier de votre catalogue ne correspond pas à celui du même dossier sur le volume, pensez à synchroniser les deux dossiers. Lorsque vous synchronisez des dossiers, vous avez la possibilité d'ajouter des fichiers qui ont été ajoutés au dossier mais pas importés dans le catalogue, de supprimer des fichiers qui ont été effacés et d'analyser les mises à jour des métadonnées. Les fichiers photo du dossier et tous les sous-dossiers peuvent être synchronisés. Vous pouvez déterminer quels dossiers, sous-dossiers et fichiers sont importés.

- 1 Dans le panneau Dossiers, sélectionnez le dossier à synchroniser.
- 2 Sélectionnez la commande Bibliothèque > Synchroniser le dossier.
- 3 Dans la boîte de dialogue Synchroniser le dossier, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour importer des photos qui apparaissent dans les dossiers mais qui n'ont pas été importées dans le catalogue, sélectionnez Importer de nouvelles photos. Si vous sélectionnez l'option Afficher la boîte de dialogue d'importation avant l'importation, vous pouvez indiquer quels dossiers et photos seront importés.
 - Pour supprimer des photos qui ont été effacées du dossier mais pas du catalogue, sélectionnez l'option Supprimer les photos manquantes du catalogue. Si cette option est grisée, cela signifie qu'aucun fichier ne manque (vous pouvez choisir Afficher les photos manquantes pour afficher les photos en mode Grille).
 - Pour analyser les changements de métadonnées apportés aux fichiers dans une autre application, choisissez Analyser les mises à jour des métadonnées.
- 4 Cliquez sur Synchroniser.
- 5 Si la boîte de dialogue Importer les photos s'ouvre, indiquez les dossiers et les fichiers à importer et cliquez sur Importer.



Si un dossier manquant est également vide, utilisez la commande Synchroniser le dossier pour le supprimer du catalogue.

Navigation dans le catalogue

Affichage des photos en mode Grille et dans le film fixe

Lightroom permet d'afficher des photos spécifiques de plusieurs manières en mode Grille et dans le film fixe. La méthode choisie varie selon les photos que vous souhaitez afficher. Le panneau Catalogue permet d'afficher instantanément toutes les photos du catalogue ou la collection rapide, ainsi que les dernières photos importées.

Remarque : vous pouvez également afficher les photos en mode Grille et dans le film fixe en sélectionnant des dossiers, des collections ou des mots-clés, ou encore en recherchant les photos. Vous pouvez affiner une sélection à l'aide des options disponibles dans la barre Filtre de bibliothèque.

- ❖ Dans le panneau Catalogue, sélectionnez l'une des options suivantes :

Toutes les photos Affiche toutes les photos du catalogue.

Collection rapide Affiche les photos de la collection rapide. Pour plus de détails sur l'association de photos dans une collection rapide, reportez-vous à la section « [Assemblage de photos dans la collection rapide](#) » à la page 32.

Importation précédente Affiche les photos de la dernière importation.

D'autres catégories, notamment Exportation précédente en tant que catalogue, peuvent également apparaître dans le panneau Catalogue.

Voir aussi

« Collections de photos » à la page 68



« Recherche de photos dans le catalogue » à la page 97

« Accès aux photos par dossiers » à la page 64

« Filtrage et notation des photos » à la page 77


Navigation entre les photos

Dans le module Bibliothèque, il suffit de sélectionner la photo précédente ou la photo suivante pour naviguer entre les images.

- ❖ Dans un mode quelconque du module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour sélectionner la photo précédente, appuyez sur la touche Gauche, cliquez sur l'icône Sélectionner la photo précédente  dans la barre d'outils ou choisissez la commande Bibliothèque > Photo sélectionnée précédente.
 - Pour sélectionner la photo suivante, appuyez sur la touche Droite, cliquez sur l'icône Sélectionner la photo suivante  dans la barre d'outils ou choisissez la commande Bibliothèque > Photo sélectionnée suivante.

Remarque : pour que les icônes Sélectionner l'image précédente et Sélectionner l'image suivante s'affichent, assurez-vous que l'option Navigation est sélectionnée dans le menu de la barre d'outils.

Réorganisation des photos en mode Grille


- ❖ En mode Grille, utilisez l'une des méthodes suivantes pour réorganiser les photos dans la grille :
 - Cliquez sur l'icône Sens de tri  dans la barre d'outils.
 - Choisissez une option de tri dans le menu déroulant Tri de la barre d'outils.
 - Si vous avez sélectionné une collection standard ou le dernier dossier situé tout en bas de la hiérarchie des dossiers, faites glisser une vignette depuis son centre pour procéder au tri selon un ordre quelconque.

Remarque : si vous avez sélectionné une collection dynamique ou un dossier contenant des sous-dossiers, l'option Ordre de l'utilisateur n'est pas disponible dans le menu déroulant Tri, et vous ne pouvez pas trier les photos dans un ordre précis par glissement.

Sélection des photos en mode Grille et dans le film fixe

En mode Grille, vous sélectionnez les photos que vous voulez utiliser dans la bibliothèque ou dans d'autres modules. Les photos que vous sélectionnez en mode Grille s'affichent également dans le film fixe, et inversement.

Lorsque vous sélectionnez une photo, celle-ci devient active. Vous pouvez sélectionner plusieurs photos, mais seule l'une d'entre elles devient la photo active. Les photos sélectionnées sont identifiées dans la grille et dans le film fixe par une fine bordure blanche et une couleur de cellule plus pâle que les photos non sélectionnées. La cellule dont la couleur est la plus claire désigne la photo active.



Si plusieurs photos sont sélectionnées, la cellule dont la couleur est la plus claire désigne la photo active.

Lorsque vous disposez de plusieurs photos sélectionnées, vous pouvez cliquer sur l'une d'entre elles pour la rendre active sans désélectionner les autres photos. Si vous cliquez sur une photo en dehors de la sélection, cette photo devient active et les autres photos sont désélectionnées.

Après sélection de plusieurs photos en mode Grille, les modifications apportées (attribution de notes et d'étiquettes ou ajout de métadonnées, par exemple) sont appliquées à toutes les photos sélectionnées.

Après sélection de plusieurs photos dans le film fixe, si vous travaillez en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, de telles modifications s'appliquent uniquement à la photo active.

Remarque : vous pouvez également sélectionner ou désélectionner des photos marquées en mode Grille et dans le film fixe (voir la section « *Sélection de photos marquées* » à la page 81).

- 1 (Facultatif) Dans le module Bibliothèque, sélectionnez les éléments des panneaux Catalogue, Dossiers ou Collections pour afficher les photos à utiliser. Ou, sélectionnez une étiquette de mot-clé dans le panneau Liste des mots-clés. Si vous le souhaitez, définissez des critères dans la barre Filtre de bibliothèque pour limiter la sélection.

Remarque : pour sélectionner des photos à l'aide du panneau Liste des mots-clés, cliquez sur la flèche blanche située à droite du nombre d'images. Les photos qui contiennent cette étiquette s'affichent en mode Grille et dans le film fixe.

- 2 En mode Grille ou dans le film fixe, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour sélectionner une photo, cliquez sur une vignette de photo.

- Pour sélectionner des photos non contiguës dans le film fixe, cliquez sur la première photo, puis sur les autres photos en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée.
- Pour sélectionner une photo, ainsi que toutes les photos entre cette dernière et la photo active, cliquez sur la photo tout en maintenant la touche Maj enfoncée.
- Pour sélectionner toutes les photos, choisissez Edition > Tout sélectionner.
- Pour désélectionner toutes les photos, choisissez Edition > Ne rien sélectionner.
- Pour sélectionner une seule photo alors que plusieurs photos sont sélectionnées, cliquez sur la cellule de la grille (et non sur l'image). Le fait de cliquer sur une image la rend active sans désélectionner les autres cellules.
- Pour désélectionner la photo active et en sélectionner une autre parmi plusieurs photos, choisissez Edition > Désélectionner la photo active. La photo suivante dans la sélection de plusieurs photos devient la photo active.
- Pour sélectionner uniquement la photo active et désélectionner toutes les autres photos dans une sélection multiple, choisissez Edition > Sélectionner la photo active.
- Pour désélectionner des photos sélectionnées et vice versa, choisissez Edition > Inverser la sélection.

Lors de la sélection de plusieurs photos, la première photo sélectionnée représente la sélection principale (photo active), indiquée par un cadre ombré plus lumineux.



Après avoir sélectionné des photos, ajoutez-les à la collection rapide pour les préparer facilement en vue de les imprimer, les présenter dans un diaporama, les assembler dans une galerie Web ou les exporter.

Voir aussi

« [Accès aux photos par dossiers](#) » à la page 64

« [Recherche de photos dans le catalogue](#) » à la page 97

Rotation ou inversion des photos dans le module Bibliothèque

Lightroom vous permet d'appliquer une rotation dans le sens horaire et antihoraire aux photos ou de les inverser sur l'axe horizontal ou vertical.

Voir aussi

« [Rotation des diapositives](#) » à la page 147

« [Définition de la méthode de remplissage des cellules d'image avec les photos](#) » à la page 161

Rotation des photos dans le module Bibliothèque

Les photos importées dans le catalogue sont automatiquement tournées si des métadonnées d'orientation sont incluses dans les données EXIF (Exchangeable Image Format). Dans le cas contraire, vous pouvez modifier l'orientation d'une photo manuellement. Il est également possible de faire pivoter les photos dans les modules Développement, Diaporama et Impression.

- ❖ Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - En mode Grille, sélectionnez au moins une photo, déplacez le pointeur sur une vignette, puis cliquez sur l'une des icônes de rotation situées dans l'angle inférieur d'une cellule.
 - En mode Loupe ou Ensemble, ou en mode Grille avec une ou plusieurs photos sélectionnées, cliquez sur une icône de rotation dans la barre d'outils (en modes Loupe et Ensemble, seule la photo active subit une rotation).

Remarque : si les icônes de rotation ne s'affichent pas dans la barre d'outils, choisissez Rotation dans le menu déroulant de la barre d'outils.

- En mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, ou en mode Grille avec une ou plusieurs photos sélectionnées, choisissez Photo > Rotation antihoraire ou Rotation horaire (en modes Loupe, Comparaison et Ensemble, seule la photo active subit une rotation).

Inversion de la symétrie des photos dans le module Bibliothèque

- 1 En mode Grille ou dans le film fixe, sélectionnez une ou plusieurs photos.
- 2 Choisissez l'une des options suivantes dans le menu Photo :

Symétrie axe horizontal Inverse les photos horizontalement sur l'axe vertical.

Symétrie axe vertical Inverse les photos verticalement sur l'axe horizontal.

En modes Loupe, Comparaison et Ensemble, seule la photo active subit une rotation.



Choisissez Affichage > Activer le mode Symétrie de l'image pour inverser toutes les photos dans le catalogue horizontalement sur l'axe vertical.

Rotation ou inversion des photos à l'aide de l'outil Peinture

- 1 En mode Grille, sélectionnez l'outil Peinture dans la barre d'outils, puis choisissez l'option Rotation dans le menu Peindre de la barre d'outils.


Remarque : si l'outil Peinture ne s'affiche pas dans la barre d'outils, choisissez Peinture dans le menu de la barre d'outils.

- 2 Choisissez l'une des options de rotation ou d'inversion dans la barre d'outils, puis cliquez ou faites glisser le pointeur sur les photos pour appliquer le paramètre.
- 3 Pour désactiver l'outil Peinture, cliquez sur le conteneur circulaire dans la barre d'outils. Une fois l'outil désactivé, son icône est visible dans la barre d'outils.

Comparaison des photos dans le module Bibliothèque

Dans Lightroom, vous pouvez afficher des grands aperçus d'une ou de plusieurs photos pour certaines tâches, comme par exemple pour choisir la meilleure photo d'une série. En mode Comparaison, vous pouvez afficher les aperçus de deux photos côte à côte ; en mode Ensemble, vous pouvez afficher les aperçus de plusieurs photos en mosaïque.

En mode Comparaison, une photo est sélectionnée (active) et l'autre est candidate. À l'aide des commandes de la barre d'outils, vous pouvez intervertir la photo sélectionnée et la photo candidate, effectuer un zoom avant et arrière sur l'une des photos ou sur les deux, et indiquer quand la comparaison est terminée.


En mode Ensemble, la photo sélectionnée (ou photo active) contient une bordure blanche. Vous pouvez désigner la photo active en cliquant dessus dans la zone d'affichage de l'image. Toutes les photos sont dotées d'une icône Désélectionner la photo  dans l'angle inférieur droit pour la suppression des photos en mode Ensemble (sous Mac OS, placez le pointeur sur la photo pour afficher l'icône).

Dans les deux modes, vous avez accès aux notes sous forme d'étoiles, aux libellés de couleur et aux marqueurs de retenue ou de rejet pour chaque photo ; vous pouvez également désélectionner certaines photos afin de réduire le nombre d'images à analyser (voir la section « [Filtrage et notation des photos](#) » à la page 77).

Vous pouvez toujours alterner entre les modes Comparaison et Ensemble pendant la comparaison des photos. Vous pouvez également afficher les modes Comparaison et Ensemble dans une seconde fenêtre sur un second moniteur (voir la section « [Affichage de la bibliothèque sur un second moniteur](#) » à la page 27).



Comparaison de photos en mode Comparaison

1 En mode Grille ou dans le film fixe, sélectionnez deux photos, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Cliquez sur l'icône Mode Comparaison  dans la barre d'outils.
- Choisissez Affichage > Comparaison.

Remarque : si vous passez au mode Comparaison alors qu'une seule photo est sélectionnée, Lightroom affiche la photo actuellement sélectionnée et la photo précédemment sélectionnée ou une photo adjacente en mode Grille ou dans le film fixe.

2 Procédez de l'une des manières suivantes pour ajuster les aperçus des photos :


- Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les deux photos à la fois, assurez-vous que l'icône Lier les cônes  s'affiche dans la barre d'outils, puis faites glisser le curseur du zoom.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une seule photo, sélectionnez la photo, assurez-vous que l'icône Rompre le lien des cônes  s'affiche dans la barre d'outils, puis faites glisser le curseur du zoom.

Remarque : cliquez sur l'icône de la barre d'outils pour alterner entre les icônes Lier les cônes et Rompre le lien des cônes.

- Pour synchroniser la mise à l'échelle de la photo candidate et de la photo sélectionnée, cliquez sur Synchroniser dans la barre d'outils.

3 Définissez les notes sous forme d'étoiles, les libellés de couleur ou les marqueurs de retenue ou de rejet pour les photos.

4 Procédez de l'une des manières suivantes pour spécifier d'autres photos sélectionnée et candidate :


- Cliquez sur l'option Permuter de la barre d'outils pour inverser les photos sélectionnée et candidate.
- Cliquez sur l'icône Sélectionner la photo suivante sur la barre d'outils (ou appuyez sur la touche Flèche droite) pour comparer les photos suivantes et la première sélection. Sélectionnez l'option Photo précédente pour comparer des photos précédentes avec la première sélection. Appuyez sur la touche Flèche haut pour remplacer la photo sélectionnée par la sélection active et remplacer la sélection candidate par l'image suivante.
- Cliquez sur l'icône Désélectionner la photo  dans l'angle inférieur droit sous la photo.
- Sélectionnez la photo candidate, puis cliquez sur l'option Faire une sélection dans la barre d'outils.

5 Répétez les étapes 2 à 4, si nécessaire.

6 Cliquez sur Terminer pour quitter le mode Comparaison et afficher la photo sélectionnée en mode Loupe.

Comparaison de photos en mode Ensemble

1 En mode Grille ou dans le film fixe, sélectionnez plusieurs photos, puis procédez de l'une des manières suivantes :


- Cliquez sur l'icône Mode Ensemble  dans la barre d'outils.
- Sélectionnez Affichage > Ensemble.

Remarque : vous pouvez également ajouter à tout moment plusieurs photos à votre comparaison, en les sélectionnant dans le film fixe. N'oubliez pas que les aperçus en mode Ensemble sont plus petits quand plusieurs photos sont sélectionnées (voir la section « [Sélection des photos en mode Grille et dans le film fixe](#) » à la page 59).

2 En mode Ensemble, procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour choisir la photo sélectionnée, cliquez sur une photo dans l'espace de travail ou dans le film fixe, ou cliquez sur l'icône Sélectionner la photo précédente ou Sélectionner la photo suivante.

Remarque : sélectionnez l'option Navigation dans le menu déroulant de la barre d'outils du mode Ensemble pour les icônes à afficher.

- Pour supprimer des photos, cliquez sur l'icône Désélectionner la photo  dans l'angle inférieur droit d'une photo.

- Pour évaluer, étiqueter ou marquer des photos, cliquez sur les notes sous forme d'étoiles, sur les libellés de couleur et sur les marqueurs de retenue ou de rejet sous les photos.

Accès aux photos par dossiers

Lightroom affiche le nombre de photos d'un dossier à droite du nom du dossier. Si vous ajoutez des photos ultérieurement à un dossier dans l'Explorateur (Windows) ou le Finder (Mac OS), vous devrez importer les nouvelles photos dans Lightroom ou synchroniser le dossier pour mettre à jour la valeur affichée dans le panneau Dossiers.

- ❖ Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Dans le panneau Dossiers, sélectionnez un ou plusieurs éléments.
- Sélectionnez une photo et, dans le panneau Métadonnées, cliquez sur la flèche pointant vers la droite en regard de la case Dossier pour afficher le dossier de cette photo.

Par défaut, la sélection d'un dossier a pour effet d'afficher toutes les fichiers qu'il contient et tous ses sous-dossiers en mode Grille ou dans le film fixe. Pour afficher uniquement les photos du dossier sélectionné, choisissez la commande Bibliothèque > Inclure les photos des sous-dossiers afin de désélectionner cette option.

Voir aussi

- « [Gestion des dossiers](#) » à la page 56
- « [Synchronisation des dossiers](#) » à la page 58
- « [Recherche de photos dans le catalogue](#) » à la page 97

Déplacement des photos dans un autre dossier

- 1 (Facultatif) Si vous ne déplacez pas de photos vers un dossier existant, créez un dossier.
- 2 Sélectionnez un dossier dans le panneau Dossiers.
- 3 En mode Grille, sélectionnez les photos que vous souhaitez déplacer.
- 4 Faites glisser les photos vers un dossier dans le panneau Dossiers.

Remarque : il est impossible de copier des photos dans Lightroom.

Les photos sont physiquement déplacées vers un autre dossier sur le disque dur.

Ouverture d'une photo dans son dossier dans la Bibliothèque


- ❖ Sélectionnez la photo et choisissez la commande Photo > Afficher dans le dossier de la bibliothèque.

La photo est sélectionnée en mode Grille, et son dossier est sélectionné dans le panneau Dossiers.

Gestion des photos

Non seulement vous pouvez afficher, organiser et trier vos photos dans le module Bibliothèque, mais vous pouvez également exécuter des tâches de gestion, par exemple, renommer les photos ou les convertir au format de fichier DNG. Si nécessaire, vous pouvez supprimer des photos du catalogue et les envoyer à la Corbeille.

Recherche de photos manquantes

En mode Grille, Lightroom affiche une icône avec un point d'interrogation  dans les cellules d'image lorsque les photos sont déplacées en mode déconnecté. Si les photos sont déplacées au sein d'un volume, Lightroom tente généralement de mettre à jour les chemins d'accès aux fichiers. Si vous organisez et gérez votre catalogue consciemment avec des photos hors ligne, vous pouvez ignorer ces alertes. Pour rechercher les photos afin par exemple d'appliquer les paramètres de développement et les écrire en XMP, utilisez la méthode suivante :

- 1 En mode Grille, cliquez sur l'icône avec un point d'interrogation dans une cellule de vignette. Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre et affiche le chemin d'accès de fichier d'origine.
- 2 Cliquez sur l'option Rechercher pour rechercher la photo.
- 3 (Facultatif) Dans la boîte de dialogue Rechercher, sélectionnez l'option Rechercher des photos manquantes à proximité pour rechercher d'autres photos manquantes dans le dossier et les associer de nouveau automatiquement.

Pour rechercher des photos manquantes dans un dossier et dans ses sous-dossiers, sélectionnez un dossier dans le panneau Dossiers, choisissez la commande Bibliothèque > Synchroniser le dossier, puis cliquez sur le bouton Afficher les photos manquantes.

Remarque : une icône représentant un dossier avec un point d'interrogation dans le panneau Dossiers indique que le lien renvoyant au dossier du catalogue principal est rompu. Cliquez sur l'icône du point d'interrogation avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS), puis choisissez la commande Rechercher le dossier manquant pour restaurer le lien.

Voir aussi

« [Affichage d'informations dans l'Explorateur de volumes](#) » à la page 55

« [Gestion des dossiers](#) » à la page 56

« [Accès aux photos par dossiers](#) » à la page 64

Mise à jour de photos modifiées dans une autre application

En mode Grille, Lightroom affiche des alertes dans les cellules d'image lorsque les photos de votre catalogue ont été modifiées dans une autre application. Par exemple, si une photo est notée une étoile dans Lightroom et qu'elle a été réévaluée avec une note de deux étoiles dans une autre application, vous devez choisir quelle note conserver, les deux notes ne pouvant pas coexister. Lightroom vous permet de résoudre les conflits de métadonnées d'une photo en écrasant ses données du catalogue avec les métadonnées de la photo ou son fichier XMP annexe ou en écrasant les métadonnées dans le fichier de la photo ou le fichier XMP annexe avec ses données enregistrées dans le catalogue.

- 1 En mode Grille, cliquez sur l'icône d'alerte dans une cellule.
- 2 Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez l'une des options suivantes :

Importer les paramètres depuis le disque Importe les métadonnées de la photo ou son fichier XMP annexe en écrasant les données de la photo dans le catalogue.

Ecraser les paramètres Exporte les métadonnées du catalogue vers le fichier de photo et écrase les données de la photo ou son fichier XMP annexe.

Ne rien faire Aucune action. Si vous sélectionnez cette option, veillez à ce que les métadonnées de la photo du catalogue ne soient pas en conflit avec les données de la photo ou son fichier XMP annexe.

Attribution d'un nouveau nom à des photos

- 1 Dans le mode Grille ou le film fixe du module Bibliothèque, sélectionnez une ou plusieurs photos, puis choisissez la commande Bibliothèque > Renommer la photo ou Renommer les photos.
- 2 Dans la boîte de dialogue Renommer les photos, choisissez une option dans le menu Dénomination de fichier. Choisissez Modifier si vous voulez spécifier une option de dénomination à l'aide de l'Editeur de modèles de nom de fichier (voir la section « [Editeur de modèles de nom de fichier et Editeur de modèles de texte](#) » à la page 42).

Si vous spécifiez l'option de séquence pour la dénomination, Lightroom applique une numérotation séquentielle aux photos. Si vous ne voulez pas que la numérotation commence par la valeur 1, saisissez un numéro de début dans la zone de texte Numéro de début.

Conversion des photos au format DNG

Lightroom vous permet de convertir des fichiers Camera Raw au format DNG pour l'archivage et pour profiter des fonctions de ce format. Lorsque des photos sont converties au format DNG, les fichiers DNG remplacent les fichiers d'origine dans le catalogue. Vous pouvez supprimer ou conserver les fichiers d'origine sur le disque après la conversion.

- 1 Sélectionnez une ou plusieurs photos en mode Grille, ou sélectionnez une seule photo dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble. Choisissez ensuite la commande Bibliothèque > Convertir la photo au format DNG ou Convertir les photos au format DNG.

Remarque : si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, seule la photo active est convertie au format DNG.

- 2 Sélectionnez l'une des options de conversion suivantes dans la boîte de dialogue Convertir les photos au format DNG :

Convertir seulement les fichiers RAW Ignore les photos qui ne sont pas au format Camera Raw. Si cette option est désélectionnée, toutes les photos sélectionnées, y compris les photos au format JPEG, TIFF et PSD, sont converties.

Supprimer les fichiers d'origine une fois la conversion terminée Supprime les fichiers photo d'origine à la fin du processus de conversion. Si cette option est désélectionnée, les fichiers d'origine sont conservés sur le disque.

Extension de fichier Choisissez l'extension .dng ou .DNG.

Aperçu JPEG Indiquez si l'aperçu JPEG exporté est à la taille réelle, en taille moyenne ou non créé.

Méthode de conversion de l'image Les données de l'image sont enregistrées au format « en mosaïque » d'origine, si possible, pour maximiser la quantité de données conservées. Vous pouvez convertir les données en mosaïque de l'image en données linéaires, mais l'inverse n'est pas possible. Choisissez Conserver l'image brute pour stocker les données en mosaïque. Choisissez Convertir en image linéaire pour stocker les données de l'image dans un format interpolé (sans mosaïque). L'image qui en résulte peut être interprétée par un autre logiciel même si ce dernier ne possède pas de profil correspondant à l'appareil numérique qui a capturé l'image.

Compressé (sans perte) Si vous optez pour la compression sans perte, aucune information n'est perdue lors de la réduction de la taille du fichier.

Incorporer le fichier brut d'origine Indiquez si vous souhaitez stocker toutes les données Camera Raw d'origine dans le fichier DNG.

Voir aussi

« [Formats de fichier](#) » à la page 39

Ouverture d'un fichier dans l'Explorateur ou le Finder

- ❖ Choisissez une photo et sélectionnez la commande Photo > Afficher dans l'Explorateur (Windows) ou Afficher dans le Finder (Mac OS).


Le fichier sélectionné s'ouvre dans une fenêtre de l'Explorateur ou du Finder.

Création de copies virtuelles

Vous pouvez créer plusieurs versions d'une photo en appliquant différents paramètres d'ajustement à des *copies virtuelles* de la photo originale (principale). Les copies virtuelles n'existent pas en tant que photos réelles ; il s'agit en fait de métadonnées du catalogue qui enregistrent les différents jeux de paramètres.

Vous créez d'abord une copie virtuelle d'une photo, puis vous lui appliquez des paramètres d'ajustement. Pour obtenir une nouvelle version de la photo principale, créez une autre copie virtuelle, puis appliquez-lui les nouveaux paramètres. Vous pouvez créer autant de copies virtuelles d'une photo principale que vous le souhaitez. Vous pouvez même utiliser une copie virtuelle pour en faire une photo principale. Ainsi, la photo principale précédente devient à son tour une copie virtuelle.

Les copies virtuelles créées sont ensuite automatiquement empilées avec la photo principale. En mode Grille ou dans le film fixe, la photo principale affiche le nombre d'images dans l'angle supérieur gauche de la vignette. Une icône de coin de page plié s'affiche à gauche des vignettes de chaque copie virtuelle.



À gauche Photo originale (principale) Milieu et Droite Copies virtuelles désignées par l'icône de coin de page plié

Si vous exportez les copies virtuelles comme une copie de la photo principale ou si vous les modifiez en tant que copie dans un éditeur externe, elles deviennent des photos réelles.


Lorsque vous créez une copie virtuelle d'une photo, « Copie 1 » (ou « Copie 2 », « Copie 3 » etc.) est automatiquement ajouté au champ Nom de la copie dans le panneau Métadonnées.

Voir aussi

- « [Association de photos dans une pile](#) » à la page 74
- « [Exportation de photos vers le disque](#) » à la page 131
- « [Edition dans d'autres applications](#) » à la page 137

Création de copies virtuelles

- ❖ En mode Grille dans le module Bibliothèque, ou dans le film fixe dans n'importe quel module, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur une ou plusieurs photos, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Si vous créez une copie virtuelle d'une photo, choisissez l'option Créer une copie virtuelle dans le menu contextuel.
 - Si vous créez des copies virtuelles d'un groupe de photos, choisissez l'option Créer des copies virtuelles dans le menu contextuel.

 Si la copie ne s'affiche pas en mode Grille, les photos font peut-être partie d'une pile réduite. Sélectionnez la commande Photo > Empilement > Développer toutes les piles. Si cela ne fonctionne pas, il est possible que les photos soient filtrées. Essayez d'utiliser une autre méthode d'affichage, par exemple, sélectionnez l'option Toutes les photos dans le panneau Catalogue.

Définition d'une copie comme photo principale

- 1 Dans le module Bibliothèque, sélectionnez la copie virtuelle d'une autre photo.
- 2 Sélectionnez la commande Photo > Définir la copie comme principale.

Suppression des photos des catalogues

- 1 Sélectionnez une ou plusieurs photos en mode Grille, ou sélectionnez une seule photo dans le film fixe, dans le mode Loupe, Comparaison ou Ensemble du module Bibliothèque.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur la touche Retour arrière (Windows) ou Arrière (Mac OS).
 - Choisissez Photo > Supprimer les photos.

Remarque : lorsque qu'une collection est affichée, l'utilisation de la touche Retour arrière (Windows) ou Arrière (Mac OS) supprime la ou les photo(s) sélectionnée(s) de la collection, mais pas du catalogue, et la boîte de dialogue Confirmation ne s'affiche pas. Pour supprimer une photo de la collection et du catalogue, sélectionnez la photo et appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Maj+Suppr (Windows) ou Commande+Option+Maj+Suppr (Mac OS).

- 3 Dans la boîte de dialogue Confirmation, cliquez sur l'une des options suivantes :

Effacer Supprime des photos du catalogue, mais ne les envoie pas vers la Corbeille.

Supprimer Supprime des photos du catalogue et les envoie vers la Corbeille.

Si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, seule la photo active est supprimée.

Remarque : si vous sélectionnez des photos et appuyez sur la touche Suppr (Windows) ou Suppr Avant (clavier pleine taille seulement sur Mac OS), vous supprimez également les photos du catalogue sans les envoyer vers la Corbeille.

Voir aussi

« [Suppression de photos d'une collection](#) » à la page 71

« [Modification d'une collection dynamique](#) » à la page 72

Collections de photos

A propos des collections

Les collections permettent d'associer des photos au même emplacement pour faciliter leur affichage ou pour effectuer de nombreuses tâches. Par exemple, vous pouvez assembler les photos d'une collection en un diaporama, une planche contact ou une galerie de photos Web. Une fois créées, les collections sont répertoriées dans le panneau Collections des modules Bibliothèque, Diaporama, Impression et Web. Vous pouvez les sélectionner à tout moment et en créer autant que bon vous semble.

Pour regrouper des photos temporairement pour certaines tâches, vous pouvez les placer dans *Collection rapide*. A la différence des collections, vous ne pouvez disposer que d'une collection rapide à la fois dans le catalogue.

Les *collections dynamiques* sont des collections basées sur des règles que vous définissez. Par exemple, vous pouvez créer une collection dynamique de toutes vos photos avec une note de cinq étoiles et un libellé de couleur rouge. Les photos répondant aux critères sont automatiquement ajoutées à la collection dynamique.

Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous utilisez des collections :

- Vérifiez que vous connaissez bien la différence entre les catalogues et les collections. Les collections sont des groupes de photos placés à l'intérieur d'un catalogue.
- Les photos peuvent appartenir à plusieurs collections.
- Vous pouvez modifier l'ordre de tri des photos dans une collection standard. En revanche, vous ne pouvez ni procéder à un tri par ordre de l'utilisateur ni faire glisser des photos pour les réorganiser dans une collection dynamique.
- L'effacement d'une photo d'une collection ne supprime pas la photo du catalogue et ne l'envoie pas vers la Corbeille.
- Vous pouvez créer des ensembles pour organiser vos collections.
- Vous pouvez enregistrer les paramètres des modules Diaporama, Impression et Web dans un type de collection appelée *création de sortie*.

Une vidéo consacrée à l'utilisation des collections et des mots-clés pour ranger des photos est disponible à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/go/lrvid2205_lrm_fr.

Voir aussi

« [Assemblage de photos dans la collection rapide](#) » à la page 32

« [Création d'une collection dynamique](#) » à la page 72

« [Enregistrement des paramètres de diaporama en tant que création de sortie](#) » à la page 148

« [Enregistrement des paramètres d'impression en tant que création de sortie](#) » à la page 171

« [Enregistrement des paramètres Web en tant que création de sortie](#) » à la page 176

Création ou suppression d'une collection

Création d'une collection

1 En mode Grille, sélectionnez des photos, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Choisissez Bibliothèque > Nouvelle collection.
- Cliquez sur l'icône Plus (+) dans le panneau Collections et choisissez la commande Créer une collection.

2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez un nom dans la zone Collection.

3 Si vous voulez que la collection fasse partie d'un ensemble de collections, choisissez-la à partir du menu Ensemble. Dans le cas contraire, choisissez l'option Sans.

4 Sélectionnez l'option Inclure les photos sélectionnées.

5 Cliquez sur Créer.

La collection s'affiche dans le panneau Collections avec une icône d'impression photo .

Définition d'une collection cible

Une *collection cible* permet de remplacer la collection rapide temporaire. Une collection cible permet à une collection permanente d'adopter les fonctions de la collection rapide tant qu'elle en reste la cible. Les collections ciblées sont un moyen facile de regrouper rapidement des photos en vue de les traiter.

- 1 Dans le panneau Collections, sélectionnez la collection à cibler.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée et choisissez la commande Définir comme collection cible.


Une icône Plus blanche en regard du nom de la collection indique qu'elle représente la cible.

- 3 Pour ajouter une photo à une collection cible, sélectionnez la photo dans un module et appuyez sur la touche B.
- 4 Pour supprimer une photo d'une collection cible, choisissez une collection cible, puis sélectionnez la photo en mode Grille, et appuyez sur la touche B.
- 5 Pour désactiver la cible, sélectionnez la collection, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, et désélectionnez l'option Définir comme collection cible.

Voir aussi

« [Assemblage de photos dans la collection rapide](#) » à la page 32

Création d'un ensemble de collections

Un *ensemble de collections* est un dossier contenant une ou plusieurs collections. Les ensembles de collections permettent d'organiser et de gérer les photos plus facilement. Un ensemble de collections ne contient pas vraiment de photos ; il ne contient que des collections, à savoir des collections standard, des collections dynamiques et des créations de sortie. Un ensemble de collections comporte une icône de boîte de rangement .

- 1 Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Bibliothèque > Nouvel ensemble de collections.
 - Cliquez sur l'icône Plus (+) dans le panneau Collections et choisissez la commande Créer un ensemble de collections.
- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez un nom pour votre ensemble de collections.
- 3 Si vous voulez que le nouvel ensemble de collections fasse partie de l'ensemble existant, choisissez l'ensemble existant dans le menu Ensemble. Dans le cas contraire, choisissez l'option Sans.
- 4 Cliquez sur le bouton Créer.
- 5 Dans le panneau Collections, faites glisser une collection dans un dossier d'ensemble de collections pour l'ajouter à l'ensemble.

Attribution d'un nouveau nom à une collection ou à un ensemble de collections

- 1 Dans le panneau Collections, cliquez sur une collection ou un ensemble de collections à l'aide du bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis choisissez l'option Renommer dans le menu contextuel.
- 2 Remplacez le nom de la collection.

Suppression d'une collection ou d'un ensemble de collections

Lorsque vous supprimez une collection, aucune photo n'est supprimée du catalogue ni effacée du disque.

- ❖ Dans le panneau Collections, sélectionnez une collection ou un ensemble de collections, puis cliquez sur l'icône Moins (-).

Remarque : vous pouvez également cliquer sur une collection ou un ensemble de collections à l'aide du bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis sélectionner l'option Supprimer dans le menu contextuel.

Conversion de collections rapides en collections standard

Vous pouvez enregistrer une collection rapide en tant que collection. Après son enregistrement, vous pouvez l'effacer ou la conserver.

- 1 Dans un module quelconque, choisissez Fichier > Enregistrer la collection rapide.
- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez un nom dans la zone Nom de la Collection.
- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez l'option Effacer la collection rapide après l'enregistrement pour effacer la collection rapide après son enregistrement en tant que collection.
 - Désélectionnez l'option Effacer la collection rapide après l'enregistrement pour conserver la collection rapide après son enregistrement en tant que collection.
- 4 Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Voir aussi

« [Assemblage de photos dans la collection rapide](#) » à la page 32

Ajout de photos à une collection

- 1 Sélectionnez des photos en mode Grille.
- 2 Faites glisser les photos sur une collection dans le panneau Collections.

Remarque : pour savoir à quelles collections appartient une photo, sélectionnez la photo en mode Grille, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, et choisissez la commande Afficher dans la collection. Choisissez une collection dans le sous-menu pour la sélectionner et l'afficher en mode Grille. Les collections dynamiques ne sont pas répertoriées.

Suppression de photos d'une collection

- 1 Sélectionnez une collection dans le panneau Collections.
- 2 En mode Grille, sélectionnez des photos, puis choisissez Photo > Supprimer de la collection.

Remarque : vous pouvez également sélectionner des photos et appuyer sur la touche Supprimer pour supprimer des photos d'une collection.

Copie ou déplacement de photos d'une collection à une autre

- 1 Dans le module Bibliothèque, sélectionnez une collection dans le panneau Collections.
- 2 En mode Grille, sélectionnez des photos.

- 3 Pour copier les photos sélectionnées, faites-les glisser vers la collection du panneau Collections à laquelle vous souhaitez les ajouter.
- 4 Pour déplacer les photos sélectionnées, faites-les glisser vers la nouvelle collection, puis supprimez-les de leur collection d'origine.

Voir aussi

« [Suppression de photos d'une collection](#) » à la page 71

Création d'une collection dynamique

Une collection dynamique est une collection basée sur des critères de métadonnées que vous définissez. Les collections dynamiques incluent automatiquement toutes les photos répondant aux critères. Vous n'ajoutez ou ne supprimez pas manuellement des photos depuis une collection dynamique.

Lightroom dispose d'un ensemble de cinq collections dynamiques par défaut : Rouge, Cinq étoiles, Mois dernier, Récemment modifié et Sans mots-clés.

- 1 Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Bibliothèque > Nouvelle collection dynamique.
 - Cliquez sur l'icône Plus (+) dans le panneau Collections et choisissez la commande Créer une collection dynamique.
- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez un nom pour votre collection dynamique.
- 3 Si vous voulez que la collection dynamique fasse partie de l'ensemble existant, choisissez l'ensemble dans le menu Ensemble. Dans le cas contraire, choisissez l'option Sans.
- 4 Définissez les règles de la collection dynamique en choisissant des options dans les menus déroulants.
- 5 Cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter des critères supplémentaires. Cliquez sur l'icône Moins (-) pour effacer les critères.
- 6 Cliquez sur l'icône Plus (+) en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée pour accéder aux options imbriquées qui permettent d'affiner les critères, notamment N'importe lequel des éléments suivants est vrai/Aucun des éléments suivants n'est vrai/Tous les éléments suivants sont vrais.
- 7 Dans le menu Correspond à, choisissez si vous souhaitez utiliser tous les critères ou uniquement une partie.
- 8 Cliquez sur le bouton Créer.

Lightroom ajoute la collection dynamique au panneau Collections et ajoute toutes les photos du catalogue conformes aux règles définies. Les collections dynamiques présentent une icône d'impression photo avec un engrenage dans l'angle inférieur droit .

Modification d'une collection dynamique

Vous pouvez modifier les critères et les règles d'une collection dynamique à n'importe quel moment.

- 1 Sélectionnez la collection dynamique que vous souhaitez modifier dans le panneau Collections.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée et choisissez la commande Modifier la collection dynamique.
- 3 Choisissez de nouvelles règles et options dans la boîte de dialogue Modification de la collection dynamique.
- 4 Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Remarque : vous ne pouvez ni procéder à un tri par ordre de l'utilisateur ni faire glisser des photos pour les réorganiser dans une collection dynamique.

Exportation et importation de collections dynamiques

Vous pouvez partager des collections dynamiques en exportant leurs paramètres, puis en les important sur un ordinateur différent. Lightroom applique l'extension .lrsmcol aux fichiers de paramètres des collections dynamiques.

Remarque : l'exportation d'une collection dynamique exporte les règles associées. Les photos figurant dans la collection dynamique ne sont pas exportées.

Exportation de paramètres de collection dynamique

- 1 Sélectionnez la collection dynamique que vous souhaitez exporter dans le panneau Collections.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée et choisissez la commande Exporter les paramètres de la collection dynamique.
- 3 Indiquez le nom et l'emplacement du fichier de paramètres de la collection dynamique exportée, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Importation de paramètres de collection dynamique

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée sur les collections dynamiques définies dans le panneau Collections et choisissez la commande Importer les paramètres de la collection dynamique.
- 2 Recherchez le fichier de paramètres .lrsmcol d'une collection dynamique et sélectionnez-le, puis cliquez sur la commande Importer.

Lightroom ajoute la collection dynamique au panneau Collections ainsi que toutes les photos du catalogue ouvert correspondant aux critères de la collection dynamique.

Exportation d'une collection sous forme de catalogue

Vous pouvez exporter une collection de photos sous forme de nouveau catalogue. Lorsque vous créez un catalogue à partir d'une collection de photos, les paramètres des photos sont exportés vers le nouveau catalogue.

Remarque : l'exportation d'une collection dynamique en tant que catalogue ajoute les photos dans la collection dynamique au nouveau catalogue. L'opération n'exporte pas les règles ou les critères définis pour la collection dynamique.

- 1 Sélectionnez la collection ou la collection dynamique à utiliser pour créer un catalogue.
- 2 Cliquez sur le nom de la collection avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis sélectionnez la commande Exporter cette collection en tant que catalogue.
- 3 Indiquez le nom, l'emplacement et d'autres options du catalogue, puis cliquez sur le bouton Enregistrer (Windows) ou Exporter le catalogue (Mac OS).

Voir aussi

« [Création d'un catalogue à partir de photos existantes](#) » à la page 53

Association de photos dans une pile


A propos des piles

Les piles vous permettent d'associer un ensemble de photos visuellement semblables, afin de les gérer plus facilement. Elles sont utiles pour stocker plusieurs photos d'un même sujet ou une photo et ses copies virtuelles à un même emplacement, et ainsi réduire l'encombrement en mode Grille et dans le film fixe.

Par exemple, vous pouvez créer une pile pour associer plusieurs photos d'une prise de portraits avec la même pose, ou des photos d'un événement prises avec votre appareil photo en mode rafale ou en utilisant la fonction auto-bracketing. Lorsque vous prenez des photos de cette manière, vous obtenez plusieurs variantes de la même photo, mais vous ne voulez généralement afficher que la meilleure en mode Grille ou dans le film fixe. L'association de photos en piles vous permet d'accéder à toutes vos photos à un seul emplacement plutôt que dans des rangées de vignettes.

Lorsque vous associez des photos en une pile, les photos sont empilées selon leur ordre de tri en mode Grille avec la photo active au sommet de la pile.

La pile est réduite lorsque les photos qu'elle contient sont regroupées sous la vignette de la photo supérieure en mode Grille ou dans le film fixe. A l'inverse, elle est développée lorsque toutes les photos qu'elle contient sont visibles en mode Grille ou dans le film fixe.



Pile réduite (en haut) et pile développée (en bas)

Voici quelques conseils à suivre lorsque vous utilisez des piles :

- Les réglages de développement, les notes, les marqueurs ou les libellés de couleur appliqués à une pile réduite n'agissent que sur la photo supérieure.
- Si vous sélectionnez une photo dans une pile et l'ajoutez à une collection rapide ou à une collection, seule la photo sélectionnée est ajoutée, et non la pile entière.
- Lors de la recherche de photos, la photo supérieure de la pile indique le nombre de photos dans la pile dans l'angle supérieur gauche.



Sur la photo supérieure de la pile est indiqué le nombre de photos dans la pile.

Empilement de photos

- 1 En mode Grille ou dans le film fixe du module Bibliothèque, sélectionnez les photos que vous souhaitez empiler.

Remarque : les photos à empiler doivent se trouver dans le même dossier.

- 2 Choisissez Photo > Empilement > Associer dans une pile.

Les photos empilées sont placées côte à côte et affichent l'ordre d'empilement dans l'angle supérieur gauche des vignettes. La photo supérieure dans la pile indique le numéro 1, la photo suivante indique le numéro 2, et ainsi de suite.

Remarque : si vous sélectionnez deux piles, puis choisissez Photo > Empilement > Associer dans une pile, seule la photo supérieure de la seconde pile est déplacée dans la première pile sélectionnée.

Désempilement de photos

- 1 En mode Grille ou dans le film fixe du module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez la vignette d'une pile réduite.
- Si la pile est agrandie, sélectionnez une photo quelconque dans la pile. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner toutes les photos de la pile.

- 2 Choisissez Photo > Empilement > Désempiler.

Ajout de photos à une pile existante

- 1 En mode Grille ou dans le film fixe du module Bibliothèque, sélectionnez la pile et une ou plusieurs photos à ajouter à la pile.
- 2 Choisissez Photo > Empilement > Associer dans une pile.

Développement et réduction des piles

Le développement d'une pile permet d'afficher toutes les photos dans la pile. Lorsque vous réduisez une pile, toutes les photos sont regroupées sous la vignette de la photo supérieure. Le nombre de photos dans la pile est indiqué dans l'angle supérieur gauche de la vignette.

- ❖ En mode Grille ou dans le film fixe du module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour développer une pile, cliquez sur une pile réduite à l'aide du bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis choisissez la commande Empilement > Développer la pile ou cliquez sur le numéro d'empilement dans l'angle supérieur gauche de la photo. Vous pouvez également sélectionner une pile réduite, puis choisir la commande Photo > Empilement > Développer la pile.
- Pour développer toutes les piles, cliquez sur une photo à l'aide du bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis choisissez la commande Empilement > Développer toutes les piles ou sélectionnez une photo et choisissez la commande Photo > Empilement > Développer toutes les piles.

- Pour réduire une pile, cliquez sur une photo de la pile à l'aide du bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis choisissez la commande Empilement > Réduire la pile ou cliquez deux fois sur le numéro d'empilement dans l'angle supérieur gauche de la photo. Vous pouvez également sélectionner une pile, puis choisir la commande Photo > Empilement > Réduire la pile.
- Pour réduire toutes les piles, cliquez sur une photo à l'aide du bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis choisissez la commande Empilement > Réduire toutes les piles ou sélectionnez une photo et choisissez la commande Photo > Empilement > Réduire toutes les piles.

Gestion des photos d'une pile

Voir aussi

« [Développement et réduction des piles](#) » à la page 75

Effacement ou suppression de photos d'une pile

Les photos effacées d'une pile sont conservées dans le catalogue Lightroom. En revanche, la suppression les retire de la pile et du catalogue. La commande Supprimer les photos vous permet également d'effacer des photos du catalogue et de les supprimer du disque dur.

- 1 En mode Grille ou dans le film fixe du module Bibliothèque, développez une pile.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans la pile, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour effacer des photos de la pile, choisissez Photo > Empilement > Supprimer de la pile.
 - Pour supprimer des photos de la pile, choisissez Photo > Empilement > Supprimer les photos. Vous pouvez également cliquer sur une vignette à l'aide du bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis sélectionner l'option Supprimer la photo dans le menu.

L'effacement ou la suppression d'une photo d'une pile contenant deux photos seulement désempile les photos.

Désignation de la photo située en haut de la pile

Par défaut, la photo active est placée en haut de la pile lors de la création de cette dernière. Vous pouvez désigner n'importe quelle photo pour qu'elle soit placée en haut de la pile.

- 1 En mode Grille ou dans le film fixe du module Bibliothèque, sélectionnez une photo dans une pile développée.
- 2 Choisissez Photo > Empilement > Déplacer vers le haut de la pile.

Déplacement de photos au sein d'une pile

- 1 En mode Grille ou dans le film fixe du module Bibliothèque, sélectionnez une photo dans une pile développée.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour déplacer la photo vers le haut de la pile, appuyez sur les touches Maj + parenthèse gauche ou choisissez Photo > Empilement > Déplacer vers le haut dans la pile.
 - Pour déplacer la photo vers le bas de la pile, appuyez sur les touches Maj + parenthèse droite ou choisissez Photo > Empilement > Déplacer vers le bas dans la pile.

Division d'une pile en deux

Vous pouvez associer les photos dans une nouvelle pile distincte à l'aide de la commande Scinder la pile. Une fois scindée, la pile d'origine contient les photos que vous aviez associées dans une nouvelle pile.

- 1 En mode Grille ou dans le film fixe du module Bibliothèque, développez la pile.

- 2 Sélectionnez les photos à associer dans une autre pile.

Remarque : la commande *Scinder la pile* n'est pas disponible si vous sélectionnez uniquement la photo située en haut d'une pile.

- 3 Choisissez Photo > Empilement > Scinder la pile.

Empilement automatique des photos selon l'heure de capture

Lightroom est capable d'empiler automatiquement les photos en mode Grille ou dans le film fixe, en fonction de l'heure de capture. Vous devez indiquer une durée entre les différentes heures de capture afin de créer une nouvelle pile. Supposons, par exemple, que vous spécifiez 1 minute pour la durée. Toutes les photos adjacentes dont l'heure de capture est inférieure à l'intervalle d'une minute sont associées dans une pile. Une autre pile est créée lorsque l'heure de capture de la photo adjacente suivante est 1 minute ou plus après l'heure de capture de la photo précédente. A son tour, la nouvelle pile associe les photos adjacentes dont l'heure de capture est inférieure à un intervalle d'une minute entre elles, et ainsi de suite.

Vous pouvez indiquer une durée entre les différentes heures de capture comprise entre 0 seconde et 1 heure. Les durées plus courtes créent davantage de piles et les durées plus longues en créent moins.

- 1 Recherchez ou filtrez des photos, ou sélectionnez une collection, un dossier ou une étiquette de mot-clé pour afficher les photos de votre choix en mode Grille ou dans le film fixe.

Lightroom empile automatiquement toutes les photos en mode Grille ou dans le film fixe, que des photos soient sélectionnées ou non.

- 2 Choisissez Photo > Empilement > Empiler automatiquement selon l'heure de capture.
- 3 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, faites glisser le curseur Intervalle entre les piles pour spécifier l'intervalle minimal entre les heures de capture qui crée une nouvelle pile.

Modification des photos d'une pile

Les réglages de développement appliqués à une pile réduite agissent uniquement sur la photo supérieure.

- ❖ En mode Grille ou dans le film fixe, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour appliquer des réglages d'image à la photo supérieure uniquement, sélectionnez une pile réduite, puis effectuez les réglages de module de développement.

Remarque : utilisez les commandes *Synchroniser les paramètres* ou *Copier les paramètres/Coller les paramètres* pour appliquer les réglages d'image de la photo supérieure aux autres photos dans la pile (voir la section «[Application des réglages en mode Développement à d'autres photos](#)» à la page 128).

- Pour appliquer des réglages d'image aux photos d'une pile, sélectionnez les photos dans une pile développée, puis effectuez les réglages de module de développement à chaque photo.

Filtrage et notation des photos

L'application de notes, de marqueurs et de libellés aux photos vous permet de filtrer ces dernières pour rechercher et afficher des photos spécifiques. Vous pouvez rechercher des photos à l'aide de mots-clés et de métadonnées, mais le filtrage combiné à la recherche par mots-clés et métadonnées est plus efficace pour afficher rapidement vos meilleures photos. Le filtrage de photos devient plus important à mesure que le nombre de photos augmente dans votre catalogue.

Voir aussi

« [Filtrage des photos affichées dans le film fixe et en mode Grille](#) » à la page 32

« [Recherche de photos à l'aide de la barre Filtre de bibliothèque](#) » à la page 97

Affichage des notes, marqueurs et libellés

Dans le module Bibliothèque, des notes sous forme d'étoiles, des marqueurs et des libellés de couleur peuvent apparaître dans les photos selon les options définies pour l'affichage. Les notes sous forme d'étoiles et les libellés sont appliqués globalement dans toutes les collections, alors que les états de marqueur sont appliqués localement. Les états de marqueur peuvent différer selon les collections.

Remarque : *les diaporamas peuvent afficher des photos avec des notes sous forme d'étoiles (voir la section « [Affichage de notes dans un diaporama](#) » à la page 150).*

❖ Dans le module Bibliothèque, procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour afficher des marqueurs et des libellés dans les cellules de vignette du mode Grille, choisissez la commande Affichage > Options d'affichage. Ensuite, dans l'onglet du mode Grille de la boîte de dialogue Options d'affichage de la bibliothèque, sélectionnez les options Marqueurs et Colorer les cellules de la grille avec des couleurs de libellé. Pour afficher des notes sous forme d'étoiles, choisissez l'option Note dans le menu Libellé supérieur ou Libellé inférieur.
- Pour afficher les notes, les marqueurs et les libellés dans la barre d'outils en mode Grille ou en mode Loupe, choisissez l'une ou plusieurs des options suivantes dans le menu de la barre d'outils : Note, Marquage ou Libellé de la couleur.

Remarque : *les notes, les marqueurs et les libellés sont toujours disponibles sous les photos en modes Comparaison et Ensemble.*

Voir aussi

« [Filtrage des photos affichées dans le film fixe et en mode Grille](#) » à la page 32

« [Recherche de photos à l'aide des filtres Attributs](#) » à la page 98


Définition des notes sous forme d'étoiles

Lorsque vous attribuez des notes aux fichiers, vous pouvez appliquer entre zéro et cinq étoiles. Vous pouvez définir des notes sous forme d'étoiles dans un mode quelconque du module Bibliothèque. Une fois les notes définies pour les photos, vous pouvez cliquer sur un bouton de filtrage de note dans le film fixe ou dans la barre Filtre de bibliothèque pour afficher et manipuler les photos auxquelles vous avez attribué un nombre d'étoiles spécifique (voir les sections « [Filtrage des photos affichées dans le film fixe et en mode Grille](#) » à la page 32 et « [Recherche de photos à l'aide des filtres Attributs](#) » à la page 98).

- Après avoir sélectionné une ou plusieurs photos en mode Grille, ou une seule photo dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, choisissez la commande Photo > Définir la note. Choisissez ensuite une note dans le sous-menu.

Remarque : *si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, la note est appliquée uniquement à la photo active.*

- Choisissez un nombre compris entre 1 et 5 pour définir la note. Maintenez la touche Maj enfoncée et appuyez sur le chiffre choisi pour définir la note et sélectionner la diapositive suivante.

 En mode Comparaison ou Ensemble, vous pouvez cliquer sur l'un des cinq points situés sous les photos pour leur attribuer des notes sous forme d'étoiles. Si vous cliquez sur le premier point, vous attribuez une note d'une étoile, si vous cliquez sur le second point, vous attribuez une note de deux étoiles, si vous cliquez sur le troisième point, vous attribuez une note de trois étoiles, et ainsi de suite.

Définition de notes sous forme d'étoiles dans les cellules de vignette en mode Grille

- 1 En mode Grille, sélectionnez une ou plusieurs photos.
- 2 Cliquez ensuite sur l'un des cinq points situés sous la vignette dans une cellule.

Si vous cliquez sur le premier point, vous attribuez une note d'une étoile, si vous cliquez sur le second point, vous attribuez une note de deux étoiles, si vous cliquez sur le troisième point, vous attribuez une note de trois étoiles, et ainsi de suite.

Remarque : pour afficher les notes sous forme d'étoiles dans des cellules de vignette réduites, sélectionnez l'option Libellé inférieur > Note dans les Options d'affichage de la bibliothèque. Pour afficher les notes sous forme d'étoiles dans des cellules de vignette agrandies, sélectionnez l'option Afficher le pied de page de note dans les Options d'affichage de la bibliothèque (voir la section « Définition des options d'affichage de la bibliothèque en mode Grille » à la page 50).

Attribution de notes sous forme d'étoiles à l'aide de l'outil Peinture

- 1 En mode Grille, sélectionnez l'outil Peinture dans la barre d'outils, puis choisissez l'option Note dans le menu Peindre de la barre d'outils.

Remarque : si l'outil Peinture ne s'affiche pas dans la barre d'outils, choisissez Peinture dans le menu de la barre d'outils.

- 2 Indiquez la note dans la barre d'outils, puis cliquez ou faites glisser le pointeur sur les photos pour l'appliquer.
- 3 Pour désactiver l'outil Peinture, cliquez sur le conteneur circulaire dans la barre d'outils. Une fois l'outil désactivé, son icône est visible dans la barre d'outils.

Définition de notes sous forme d'étoiles dans la barre d'outils de la bibliothèque

- ❖ Après avoir sélectionné une ou plusieurs photos en mode Grille, ou une seule photo dans le film fixe en mode Loupe ou Ensemble, cliquez sur une note en forme d'étoile dans la barre d'outils.

Si vous cliquez sur le premier point, vous attribuez une note d'une étoile. Si vous cliquez sur le deuxième point, vous attribuez une note de deux étoiles. Si vous cliquez sur le troisième point, vous attribuez une note de trois étoiles, et ainsi de suite. Si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe ou Ensemble, la note est appliquée uniquement à la photo active.

Remarque : pour que les notes sous forme d'étoiles s'affichent dans la barre d'outils, choisissez Note dans le menu de la barre d'outils (voir la section « Affichage des commandes de la barre d'outils du module Bibliothèque » à la page 49).

Définition de notes sous forme d'étoiles dans le panneau Métadonnées

- 1 Après avoir sélectionné une ou plusieurs photos en mode Grille, ou une seule photo dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, choisissez l'option Par défaut, Toutes, Minimum ou Description rapide dans le menu déroulant situé en haut du panneau Métadonnées.
- 2 Dans le panneau Métadonnées, cliquez sur l'un des cinq points en regard de l'option Note.

Si vous cliquez sur le premier point, vous attribuez une note d'une étoile. Si vous cliquez sur le deuxième point, vous attribuez une note de deux étoiles. Si vous cliquez sur le troisième point, vous attribuez une note de trois étoiles, et ainsi de suite. Si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, la note est appliquée uniquement à la photo active.

Modification de notes

- ❖ Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes pour modifier les notes sous forme d'étoiles dans la cellule de vignette, la barre d'outils ou le panneau Métadonnées :
 - Cliquez sur une autre note sous forme d'étoile pour augmenter ou baisser la note. Cliquez sur une note sous forme d'étoile pour effacer la note.
 - Choisissez Photo > Définir la note, puis sélectionnez une autre note ou indiquez si vous voulez augmenter ou baisser la note.





Vous pouvez sélectionner les photos et appuyer sur la touche] pour augmenter la note, ou sur la touche [pour la baisser.

Suppression de notes

- ❖ Après avoir sélectionné une ou plusieurs photos en mode Grille, ou une seule photo dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, choisissez la commande Photo > Définir la note > Sans. Si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, la note est supprimée uniquement de la photo active.

Remarque : vous pouvez également cliquer sur les étoiles dans une cellule de vignette, sur la barre d'outils Bibliothèque ou dans le panneau Métadonnées, pour supprimer les notes. Si, par exemple, une photo a été notée avec cinq étoiles, cliquez sur la cinquième étoile pour supprimer la note. S'agissant d'une photo 4 étoiles, cliquez sur la quatrième étoile pour supprimer la note, et ainsi de suite.

Marquage ou refus de photos

Les marqueurs indiquent si une photo est retenue , rejetée  ou neutre. Vous définissez les marqueurs dans le module Bibliothèque. Une fois les photos marquées, vous pouvez cliquer sur un bouton de filtrage de marquage dans le film fixe ou dans la barre Filtre de bibliothèque pour afficher et manipuler les photos que vous avez étiquetées à l'aide d'un marqueur spécifique (voir les sections « [Filtrage des photos affichées dans le film fixe et en mode Grille](#) » à la page 32 et « [Recherche de photos à l'aide des filtres Attributs](#) » à la page 98).

Les états de marqueur sont appliqués localement. En d'autres termes, la même photo peut prendre des états de marqueur différents selon les collections.

- ❖ Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez une ou plusieurs photos en mode Grille, ou sélectionnez une seule photo dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble. Choisissez ensuite la commande Photo > Définir le marqueur, puis sélectionnez un marqueur. Si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, le marqueur est appliqué uniquement à la photo active.
 - Sélectionnez une photo en mode Grille ou dans le film fixe, puis appuyez sur la touche P pour marquer l'image comme retenue, ou sur la touche X pour la baliser comme rejetée. Maintenez la touche Maj enfoncée et appuyez sur P ou X pour placer le marqueur et sélectionner la photo suivante. Maintenez enfoncée la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) et appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour respectivement augmenter ou réduire l'état du marqueur.
 - (Mode Grille seulement) Cliquez sur l'icône Marqueur dans l'angle supérieur gauche des vignettes de photo pour activer ou supprimer le marqueur de retenue. Les photos présentant un marqueur de photo rejetée sont grisées en mode Grille.

Remarque : pour afficher ou définir des marqueurs dans les cellules de vignette en mode Grille, assurez-vous que l'option Marqueurs est sélectionnée dans l'onglet Mode Grille de la boîte de dialogue Options d'affichage de la bibliothèque (Affichage > Options d'affichage).

- (Modes Comparaison et Ensemble uniquement) Cliquez sur le marqueur de retenue ou de rejet sous les photos.

Une vidéo consacrée à l'utilisation des marqueurs pour noter vos photos est disponible à l'adresse suivante :

http://www.adobe.com/go/lrvid2203_lrm_fr.

Marquage de photos dans la barre d'outils de la bibliothèque

- ❖ Après avoir sélectionné une ou plusieurs photos en mode Grille, ou une seule photo dans le film fixe en mode Loupe ou Ensemble, cliquez sur le marqueur approprié dans la barre d'outils. Si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe ou Ensemble, le marqueur est appliqué uniquement à la photo active.

Remarque : pour afficher ou définir des marqueurs dans la barre d'outils, choisissez l'option Marquage dans le menu de la barre d'outils.

Marquage de photos à l'aide de l'outil Peinture

- 1 En mode Grille, sélectionnez l'outil Peinture dans la barre d'outils, puis choisissez l'option Marqueur dans le menu Peindre de la barre d'outils.
- 2 Indiquez l'état du marqueur dans la barre d'outils, puis cliquez ou faites glisser le pointeur sur les photos pour appliquer le paramètre du marqueur.

Annulation du marquage ou refus rapide de photos

La commande Affiner les photos entraîne le marquage des photos neutres comme rejetées et le marquage des photos retenues comme neutres.

- 1 En mode Grille, sélectionnez des photos.
- 2 Choisissez Bibliothèque > Affiner les photos.
- 3 Cliquez sur l'option Affiner dans la boîte de dialogue Affiner les photos.

Sélection de photos marquées

- ❖ Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez Edition > Sélectionner les photos marquées pour sélectionner des photos marquées en mode Grille ou dans le film fixe.
 - Choisissez la commande Edition > Désélectionner les photos neutres pour désélectionner des photos neutres sélectionnées en mode Grille ou dans le film fixe.

Définition de groupes de libellés et de couleurs

L'ajout de libellés de couleur aux photos est une manière efficace de marquer rapidement un grand nombre de photos. Supposons, par exemple, que vous venez d'importer un grand nombre de photos et que vous les affichez en mode Grille. Au fur et à mesure que vous les passez en revue, vous pouvez ajouter un libellé à celles que vous souhaitez conserver. Après cette première sélection, vous pouvez cliquer sur les boutons de filtrage de libellés de couleur dans le film fixe pour afficher et manipuler les photos auxquelles vous avez attribué une couleur spécifique (voir les sections « [Filtrage des photos affichées dans le film fixe et en mode Grille](#) » à la page 32 et « [Recherche de photos à l'aide des filtres Attributs](#) » à la page 98).

- ❖ Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez une ou plusieurs photos en mode Grille, ou sélectionnez une seule photo dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble. Choisissez ensuite la commande Photo > Définir les libellés des couleurs, puis sélectionnez un libellé dans le sous-menu. Si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, le libellé est appliqué uniquement à la photo active.
 - (Mode Grille seulement) Déplacez le pointeur sur l'icône Libellé de la couleur au bas de la cellule de vignette, puis cliquez sur un libellé de couleur.

Remarque : pour afficher ou définir des libellés de couleur dans les cellules de vignette, sélectionnez l'option Inclure le libellé de la couleur dans l'onglet Mode Grille de la boîte de dialogue Options d'affichage de la bibliothèque (Affichage > Options d'affichage).

- (Mode Grille, Comparaison ou Ensemble seulement) Cliquez sur une icône de libellé de couleur sous les photos.

Définition de libellés de couleur dans la barre d'outils de la bibliothèque

- ❖ Après avoir sélectionné une ou plusieurs photos en mode Grille, ou une seule photo dans le film fixe en mode Loupe ou Ensemble, cliquez sur un libellé de couleur dans la barre d'outils. Si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe ou Ensemble, le libellé est appliqué uniquement à la photo active.

Remarque : choisissez Libellé de la couleur dans le menu déroulant de la barre d'outils pour afficher ou définir des libellés de couleur dans la barre d'outils du module Bibliothèque.

Définition de libellés de couleur à l'aide de l'outil Peinture

- 1 En mode Grille, sélectionnez l'outil Peinture dans la barre d'outils, puis choisissez l'option Libellé dans le menu Peindre de la barre d'outils.

Remarque : si l'outil Peinture ne s'affiche pas dans la barre d'outils, choisissez Peinture dans le menu de la barre d'outils.

- 2 Sélectionnez le libellé de couleur dans la barre d'outils, puis cliquez ou faites glisser le pointeur sur les photos pour l'appliquer.
- 3 Pour désactiver l'outil Peinture, cliquez sur le conteneur circulaire dans la barre d'outils. Une fois l'outil désactivé, son icône est visible dans la barre d'outils.

Modification des ensembles de libellés des couleurs

Vous pouvez attribuer un nom aux libellés de couleur dans la boîte de dialogue Modifier l'ensemble de libellés des couleurs. Ce nom est ensuite ajouté aux métadonnées de la photo lorsque vous appliquez le libellé.

- 1 Dans le module Bibliothèque, choisissez Métadonnées > Ensemble de libellés des couleurs > Modifier.
- 2 Saisissez un nom en regard d'une couleur dans la boîte de dialogue Modifier l'ensemble de libellés des couleurs.

- 3 (Facultatif) Choisissez la commande Enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini dans le menu Paramètre prédéfini, saisissez un nom dans la zone de texte Nom du paramètre prédéfini, puis cliquez sur le bouton Créer.
- 4 Cliquez sur Modifier.

Suppression ou attribution d'un nouveau nom aux ensembles de libellés des couleurs

- 1 Dans le module Bibliothèque, choisissez Métadonnées > Ensemble de libellés des couleurs > Modifier.
- 2 Dans la boîte de dialogue Modifier l'ensemble de libellés des couleurs, choisissez un paramètre prédéfini dans le menu Paramètre prédéfini.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Supprimer le paramètre prédéfini [*Nom du paramètre prédéfini*] pour le supprimer. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la boîte de dialogue d'alerte qui s'affiche.
 - Choisissez la commande Renommer le paramètre prédéfini [*Nom du paramètre prédéfini*] pour le renommer. Saisissez un nom dans la zone de texte Nom du paramètre prédéfini, puis cliquez sur le bouton Renommer.

Affichage et modification de métadonnées

A propos des métadonnées et de XMP

Les métadonnées constituent un ensemble d'informations normalisées sur une photo, telles que le nom de l'auteur, la résolution, l'espace colorimétrique, le copyright et les mots-clés appliqués à la photo. Par exemple, la plupart des appareils photo numérique associent des informations de base sur les fichiers, telles que les dimensions, le format et l'heure de capture. Lightroom prend également en charge les informations standard développées par IPTC (International Press Telecommunications Council) pour identifier le texte et les images transmis. Cette norme comporte des entrées contenant les informations suivantes : descriptions, mots-clés, catégories, auteurs/remerciements et sources. Les métadonnées permettent de rationaliser votre flux de production et d'organiser vos fichiers.

Les informations sur le fichier sont stockées au format XMP (Extensible Metadata Platform). La norme XMP repose sur le langage XML. En ce qui concerne les fichiers Camera Raw utilisant un format de fichier propriétaire, les données XMP ne sont pas enregistrées dans les fichiers d'origine. Pour éviter la corruption des fichiers, les métadonnées XMP sont stockées dans un fichier distinct appelé *fichier annexe*. Quant aux autres formats de fichier pris en charge par Lightroom (JPEG, TIFF, PSD et DNG), les métadonnées XMP sont enregistrées dans les fichiers, à l'emplacement que vous indiquez. XMP facilite les échanges de métadonnées entre les applications Adobe et les déroulements de travail d'édition. Par exemple, il est possible d'enregistrer des métadonnées d'un fichier comme modèle et importer ainsi ces métadonnées dans d'autres fichiers.

Les métadonnées stockées dans d'autres formats, tels qu'EXIF, IPTC (IIM) et TIFF, sont synchronisées et décrites en XMP pour faciliter leur affichage et leur gestion.

Voir aussi

« [Mots-clés](#) » à la page 89


Indication de l'emplacement d'enregistrement des modifications apportées aux métadonnées

Lightroom vous permet d'indiquer où enregistrer les métadonnées de réglages et de paramètres. Les informations peuvent être enregistrées au format XMP ou dans le catalogue. Toutefois, lorsque les métadonnées sont enregistrées dans le catalogue, les modifications apportées dans Lightroom ne sont pas automatiquement reconnues par les autres applications.

- 1 Choisissez la commande Edition > Paramètres du catalogue (Windows) ou Lightroom > Paramètres du catalogue (Mac OS).
- 2 Cliquez sur l'onglet Métadonnées et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour enregistrer les métadonnées de réglages et de paramètres au format XMP, sélectionnez l'option Ecrire automatiquement les modifications en XMP.
 - Pour les enregistrer dans le catalogue, désélectionnez l'option Ecrire automatiquement les modifications en XMP.

Si vous n'écrivez pas automatiquement les métadonnées de réglages et de paramètres au format XMP, vous pouvez sélectionner un fichier et choisir la commande Métadonnées > Enregistrer les métadonnées dans le fichier.

Enregistrement manuel des modifications de métadonnées dans le fichier

- Sélectionnez une ou plusieurs photos en mode Grille, puis choisissez la commande Métadonnées > Enregistrer les métadonnées dans le(s) fichier(s).
- En mode Grille, cliquez sur la flèche pointant vers le bas  dans une vignette pour enregistrer (mettre à jour) les métadonnées du fichier.

Remarque : si vous utilisez un fichier DNG, choisissez la commande Métadonnées > Mettre à jour l'aperçu DNG et les métadonnées pour enregistrer les changements de métadonnées dans le fichier et générer un aperçu en fonction des paramètres de traitement Raw actuels.

Affichage des métadonnées de photos

Dans le module Bibliothèque, le panneau Métadonnées affiche le nom de fichier, le chemin d'accès, la note, le libellé, ainsi que les métadonnées EXIF et IPTC des photos sélectionnées. Choisissez un ensemble de champs de métadonnées dans le menu déroulant. Lightroom contient des ensembles prédéfinis présentant différentes combinaisons de métadonnées.

- ❖ Après avoir sélectionné une ou plusieurs photos en mode Grille, ou une seule photo dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, choisissez l'une des options suivantes dans le menu déroulant situé en haut du panneau Métadonnées :

Par défaut Affiche le nom de fichier, le nom de la copie, le dossier, la note, le libellé et un sous-ensemble de métadonnées IPTC et EXIF.

Toutes Affiche le nom de fichier, le nom de la copie, le chemin d'accès, la note, le libellé et toutes les métadonnées EXIF et IPTC.

Toutes les métadonnées de module externe Affiche les métadonnées personnalisées créées par des modules externes de tiers. Si aucun module externe n'est installé, le nom du fichier, le nom de la copie et le dossier s'affichent.

EXIF Affiche le nom de fichier, le chemin d'accès et les métadonnées EXIF.


IPTC Affiche le nom de fichier et toutes les métadonnées IPTC.

Grande légende Affiche la zone d'édition des légendes de grande taille et la zone de copyright.

Emplacement Affiche les champs de nom de fichier, nom de la copie, dossier, titre, légende et emplacement.

Minimum Affiche le nom de fichier, la note et les métadonnées Légende et Copyright.

Description rapide Affiche le nom de fichier, le nom de la copie, le chemin d'accès, la note et les métadonnées EXIF et IPTC suivantes : Dimensions, Date et heure, Appareil photo, Titre, Légende, Copyright, Créateur et Emplacement.

 Dans le panneau Métadonnées, si une flèche s'affiche dans le champ des métadonnées IPTC, cliquez sur cette flèche pour trouver et afficher rapidement l'ensemble des photos contenant les métadonnées spécifiques.

Si plusieurs photos avec des paramètres de métadonnées différents sont sélectionnées, les champs de métadonnées affichent <mixte>. Pour afficher les métadonnées de la photo cible (active) dans la sélection, choisissez la commande Métadonnées > Afficher les métadonnées pour la photo cible uniquement. Si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, seules les métadonnées pour la photo active sont affichées dans le panneau Métadonnées.

Voir aussi


« Recherche de photos à l'aide de filtres Métadonnées » à la page 99

Ajout et modification de métadonnées IPTC

Les métadonnées sont ajoutées aux photos lorsque vous saisissez les informations dans le panneau Métadonnées. Les ensembles de métadonnées prédéfinis permettent de rendre disponibles toutes les métadonnées d'une photo ou seulement un sous-ensemble pour l'ajout ou l'édition.

Remarque : vous pouvez choisir un paramètre prédéfini de métadonnées, copier et coller les métadonnées d'une autre photo et synchroniser des métadonnées pour ajouter rapidement des métadonnées aux photos pouvant partager les mêmes métadonnées.

- 1 Après avoir sélectionné une ou plusieurs photos en mode Grille, ou une seule photo dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, choisissez un ensemble de métadonnées dans le menu déroulant situé en haut du panneau Métadonnées (voir la section « Affichage des métadonnées de photos » à la page 84).
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter des métadonnées, saisissez-les dans une zone de texte de métadonnées.
 - Pour ajouter les métadonnées d'un paramètre prédéfini, choisissez un paramètre prédéfini de métadonnées dans le menu Paramètre prédéfini.
 - Pour modifier des métadonnées, remplacez une entrée dans une zone de texte de métadonnées.
 - Pour effectuer une opération associée, cliquez sur l'icône d'action à droite du champ des métadonnées. Ainsi, pour afficher toutes les photos avec le libellé spécifié, cliquez sur l'icône située à droite du champ Libellé.

 Des champs distincts sont disponibles pour l'envoi de messages électroniques ou le renvoi vers un site Web. Si vous cliquez sur le lien situé à droite de Site Internet, par exemple, vous pouvez naviguer jusqu'au site Web spécifié.

Si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, les métadonnées sont ajoutées uniquement à la photo active.

Voir aussi

« Application d'un paramètre prédéfini de métadonnées » à la page 87

« Copier/coller des métadonnées d'une photo à l'autre » à la page 88

« Synchronisation de métadonnées entre les photos du catalogue » à la page 88

Modification de l'heure de capture des photos

Vous devez parfois modifier l'heure de capture de vos photos. Par exemple, si vous voyagez à travers différents fuseaux horaires et que vous n'avez pas mis votre appareil photo à l'heure et à la date locales avant de prendre des photos, ou si vous avez importé une photo numérisée dans Lightroom, la photo affiche la date de création de la numérisation, et non de la prise.

Pour enregistrer une heure de capture modifiée sur une photo Raw, vous devez activer l'option correspondante dans la boîte de dialogue Paramètres du catalogue (voir la section « [Modification des paramètres du catalogue](#) » à la page 54).

Remarque : *il n'est pas possible d'annuler l'action de la commande Modifier l'heure de capture en appuyant sur Ctrl+Z (Windows) ou Commande+Z (Mac OS) ; vous devez utiliser la commande Rétablir l'heure de capture d'origine.*

1 Après avoir sélectionné une ou plusieurs photos en mode Grille, ou une seule photo dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez Métadonnées > Modifier l'heure de capture.
- Dans le panneau Métadonnées, avec les informations EXIF affichées, cliquez sur la flèche dans le champ Date et heure.

2 Dans la boîte de dialogue Modifier l'heure de capture, sélectionnez le type de réglage :

Régler sur une date et une heure spécifiques Modifie l'heure de capture à la date et à l'heure que vous spécifiez.

Décaler d'un certain nombre d'heures (réglage du fuseau horaire) Décale l'heure de capture du nombre d'heures que vous ajoutez ou soustrayez à l'heure d'origine.

Remplacer par la date de création du fichier pour chaque image Modifie l'heure de capture dans les données d'appareil photo (EXIF) à la date de création du fichier. Si vous sélectionnez cette option, ignorez l'étape 3.

3 Dans la section Nouvelle heure de la boîte de dialogue, procédez de l'une des manières suivantes :

- Si vous avez sélectionné l'option Régler sur une date et une heure spécifiques, saisissez une nouvelle date et une nouvelle heure dans la zone de texte Heure corrigée. Vous pouvez également sélectionner les valeurs de date et d'heure, puis utiliser les touches fléchées Haut ou Bas pour augmenter ou réduire les valeurs.
- Si vous avez sélectionné l'option Décaler d'un certain nombre d'heures (réglage du fuseau horaire), choisissez une valeur dans le menu déroulant pour avancer ou reculer l'heure.

Si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, l'heure de capture est modifiée uniquement sur la photo active.

4 (Facultatif) Pour rétablir l'heure de capture d'origine, sélectionnez les photos en mode Grille ou dans le film fixe, puis choisissez la commande Métadonnées > Rétablir l'heure de capture d'origine.

Création d'un paramètre prédéfini de métadonnées

Vous pouvez enregistrer des métadonnées spécifiques comme paramètre prédéfini pour les utiliser dans d'autres photos. Si vous utilisez un paramètre prédéfini de métadonnées, vous n'avez pas besoin d'entrer manuellement les mêmes informations pour différentes photos.

1 Dans le menu Paramètre prédéfini du panneau Métadonnées, choisissez la commande Modifier les paramètres prédéfinis.

Remarque : *vous pouvez également créer un paramètre prédéfini en fonction de métadonnées IPTC, d'une légende, de notes sous forme d'étoiles et d'un libellé entrés dans le panneau Métadonnées, en choisissant l'option Enregistrer en tant que nouveau paramètre prédéfini après avoir entré les données.*

2 Saisissez des informations dans l'un des groupes suivants :

Informations de base Vous permet d'entrer des métadonnées pour une légende, des notes sous forme d'étoiles et un libellé.

Contenu IPTC Enregistre des métadonnées pour un résumé de la photo, un code disponible sur le site Web newscodes.org et le nom de l'auteur de la description.

Copyright IPTC Enregistre des métadonnées pour le nom du détenteur de copyright, les droits d'utilisation de la photo et l'adresse Web du détenteur de copyright.

Créateur IPTC Enregistre des métadonnées pour le nom, l'adresse, les coordonnées, le site Web et la fonction de l'auteur de la photo.

Image IPTC Enregistre des métadonnées pour une description de publication à l'aide d'instructions disponibles sur le site Web newscodes.org, une description de la photo à l'aide d'instructions spécifiées sur newscodes.org, ainsi que des informations sur le lieu de prise de la photo.

Etat IPTC Enregistre des métadonnées pour le titre de la photo, le numéro de tâche utilisé pour la définition de photo, les instructions de transmission, l'utilisation ou les droits relatifs à la photo, le nom du photographe, de la société ou de l'agence et le propriétaire de la photo.

Mots-clés Enregistre les métadonnées des mots-clés répertoriés, les ajoute aux mots-clés existants appliqués à la photo.

Remarque : si vous avez saisi manuellement des métadonnées dans le panneau avant de choisir la commande Enregistrer en tant que nouveau paramètre prédéfini, les informations entrées s'affichent dans la zone correspondante de la boîte de dialogue Nouveau paramètre prédéfini de métadonnées.

3 Sélectionnez les métadonnées à inclure dans le paramètre prédéfini en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Pour inclure toutes les métadonnées, cliquez sur le bouton Tout sélectionner.
- Pour n'inclure aucune des métadonnées, cliquez sur le bouton Ne rien sélectionner. Vous utiliserez certainement ce bouton lorsque vous voudrez recommencer à sélectionner les métadonnées à inclure.
- Pour inclure uniquement les métadonnées pour lesquelles vous avez entré des informations, cliquez sur le bouton Sélectionner les métadonnées entrées.
- Pour spécifier des métadonnées individuelles, cliquez sur les cases en regard des zones de métadonnées.
- Pour inclure un groupe entier de métadonnées, cliquez sur les cases en regard du nom (par exemple, Contenu IPTC, Copyright IPTC, etc.).

4 Choisissez la commande Paramètre prédéfini > Enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini, entrez un nom et cliquez sur le bouton Créer.

5 Dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres prédéfinis des métadonnées, cliquez sur le bouton Terminer.

Application d'un paramètre prédéfini de métadonnées

- ❖ Avec des photos sélectionnées en mode Grille ou dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, choisissez un paramètre prédéfini dans le menu Paramètre prédéfini du panneau Métadonnées.

Application d'un paramètre prédéfini de métadonnées à l'aide de l'outil Peinture

1 En mode Grille, sélectionnez l'outil Peinture dans la barre d'outils, puis choisissez l'option Métadonnées dans le menu Peindre de la barre d'outils.

Remarque : si l'outil Peinture ne s'affiche pas dans la barre d'outils, choisissez Peinture dans le menu de la barre d'outils.

- 2 Choisissez le paramètre prédéfini dans la barre d'outils, puis cliquez ou faites glisser le pointeur sur les photos pour l'appliquer.
- 3 Pour désactiver l'outil Peinture, cliquez sur le conteneur circulaire dans la barre d'outils. Une fois l'outil désactivé, son icône est visible dans la barre d'outils.

Modification d'un paramètre prédéfini de métadonnées

- 1 Dans le menu Paramètres prédéfinis du panneau Métadonnées, choisissez Modifier les paramètres prédéfinis.
- 2 Choisissez le paramètre prédéfini à modifier dans le menu déroulant Paramètre prédéfini.
- 3 Modifiez les champs de métadonnées et les paramètres.
- 4 Choisissez Mettre à jour le paramètre prédéfini [*nom du paramètre prédéfini*] dans le menu déroulant Paramètre prédéfini et cliquez sur Terminer.

Copier/coller des métadonnées d'une photo à l'autre

Copier/coller des métadonnées d'une photo vers d'autres photos sélectionnées est un moyen rapide d'ajouter des informations et des métadonnées IPTC aux photos. Si vous utilisez les commandes Copier les métadonnées et Coller les métadonnées, vous n'avez pas besoin de saisir manuellement les mêmes métadonnées pour différentes photos.

- 1 En mode Grille, sélectionnez une photo dont vous voulez copier les métadonnées, puis choisissez Métadonnées > Copier les métadonnées.
- 2 Dans la boîte de dialogue Copier les métadonnées, sélectionnez les informations et les métadonnées IPTC que vous voulez copier, puis cliquez sur le bouton Copier.
- 3 Sélectionnez des photos en mode Grille, puis choisissez Métadonnées > Coller les métadonnées.

Synchronisation de métadonnées entre les photos du catalogue

Vous pouvez synchroniser des métadonnées spécifiques de photos sélectionnées avec les métadonnées d'une autre photo. La synchronisation permet d'ajouter rapidement des informations et des métadonnées IPTC aux photos. Vous n'avez pas besoin de saisir manuellement les mêmes métadonnées pour différentes photos.

- 1 En mode Grille, sélectionnez une photo contenant les métadonnées avec lesquelles d'autres photos vont se synchroniser. Cette photo devient la photo active.
- 2 Cliquez en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée pour sélectionner des photos à synchroniser avec la photo active. Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez pour sélectionner des photos adjacentes.
- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Synch. métadonnées sous les panneaux sur la droite.
 - Choisissez Métadonnées > Synch. métadonnées.
- 4 Dans la boîte de dialogue Synchroniser les métadonnées, sélectionnez les métadonnées, puis cliquez sur le bouton Synchroniser.

Remarque : les métadonnées que vous sélectionnez pour la synchronisation remplacent les métadonnées existantes dans les photos sélectionnées.

Synchronisation des métadonnées avec Adobe Camera Raw et Bridge

Adobe Camera Raw, Adobe Bridge et Lightroom peuvent lire les métadonnées lorsque vous enregistrez des modifications de métadonnées dans les fichiers. Lorsque vous enregistrez des métadonnées dans un fichier brut, les modifications sont automatiquement enregistrées dans les fichiers annexes XMP (Extensible Metadata Platform). Pour les autres types de fichier, les métadonnées sont enregistrées directement dans le fichier. La hiérarchie de mots-clés créée dans l'une de ces applications est conservée et les données ne sont pas perdues, même si elles n'apparaissent pas dans une ou plusieurs applications.

Si l'option *Ecrire automatiquement les modifications en XMP* est sélectionnée dans la boîte de dialogue Paramètres du catalogue (choisissez la commande *Edition > Paramètres du catalogue* sous *Windows* ou *Lightroom > Paramètres du catalogue* sous *Mac OS*), les modifications des métadonnées dans Lightroom sont automatiquement enregistrées dans les fichiers.

Remarque : *les versions antérieures à Adobe Camera Raw 4.1 ne reconnaissent pas toujours certains des réglages du module Développement effectués dans Lightroom.*

- 1 Dans le module Bibliothèque, sélectionnez une ou plusieurs photos en mode Grille.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour enregistrer des modifications apportées aux métadonnées dans Lightroom, choisissez la commande *Métadonnées > Enregistrer les métadonnées dans le(s) fichier(s)*.
 - Pour inclure des modifications de métadonnées apportées dans Adobe Camera Raw ou Adobe Bridge, choisissez la commande *Métadonnées > Lire les métadonnées depuis le(s) fichier(s)*.

Actions du panneau Métadonnées


En cliquant sur les boutons situés à droite des champs de métadonnées dans le panneau Métadonnées, vous pouvez effectuer diverses actions, telles que : ouvrir le dossier dans lequel une image apparaît, enregistrer les métadonnées dans le fichier, résoudre les conflits de métadonnées, accéder à la photo principale d'une copie virtuelle, etc. Placez le pointeur de la souris au-dessus de chaque bouton pour afficher la description de l'info-bulle.

Mots-clés

A propos des étiquettes de mots-clés

Les étiquettes de mots-clés sont des métadonnées de texte décrivant le contenu important d'une photo. Elles permettent d'identifier, de rechercher et de localiser des photos dans le catalogue. Tout comme les métadonnées, les étiquettes de mots-clés sont stockées dans le fichier photo ou (pour les fichiers Camera Raw propriétaires) dans des fichiers XMP annexes. Une fois appliquées aux photos, les étiquettes de mots-clés peuvent être lues par les applications Adobe, telles qu'Adobe Bridge, Photoshop ou Photoshop Elements, ainsi que par d'autres applications prenant en charge les métadonnées XMP.

Lightroom fournit plusieurs méthodes d'application d'étiquettes de mots-clés aux photos. Vous pouvez les saisir ou les sélectionner dans le panneau Mots-clés ; vous pouvez également faire glisser des photos vers des étiquettes de mots-clés spécifiques dans le panneau Liste des mots-clés.

En mode Grille, les photos contenant des étiquettes de mots-clés affichent un badge de vignette . Toutes les étiquettes de mots-clés du catalogue s'affichent dans le panneau Liste des mots-clés. Vous pouvez ajouter, modifier, renommer ou supprimer des étiquettes de mots-clés à tout moment. Lorsque vous créez ou modifiez des étiquettes de mots-clés, vous pouvez spécifier des synonymes et des options d'exportation. Les synonymes sont des termes associés aux étiquettes de mots-clés. Lorsque vous sélectionnez des photos contenant des étiquettes de mots-clés avec des synonymes, ces derniers apparaissent dans le panneau Mots-clés si l'option Étiquettes de mots-clés > Exportera est sélectionnée.

Les étiquettes de mots-clés peuvent contenir d'autres étiquettes de mots-clés imbriquées. Par exemple, l'étiquette *animaux* peut contenir les étiquettes de mots-clés *chiens* et *chats*. L'étiquette de mot-clé *chiens* peut, à son tour, contenir *Berger australien*, *Border Collie*, etc.

Les étiquettes de mots-clés peuvent être organisées en groupes, appelés *ensembles de mots-clés*. Les étiquettes de mots-clés recherchées sont plus facilement accessibles lorsque vous choisissez un ensemble de mots-clés spécifique. Cette fonction est particulièrement utile à mesure que vous ajoutez des étiquettes de mots-clés dans le catalogue.

Une vidéo consacrée à l'utilisation des collections et des mots-clés pour ranger des photos est disponible à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/go/lrvid2205_lrm_fr.

Affichage des étiquettes de mots-clés

Toutes les étiquettes de mots-clés du catalogue s'affichent dans le panneau Liste des mots-clés. Chaque étiquette indique le nombre de photos qu'elle contient.

- ❖ Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Pour afficher les étiquettes de mots-clés du catalogue, développez le panneau Liste des mots-clés.
- Pour afficher les étiquettes de mots-clés d'une photo, sélectionnez la photo en mode Grille ou dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble ; les étiquettes de mots-clés s'affichent dans la zone Étiquettes de mots-clés du panneau Mots-clés. Vous pouvez également sélectionner une photo et afficher le panneau Liste des mots-clés : une coche en regard de l'étiquette de mot-clé indique que la photo sélectionnée contient cette étiquette.
- Pour afficher les étiquettes de mots-clés pour plusieurs photos, sélectionnez les photos en mode Grille, puis regardez dans la zone Étiquettes de mots-clés du panneau Mots-clés. Un astérisque s'affiche en regard des étiquettes de mots-clés qui ne sont pas partagées par toutes les photos sélectionnées.

Création d'étiquettes de mots-clés

- 1 Après avoir sélectionné une ou plusieurs photos en mode Grille, ou une seule photo dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Complétez le champ Cliquer ici pour ajouter des mots-clés dans la zone Étiquettes de mots-clés du panneau Mots-clés. Appuyez ensuite sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS). Ignorez le reste des étapes de cette procédure.
 - Cliquez sur l'icône Plus (+) dans le panneau Liste des mots-clés.
- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez un nom pour l'étiquette de mot-clé.
- 3 Saisissez des synonymes pour l'étiquette de mot-clé. Séparez les synonymes par des virgules.
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Placer dans « [étiquette de mot-clé] » (Disponible si une étiquette de mot-clé existante est sélectionnée lors de la création d'une étiquette de mot-clé) Imbrique la nouvelle étiquette de mot-clé dans l'étiquette de mot-clé sélectionnée pour qu'elle fasse partie de l'étiquette de niveau supérieur.

Ajouter aux photos sélectionnées Applique l'étiquette de mot-clé aux photos sélectionnées.

Inclure à l'exportation Inclut l'étiquette de mot-clé lors de l'exportation des photos. Lorsque cette option est désélectionnée, l'étiquette de mot-clé ne suit pas à l'exportation.

Exporter les mots-clés parents Inclut les étiquettes de mots-clés de niveau supérieur contenant l'étiquette de mot-clé lors de l'exportation des photos.

Exporter les synonymes Inclut les synonymes associés à l'étiquette de mot-clé lors de l'exportation des photos.

Si plusieurs photos sont sélectionnées en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, les mots-clés sont ajoutés uniquement à la photo active.

Modification d'étiquettes de mots-clés

- 1 Dans le module Bibliothèque, cliquez sur une étiquette de mot-clé dans le panneau Liste des mots-clés à l'aide du bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis choisissez l'option Modifier l'étiquette de mot-clé dans le menu contextuel.
- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, modifiez à votre convenance le nom de l'étiquette de mot-clé, saisissez des synonymes ou définissez l'une des options suivantes :

Inclure à l'exportation Inclut l'étiquette de mot-clé lors de l'exportation des photos. Lorsque cette option est désélectionnée, l'étiquette de mot-clé ne suit pas à l'exportation.

Exporter les mots-clés parents Inclut les étiquettes de mots-clés de niveau supérieur contenant l'étiquette de mot-clé lors de l'exportation des photos.

Exporter les synonymes Inclut les synonymes associés à l'étiquette de mot-clé lors de l'exportation des photos.

Attribution d'un nouveau nom aux étiquettes de mots-clés

- 1 Dans le module Bibliothèque, cliquez sur une étiquette de mot-clé dans le panneau Liste des mots-clés à l'aide du bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis choisissez l'option Renommer dans le menu.
- 2 Remplacez le mot-clé dans la zone, puis cliquez à l'extérieur de cette zone pour valider la modification.

Ajout d'étiquettes de mots-clés aux photos

Le panneau Mots-clés du module Bibliothèque vous permet d'ajouter des étiquettes de mots-clés aux photos en saisissant une nouvelle étiquette ou en appliquant les étiquettes de mots-clés d'un ensemble. Vous pouvez également ajouter des étiquettes de mots-clés aux photos en faisant glisser les photos sur les mots-clés dans le panneau Liste des mots-clés. Vous pouvez également appliquer des étiquettes de mots-clés aux photos à l'aide de l'outil Peinture (voir la section « [Ajout ou suppression de mots-clés à l'aide de l'outil Peinture](#) » à la page 94).

Lorsque vous ajoutez des étiquettes de mots-clés aux photos, les changements sont enregistrés dans Lightroom, mais les mots-clés ne sont pas enregistrés dans les fichiers, sauf si l'option Ecrire automatiquement les modifications en XMP est sélectionnée dans la boîte de dialogue Paramètres du catalogue. Pour enregistrer manuellement les mots-clés dans les fichiers, choisissez la commande Métadonnées > Enregistrer les métadonnées dans le fichier.

- 1 Pour appliquer des mots-clés à plusieurs photos simultanément, sélectionnez-les en mode Grille. A défaut, sélectionnez une seule photo dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble.

Remarque : si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, les mots-clés seront ajoutés uniquement à la photo active.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Saisissez des étiquettes de mots-clés dans le champ Cliquer ici pour ajouter des mots-clés, dans la zone Etiquettes de mots-clés du panneau Mots-clés. Séparez les étiquettes de mots-clés par des virgules.
- Cliquez sur une étiquette de mot-clé dans la zone Suggestions de mots-clés du panneau Mots-clés. Les suggestions de mots-clés s'appuient sur un certain nombre de critères, notamment les mots-clés existants appliqués à la photo sélectionnée et à d'autres photos prises dans un laps de temps relativement court.
- Cliquez sur une étiquette de mot-clé d'un ensemble de mots-clés, dans la zone Ensemble de mots-clés du panneau Mots-Clés.
- Cliquez dans la case de cible située à gauche d'une étiquette de mot-clé dans le panneau Liste des mots-clés. Une coche indique que la photo sélectionnée contient cette étiquette de mot-clé.
- (Mode Grille seulement) Faites glisser les photos sélectionnées vers des étiquettes de mots-clés dans le panneau Liste des mots-clés. Ou faites glisser une étiquette de mot-clé depuis le panneau Liste des mots-clés vers les photos sélectionnées.

Remarque : vous pouvez également ajouter des étiquettes de mots-clés aux photos à mesure que vous les importez dans Lightroom.

Lorsque des étiquettes de mots-clés sont ajoutées aux photos, le panneau Liste des mots-clés est mis à jour pour refléter le nombre total de photos utilisant l'étiquette.

Voir aussi

« [A propos des métadonnées et de XMP](#) » à la page 83

« [Ensembles de mots-clés](#) » à la page 94

« [Application de métadonnées aux photos lors de l'importation](#) » à la page 44

Copier/coller des étiquettes de mots-clés

- 1 En mode Grille, sélectionnez la photo contenant les étiquettes de mots-clés que vous souhaitez copier.
- 2 Dans la zone d'application des étiquettes du panneau Mots-clés, sélectionnez les étiquettes de mots-clés. Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS), puis choisissez la commande Copier.
- 3 Sélectionnez les photos du mode Grille auxquelles vous souhaitez ajouter des étiquettes de mots-clés.
- 4 Cliquez dans la zone d'application des étiquettes du panneau Mots-clés, cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS), puis choisissez la commande Coller.

Effacement ou suppression d'étiquettes de mots-clés de photos ou du catalogue

- ❖ Après avoir sélectionné une ou plusieurs photos en mode Grille, ou une photo dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour effacer des étiquettes de mots-clés des photos, sélectionnez une ou plusieurs étiquettes de mots-clés dans la zone Etiquettes de mots-clés du panneau Mots-clés, puis supprimez-les. Si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe en mode Loupe, Comparaison ou Ensemble, les étiquettes de mots-clés sont supprimées uniquement de la photo active.

- Pour supprimer définitivement une étiquette de mot-clé des photos et du catalogue, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée sur une étiquette de mot-clé dans le panneau Liste des mots-clés, puis choisissez l'option Supprimer dans le menu. Vous pouvez également sélectionner des étiquettes de mots-clés et cliquer sur l'icône Moins (-) en haut du panneau Liste des mots-clés.

Remarque : si vous supprimez par erreur des étiquettes de mots-clés, appuyez immédiatement sur les touches Ctrl+Z (Windows) ou Commande+Z (Mac OS) pour annuler la suppression.

- Pour supprimer automatiquement les étiquettes de mots-clés non utilisées du catalogue, choisissez Métadonnées > Purger les mots-clés non utilisés.

Important : la suppression de mots-clés à l'aide de la commande Purger les mots-clés non utilisés est irréversible.

Lorsque des étiquettes de mots-clés sont supprimées des photos, le panneau Liste des mots-clés est mis à jour pour refléter le nombre total de photos utilisant l'étiquette.

Importation et exportation de mots-clés

L'importation et l'exportation de mots-clés vous permettent de partager les étiquettes de mots-clés créées pour identifier les photos. Par exemple, vous pouvez exporter des mots-clés d'un catalogue et les importer dans un autre catalogue sur le même ordinateur ou sur un ordinateur différent. Vous pouvez également importer des mots-clés à partir d'autres applications, comme Adobe Bridge 2.1. Lightroom importe des listes de mots-clés dans des fichiers texte bruts. Si la liste contient des caractères spéciaux, la liste doit être séparée par des tabulations et enregistrée au format UTF-8.

Lors de l'exportation de mots-clés, les étiquettes de mots-clés sont enregistrées dans un fichier texte. Lorsque vous créez ou modifiez des étiquettes de mots-clés, vous pouvez spécifier de les inclure ou non lors de l'exportation. Lorsque vous importez des mots-clés d'un fichier texte, ils deviennent des étiquettes de mots-clés dans le catalogue et s'affichent dans le panneau Liste des mots-clés.

- ❖ Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Pour importer des mots-clés dans le catalogue, choisissez la commande Métadonnées > Importer les mots-clés, accédez au fichier texte ou au fichier de catalogue contenant les mots-clés et sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Ouvrir (Windows) ou Sélectionner (Mac OS).
- Pour exporter tous les mots-clés exportables du catalogue, choisissez Métadonnées > Exporter les mots-clés, sélectionnez un emplacement pour le fichier de mots-clés, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Voir aussi

« [Création d'étiquettes de mots-clés](#) » à la page 90

Création et application de raccourcis de mots-clés

Les raccourcis de mots-clés appliquent les mots-clés spécifiés aux photos. Vous pouvez les activer à l'aide de la commande Ajouter un mot-clé dans le menu contextuel ou de l'outil Peinture (voir la section « [Ajout ou suppression de mots-clés à l'aide de l'outil Peinture](#) » à la page 94).

- 1 Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Dans le panneau Liste des mots-clés, cliquez sur une étiquette de mot-clé à l'aide du bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée, puis choisissez l'option Définir comme raccourci de mot-clé dans le menu. Ignorez l'étape 2.
 - Choisissez Métadonnées > Définir un raccourci de mot-clé.
- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez une étiquette de mot-clé, puis cliquez sur le bouton Définir.

Une fois les mots-clés spécifiés pour le raccourci, vous pouvez appliquer rapidement le raccourci aux photos.

- 3 Après avoir sélectionné une ou plusieurs photos en mode Grille ou dans le film fixe, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS), puis choisissez la commande Ajouter un mot-clé « [nom de l'étiquette de mot-clé] ».

Ajout ou suppression de mots-clés à l'aide de l'outil Peinture

Une fois les mots-clés spécifiés pour le raccourci, vous pouvez appliquer rapidement le raccourci aux photos à l'aide de l'outil Peinture.

Remarque : si l'outil Peinture ne s'affiche pas dans la barre d'outils, choisissez Peinture dans le menu de la barre d'outils.

- 1 Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez Métadonnées > Activer la peinture.
- En mode Grille, cliquez sur l'icône de l'outil Peinture dans la barre d'outils.

Lorsque l'outil Peinture est activé, le pointeur se transforme en icône de peinture et l'outil n'est plus visible dans la barre d'outils.

- 2 Si nécessaire, choisissez la commande Mots-clés dans le menu Peindre de la barre d'outils.
- 3 Si nécessaire, saisissez le ou les mots-clés que vous voulez ajouter ou supprimer dans le champ de la barre d'outils.
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour appliquer un raccourci de mot-clé à une photo, cliquez sur la photo à l'aide de l'outil Peinture. Une fois que le mot-clé a été appliqué, l'outil Peinture prend la forme d'une gomme. Pour supprimer le raccourci de mot-clé, cliquez de nouveau sur la photo avec la gomme.
 - Pour appliquer un raccourci de mot-clé à plusieurs photos, cliquez et faites glisser la souris au-dessus des photos en mode Grille. Une fois que le mot-clé a été appliqué, l'outil Peinture prend la forme d'une gomme. Pour supprimer le raccourci de mot-clé de plusieurs photos, cliquez et faites glisser la gomme au-dessus des photos contenant l'étiquette de mot-clé en mode Grille (filtrez les photos en mode Grille en cliquant sur la flèche blanche située tout à droite du mot-clé dans le panneau Liste des mots-clés afin que seules les photos contenant les mots-clés à supprimer soient affichées).
- 5 Pour désactiver l'outil Peinture, cliquez sur l'emplacement circulaire dans la barre d'outils. Une fois l'outil désactivé, son icône est visible dans la barre d'outils.

Ensembles de mots-clés

A mesure que vous ajoutez des étiquettes de mots-clés dans le catalogue, il est important de créer des ensembles de mots-clés afin d'accéder facilement aux étiquettes de mots-clés recherchées. Par exemple, vous pouvez créer des ensembles de mots-clés avec 9 étiquettes de mots-clés maximum pour certains événements, lieux, personnes ou travail. Les ensembles de mots-clés ne modifient pas la méthode d'écriture des étiquettes dans les métadonnées de la photo. Ils fournissent simplement différentes manières d'organiser les étiquettes de mots-clés. Celles-ci peuvent appartenir à plusieurs ensembles de mots-clés.

Création d'ensembles de mots-clés

- ❖ Dans le module Bibliothèque, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour convertir l'ensemble de mots-clés récents en un ensemble de mots-clés, cliquez sur le menu déroulant Ensemble de mots-clés dans le panneau Mots-clés, puis choisissez la commande Enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini. Saisissez un nom pour le nouvel ensemble de mots-clés, puis cliquez sur le bouton Créer.
 - Pour inclure des étiquettes de mots-clés spécifiques dans un ensemble de mots-clés, assurez-vous qu'un ensemble de mots-clés est sélectionné dans le panneau Mots-clés. Ensuite, choisissez la commande Ensemble de mots-clés > Modifier l'ensemble dans le panneau Mots-clés ou choisissez la commande Métadonnées > Ensemble de mots-clés > Modifier. Saisissez ou remplacez des étiquettes de mots-clés dans les zones de texte et choisissez la commande Enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini dans le menu Paramètre prédéfini. Dans la boîte de dialogue Nouveau paramètre prédéfini, saisissez un nom pour l'ensemble de mots-clés, puis cliquez sur le bouton Créer.

Sélection d'ensembles de mots-clés

- ❖ Dans le panneau Mots-clés du module Bibliothèque, choisissez un ensemble de mots-clés dans le menu déroulant Ensemble de mots-clés:

Mots-clés récents Affiche les dernières étiquettes de mots-clés utilisées.

Photographie en plein air Affiche les mots-clés associés à la photographie sur la nature.

Photographie de portrait Affiche les mots-clés associés à la photographie de portrait.

Mariage Affiche les mots-clés associés à la photographie de mariage.

Modification d'ensembles de mots-clés

- 1 Dans le module Bibliothèque, choisissez la commande Modifier l'ensemble dans le menu déroulant Ensemble de mots-clés du panneau Mots-clés.
- 2 Dans la boîte de dialogue Modifier l'ensemble de mots-clés, saisissez des étiquettes de mots-clés dans les zones de texte. Remplacez ou sélectionnez et supprimez les étiquettes de mots-clés que vous ne souhaitez pas inclure dans l'ensemble de mots-clés.
- 3 (Facultatif) Pour créer un ensemble de mots-clés, choisissez la commande Enregistrer en tant que nouveau paramètre prédéfini dans le menu Paramètre prédéfini. Puis, dans la boîte de dialogue Nouveau paramètre prédéfini, saisissez un nom pour l'ensemble de mots-clés, puis cliquez sur le bouton Créer.
- 4 Cliquez sur le bouton Modifier pour mettre à jour les ensembles de mots-clés.

Attribution d'un nouveau nom ou suppression des ensembles de mots-clés

- 1 Dans le module Bibliothèque, choisissez la commande Modifier l'ensemble dans le menu déroulant Ensemble de mots-clés du panneau Mots-clés.

Remarque : l'option Modifier n'est pas visible si l'option Mots-clés récents est sélectionnée dans le menu déroulant Ensemble.

- 2 Dans la boîte de dialogue Modifier l'ensemble de mots-clés, choisissez l'ensemble de mots-clés dans le menu Paramètre prédéfini.
- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour renommer un ensemble de mots-clés, choisissez Renommer le paramètre prédéfini *Nom de l'ensemble de mots-clés* dans le menu Paramètre prédéfini.

- Pour supprimer un ensemble de mots-clés, choisissez Supprimer le paramètre prédéfini *Nom de l'ensemble de mots-clés* dans le menu Paramètre prédéfini.

Vérification et correction orthographiques des mots-clés (Mac OS)

Lorsque vous vérifiez l'orthographe dans les étiquettes de mots-clés, Lightroom s'arrête sur les mots qui ne se trouvent pas dans le dictionnaire. Si Photoshop s'arrête sur un mot correctement orthographié, vous pouvez valider son orthographe en ajoutant le mot au dictionnaire. Si Photoshop s'arrête sur un mot mal orthographié, vous pouvez corriger son orthographe.

Remarque : les commandes et les options du correcteur orthographique peuvent varier légèrement entre Mac OS v10.4 et v10.5.

- 1 Dans le module Bibliothèque, cliquez dans la zone de texte *Étiquettes de mots-clés* du panneau *Mots-clés*.
- 2 Choisissez la commande *Edition > Orthographe > Orthographe* (Mac OS v10.4) ou *Edition > Orthographe > Afficher l'orthographe et la grammaire* (Mac OS v10.5).
- 3 Si nécessaire, dans la boîte de dialogue, choisissez une langue dans le menu déroulant *Dictionnaire* situé au bas de la boîte de dialogue. Lightroom utilise ce dictionnaire pour vérifier l'orthographe.
- 4 Lorsque Lightroom s'arrête sur un mot qu'il ne connaît pas ou qui est mal orthographié, cliquez sur l'un des boutons suivants :

Ignorer Poursuit la vérification orthographique sans modifier le texte.

Proposer Propose d'autres orthographe dans la zone de texte. Si aucune suggestion ne s'affiche dans cette zone de texte pour un mot incorrect, sélectionnez le mot dans la zone de texte en regard du bouton *Corriger* et saisissez une autre orthographe. Cliquez sur le bouton *Proposer* pour afficher les propositions dans la zone de texte.

Rech. suivant Poursuit la vérification orthographique.

Corriger Corrige une faute d'orthographe. Assurez-vous que la zone *Proposer* contient le mot correctement orthographié, puis cliquez sur le bouton *Corriger*. Si le mot suggéré ne vous convient pas, sélectionnez-en un autre dans la zone de texte *Proposer* ou saisissez le mot correct dans la zone de texte à gauche du bouton *Corriger*.

Effacer Efface un mot du dictionnaire. Cette fonction est pratique, notamment pour effacer un mot incorrect ajouté par mégarde dans le dictionnaire en cliquant sur les boutons *Corriger* ou *Mémoriser*.

Mémoriser Enregistre le mot non reconnu dans le dictionnaire de sorte que les occurrences suivantes ne soient pas considérées comme des fautes.

Mise en surbrillance des mots mal orthographiés (Mac OS)

- 1 Après avoir entré des étiquettes de mots-clés dans le module Bibliothèque, cliquez dans la zone de texte *Étiquettes de mots-clés* du panneau *Mots-clés*.
- 2 Choisissez *Edition > Orthographe > Orthographe*.

Le premier mot incorrect dans la zone de texte est mis en surbrillance.

- 3 Cliquez sur le mot en surbrillance tout en maintenant la touche *Ctrl* enfoncée et choisissez l'une des options suivantes :

[Suggestions d'orthographe] Lightroom présente une liste de suggestions d'orthographe dans la partie supérieure du menu contextuel. Choisissez un mot pour corriger l'orthographe.

Ignorer l'orthographe Poursuit la vérification orthographique sans modifier le texte.

Mémoriser l'orthographe Enregistre le mot non reconnu dans le dictionnaire de sorte que les occurrences suivantes ne soient pas considérées comme des fautes.

Remarque : vous pouvez également choisir la commande *Orthographe > Orthographe (Mac OS v10.4)* ou *Orthographe > Orthographe et grammaire (Mac OS v10.5)* dans le menu contextuel pour afficher une boîte de dialogue proposant d'autres options.

Vérification orthographique lors de la frappe (Mac OS)

Lightroom peut vérifier automatiquement l'orthographe à mesure que vous saisissez des étiquettes de mots-clés. Les fautes d'orthographe sont soulignées.

- 1 Dans le module Bibliothèque, cliquez dans la zone de texte *Étiquettes de mots-clés* du panneau *Mots-clés*.
- 2 Choisissez *Édition > Orthographe > Vérifier l'orthographe lors de la frappe*.

Une coche dans le menu indique que la commande est activée. Elle reste active jusqu'à ce que vous la désactiviez en la sélectionnant de nouveau (la coche disparaît).

Insertion de caractères spéciaux (Mac OS)

❖ Dans le module Bibliothèque, choisissez *Édition > Caractères spéciaux*.

La palette *Caractère Mac OS* s'ouvre pour l'insertion de caractères spéciaux et de symboles dans les étiquettes de mots-clés et le texte de métadonnées. Pour plus de détails sur l'utilisation de cette palette, consultez l'aide du système Mac OS.

Recherche de photos dans le catalogue

La recherche de photos et leur affichage dans le module Bibliothèque sont incontournables lors de l'utilisation des photos. Lightroom fournit de nombreuses méthodes de recherche de photos, que vous disposiez de centaines ou de milliers d'images dans votre catalogue. Vous pouvez sélectionner des dossiers, des collections ou des étiquettes de mots-clés pour afficher des photos spécifiques. Vous pouvez également effectuer une recherche sur des critères de texte et filtrer par état, note, libellé ou catégorie de métadonnées dans la barre *Filtre de bibliothèque*. Vous pouvez même associer une recherche à un filtre *Métadonnées* pour affiner davantage les photos à afficher.

Voir aussi

- « [Accès aux photos par dossiers](#) » à la page 64
- « [Filtrage et notation des photos](#) » à la page 77
- « [Assemblage de photos dans la collection rapide](#) » à la page 32

Recherche de photos à l'aide de la barre Filtre de bibliothèque

La barre *Filtre de bibliothèque* située en haut du mode *Grille* dans le module Bibliothèque propose trois modes pour filtrer les photos : *Texte*, *Attribut* et *Métadonnées*. Vous pouvez sélectionner et utiliser n'importe quel mode ou les associer afin de réaliser des filtres plus complexes.

Texte Permet d'effectuer des recherches sur tout champ de texte de métadonnées indexé, notamment le nom de fichier, la légende, les mots-clés ainsi que les métadonnées EXIF et IPTC.

Attribut Filtre par état, note, libellé de couleur et copie.

Métadonnées Fournit jusqu'à huit colonnes de critères de métadonnées que vous pouvez sélectionner pour filtrer les photos.

- Cliquez sur le nom d'un mode pour afficher ou masquer ses options. Le libellé du mode est blanc lorsque ces options sont ouvertes. Vous pouvez ouvrir un, deux ou les trois modes de filtre simultanément.
- Cliquez sur un deuxième ou troisième libellé en maintenant la touche Maj enfoncée pour ouvrir plusieurs modes simultanément.
- Cliquez sur l'option Sans pour masquer et désactiver tous les modes filtre.

Remarque : lorsque les options du filtre Métadonnées sont accessibles, vous pouvez redimensionner la barre Filtre de bibliothèque en positionnant le pointeur au-dessus du bord inférieur de la barre. Lorsque le pointeur prend la forme d'une double flèche, faites glisser le bord vers le haut ou vers le bas.

Une vidéo consacrée à l'utilisation de la barre de filtre de bibliothèque est disponible à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/go/lrvid2204_lrm_fr.

Voir aussi


« Affichage et modification de métadonnées » à la page 83

Recherche de photos à l'aide du filtre Texte

Le filtre Texte vous permet d'effectuer une recherche dans l'ensemble du catalogue ou des photos sélectionnées à l'aide d'un champ de recherche de texte. Vous pouvez effectuer une recherche sur un champ indexé ou choisir des champs spécifiques, et vous pouvez définir le type de correspondance des critères de recherche.

Les photos trouvées s'affichant en mode Grille et dans le film fixe varient selon que la recherche porte sur le catalogue entier, des dossiers ou des collections spécifiques, ou la collection rapide. Le nombre de photos correspondant aux critères de recherche s'affiche dans l'indicateur de source du film fixe.

- 1 Dans le module Bibliothèque, sélectionnez une source dans le panneau Catalogue, Dossiers ou Collections.
- 2 Dans la barre Filtre de bibliothèque, sélectionnez l'option Texte.
- 3 Choisissez le champ sur lequel doit porter la recherche dans le menu déroulant Tout champ pouvant être recherché.
- 4 Choisissez une règle de recherche dans le menu contextuel Contient tout.
- 5 Saisissez votre texte dans la zone de recherche.

 Ajoutez un point d'exclamation (!) avant un terme pour l'exclure des résultats. Ajoutez le signe Plus (+) avant un terme pour activer la règle « Commence par » à appliquer à ce terme uniquement. Ajoutez le signe Plus (+) après un terme pour activer la règle « Finit par » à appliquer à ce terme uniquement.

Les photos comportant des critères de texte spécifiques s'affichent en mode Grille et dans le film fixe.

- 6 (Facultatif) Pour affiner votre recherche, appliquez un filtre Attribut ou Métadonnées.

Remarque : lorsqu'un ou plusieurs filtres sont spécifiés, Lightroom effectue une recherche sur tous les critères.

Recherche de photos à l'aide des filtres Attributs

Les options Attribut dans la barre Filtre de bibliothèque vous permettent de filtrer les photos par état, note, libellé de couleur et copie. Les options Attribut sont également disponibles dans le film fixe (voir la section « Filtrage des photos affichées dans le film fixe et en mode Grille » à la page 32).

- 1 Dans le module Bibliothèque, sélectionnez une source dans le panneau Catalogue, Dossiers ou Collections.
- 2 Dans la barre Filtre de bibliothèque, sélectionnez l'option Attribut.

3 Cliquez sur une option pour filtrer les photos sélectionnées par état, note, libellé de couleur ou copie. Les photos comportant des critères de filtrage spécifiques s'affichent en mode Grille et dans le film fixe.


4 (Facultatif) Pour affiner votre recherche, appliquez un filtre Texte ou Métadonnées.

Remarque : lorsqu'un ou plusieurs filtres sont spécifiés, Lightroom effectue une recherche sur tous les critères.

Recherche de photos à l'aide de filtres Métadonnées

Vous pouvez rechercher des photos en sélectionnant des critères de métadonnées spécifiques à l'aide des options de la barre Filtre de bibliothèque. Lightroom prend en charge les métadonnées incorporées dans les photos par votre appareil photo numérique et d'autres applications, telles qu'Adobe Photoshop ou Bridge.

- 1 Dans le module Bibliothèque, sélectionnez une source dans le panneau Catalogue, Dossiers ou Collections.
- 2 Dans la barre Filtre de bibliothèque, sélectionnez l'option Métadonnées.
- 3 Choisissez une catégorie de métadonnées dans la colonne gauche en cliquant sur l'en-tête et en sélectionnant une option dans le menu contextuel. Ensuite, choisissez une entrée dans cette colonne. Par exemple, choisissez la catégorie Date, puis sélectionnez l'entrée Toutes les dates. Lightroom affiche le nombre de photos sélectionnées correspondant aux critères en regard de l'entrée.

 Cliquez en appuyant sur la touche Maj et cliquez en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Windows), ou cliquez en maintenant la touche Commande enfoncée (Mac OS) pour sélectionner plusieurs entrées dans une colonne.


4 Dans la colonne suivante, choisissez une autre catégorie de métadonnées et sélectionnez une entrée dans cette colonne.

5 Choisissez autant de catégories de métadonnées et de critères que vous le souhaitez. Cliquez dans le menu contextuel à droite d'un en-tête de colonne pour ajouter ou supprimer la colonne, modifier l'ordre de tri et basculer entre le mode hiérarchique et le mode brut.

Les photos avec les métadonnées spécifiées s'affichent en mode Grille et dans le film fixe.

6 (Facultatif) Pour affiner votre recherche, appliquez un filtre Texte ou Attribut.

Remarque : lorsqu'un ou plusieurs filtres sont spécifiés, Lightroom effectue une recherche sur tous les critères.

 Vous pouvez également rechercher des photos en cliquant sur la flèche pointant vers la droite en regard de certaines zones de texte de métadonnées dans le panneau Métadonnées.

Personnalisation de la barre Filtre de bibliothèque

Lightroom propose six filtres prédéfinis vous permettant de réaliser rapidement des filtres courants et de restaurer les paramètres par défaut.

❖ Dans la barre Filtre de bibliothèque, choisissez une option dans le menu Filtre personnalisé :

Colonnes par défaut Ouvre les options de métadonnées dans les quatre colonnes par défaut : Date, Appareil photo, Objectif et Libellé, ainsi que toutes les métadonnées sélectionnées dans chaque catégorie.

Filtres désactivés Désactive tous les filtres et masque les options Affiner.

Marquées Affiche les photos avec un marqueur de retenue.

Colonnes de localisation Filtre les photos par catégories de métadonnées Pays, Région, Ville et Emplacement.

Notées Affiche les photos avec une note sous forme d'étoiles (au moins une étoile).

Sans note Affiche les photos sans note sous forme d'étoiles.

Enregistrement des paramètres de la barre Filtre de bibliothèque comme paramètre prédéfini

Pour faciliter les recherches courantes et les opérations de filtrage, enregistrez vos critères de filtrage comme paramètre prédéfini.

- 1 A l'aide des options Texte, Attribut et Métadonnées de la barre Filtre de bibliothèque, définissez les critères de filtre de vos photos.
- 2 Choisissez l'option Enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini dans le menu Filtre personnalisé à droite de la barre Filtre de bibliothèque ou du film fixe.
- 3 Dans la boîte de dialogue Nouveau paramètre prédéfini, saisissez un nom pour le paramètre prédéfini, puis cliquez sur le bouton Créer.

Application d'un paramètre prédéfini pour la barre Filtre de bibliothèque

- ❖ Pour appliquer un filtre prédéfini, sélectionnez-le dans le menu Filtre personnalisé.

Suppression d'un paramètre prédéfini pour la barre Filtre de bibliothèque

- ❖ Pour supprimer un filtre prédéfini, sélectionnez-le dans le menu Filtre personnalisé, puis choisissez la commande Supprimer le paramètre prédéfini *Nom du paramètre prédéfini*.

Attribution d'un nouveau nom à un paramètre prédéfini pour la barre Filtre de bibliothèque

- ❖ Pour attribuer un nouveau nom à un filtre prédéfini, sélectionnez-le dans le menu Filtre personnalisé, puis choisissez l'option Attribuer un nouveau nom au paramètre prédéfini *Nom du paramètre prédéfini*.

Recherche de photos à l'aide de collections

Non seulement les collections vous permettent d'afficher et d'organiser vos photos, mais elles vous fournissent également une méthode de recherche de photos spécifiques.

- 1 Dans le panneau Collections, sélectionnez un ou plusieurs éléments.

Les photos des collections s'affichent en mode Grille et dans le film fixe. La sélection d'un ensemble de collections inclut toutes les collections de l'ensemble.

- 2 (Facultatif) Pour affiner votre recherche, appliquez un filtre Texte, Attribut ou Métadonnées à l'aide de la barre Filtre de bibliothèque.

Voir aussi

« [Collections de photos](#) » à la page 68

Recherche de photos à l'aide d'étiquettes de mots-clés

Avec le panneau Liste des mots-clés, vous pouvez rechercher des photos qui contiennent des étiquettes de mots-clés spécifiques.

- 1 Dans le panneau Liste des mots-clés, sélectionnez une étiquette de mot-clé, puis cliquez sur la flèche pointant vers la droite en regard du nombre de photos.


Lightroom affiche toutes les photos du catalogue qui contiennent cette étiquette de mot-clé en mode Grille et dans le film fixe. Lightroom ouvre également la barre Filtre de bibliothèque et affiche les critères de mots-clés des métadonnées.

- 2 (Facultatif) Pour affiner votre recherche, appliquez un filtre Texte, Attribut ou un autre filtre Métadonnées à l'aide de la barre Filtre de bibliothèque.

Panneau Développement rapide

Ajustement de photos dans la Bibliothèque avec le panneau Développement rapide

Le panneau Développement rapide du module Bibliothèque permet d'appliquer des réglages rapides de couleur et de tonalité à une ou plusieurs photos sans quitter le module Bibliothèque. Les réglages effectués sur plusieurs photos à l'aide du panneau Développement rapide sont relatifs et non absolus. Tous les paramètres de développement rapide effectués sont enregistrés dans le panneau Historique du module Développement et les commandes de curseur correspondantes sont réglées dans le panneau Réglages de base.

 Cliquez sur le triangle à droite d'une section dans le panneau Développement rapide pour afficher ou masquer cette section.

- 1 Dans le module Bibliothèque, sélectionnez une ou plusieurs photos en mode Grille.
- 2 Dans le panneau Développement rapide, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez un paramètre prédéfini de développement dans le menu déroulant des paramètres prédéfinis enregistrés. Le menu prend automatiquement la valeur Personnalisé lorsque vous réglez d'autres paramètres dans le panneau Développement rapide. Lorsque vous choisissez le paramètre prédéfini Paramètres par défaut, les photos sont automatiquement réinitialisées sur les paramètres d'importation par défaut de Lightroom.
 - Recadrez les photos en choisissant un nouveau rapport L/H dans le menu déroulant. Pour ajouter de nouvelles options dans la liste, sélectionnez la commande Rapport L/H personnalisé, saisissez de nouvelles dimensions de recadrage pour la largeur et la hauteur dans les zones Rapport L/H, puis cliquez sur OK.
 - Convertissez les photos en niveaux de gris en sélectionnant l'option Niveaux de gris dans le menu Traitement.
 - Appliquez un paramètre prédéfini de balance des blancs en le choisissant dans le menu déroulant Balance des blancs.
 - Affinez la balance des blancs en modifiant les paramètres Température et Coloris. Cliquez sur les touches fléchées pour augmenter ou réduire de façon incrémentielle la température en kelvins, le vert ou le magenta.
 - Modifiez les paramètres des tons individuels en cliquant sur les touches fléchées correspondantes. Vous pouvez, par exemple, modifier la luminosité globale de la photo en cliquant sur les boutons Exposition. Chaque clic modifie l'exposition en incréments d'un tiers de stop ou d'un stop entier.
 - Cliquez sur le bouton Tonalité automatique pour appliquer automatiquement les paramètres Lightroom aux fonctions Exposition, Noirs, Luminosité et Contraste.

 Pour effectuer un réglage tonal automatique sur les photos, sélectionnez l'option Appliquer les réglages de tons automatiques dans les préférences Paramètres prédéfinis.

- Modifiez le paramètre Vibrance pour changer la saturation de toutes les couleurs faiblement saturées sans trop affecter les couleurs très saturées.

Les boutons à flèche unique modifient les paramètres en incréments inférieurs aux boutons à double flèche.

Voir aussi

- « [Création et application des paramètres prédéfinis de développement](#) » à la page 107
- « [Application des réglages en mode Développement à l'aide de l'outil Peinture](#) » à la page 128
- « [Réglage des couleurs et de la tonalité des images](#) » à la page 109
- « [Utilisation des niveaux de gris](#) » à la page 117
- « [Application des réglages en mode Développement à d'autres photos](#) » à la page 128

Réinitialisation des réglages du panneau Développement rapide

- Lorsque vous essayez différents réglages dans le panneau Développement rapide, vous pouvez les annuler en appuyant sur les touches Ctrl+Z (Windows) ou Commande+Z (Mac OS).
- Pour réinitialiser une photo sur les paramètres d'importation par défaut de Lightroom, cliquez sur le bouton Tout rétablir au bas du panneau Développement rapide ou choisissez la commande Photo > Paramètres de développement > Réinitialiser.
- Pour supprimer définitivement tous les paramètres, choisissez l'option Général - A zéro dans le menu déroulant Paramètres prédéfinis du panneau Développement rapide.

Chapitre 6 : Développement de photos

Le module Développement d'Adobe® Photoshop® Lightroom® comporte des commandes de réglage des couleurs et de la plage de tons des photos. Vous pouvez appliquer des réglages globalement (à toute la photo) et localement (aux zones sélectionnées d'une photo). Les réglages sont non destructifs, ce qui signifie que Lightroom n'altère jamais les données de l'image d'origine. De plus, vous pouvez appliquer facilement à plusieurs photos les réglages effectués sur une photo. Cette fonctionnalité permet de corriger rapidement de nombreuses photos réalisées lors d'une séance de prise de vue ou d'un évènement.

Voir aussi

« [Utilisation des fonctions de réglage du module Développement : flux de production de base](#) » à la page 10

Présentation du module Développement

Outils et panneaux du module Développement

Le module Développement comporte deux ensembles de panneaux et une barre d'outils dédiés à l'affichage et aux retouches des photos. Vous trouverez sur la gauche les panneaux Navigation, Paramètres prédéfinis, Instantanés et Historique qui permettent de prévisualiser, d'enregistrer et de sélectionner les modifications apportées à une photo. Sur la droite, vous trouverez les outils et les panneaux permettant d'appliquer des réglages globaux et locaux à une photo. La barre d'outils comporte des commandes permettant notamment d'alterner entre les modes Avant et Après, d'afficher un diaporama impromptu et d'effectuer un zoom.



Module Développement

A. Panneaux Paramètres prédéfinis, Instantanés et Historique B. Histogramme C. Valeurs RVB D. Barre d'outils E. Panneaux de réglages F. Commandes du zoom de navigation G. Barre d'outils

- Le panneau Histogramme du module Développement vous permet d'évaluer les tonalités des couleurs et de régler la tonalité d'une photo.
- Les outils de la barre d'outils vous permettent de corriger les yeux rouges, de supprimer la poussière et les tons directs, de recadrer et de redresser des photos et d'appliquer des réglages aux zones définies d'une photo.
- Le panneau Réglages de base comporte les principaux outils de réglage de la balance des blancs, de la saturation des couleurs et de la plage des tons.
- Les panneaux Courbe des tonalités et TSI/Couleur/Niveaux de gris comportent les outils de réglage des couleurs et tonalités.
- Le panneau Virage partiel permet de coloriser les photos monochromes ou de créer des effets spéciaux sur les photos en couleurs.
- Le panneau Détail vous permet de régler la netteté d'une photo, de réduire le bruit et de corriger les aberrations chromatiques provoquées par l'objectif de l'appareil photo.
- Le panneau Vignettes corrige le vignettage de l'objectif et applique une vignette à une photo recadrée.
- Le panneau Etalonnage de l'appareil photo permet de régler les paramètres par défaut d'étalonnage de l'appareil photo.

Une présentation vidéo consacrée au module Développement est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/fr/go/lrvid2206_lrm_fr.

Affichage et masquage de la barre d'outils du module Développement

- ❖ Choisissez Affichage > Afficher/ Masquer la barre d'outils, ou appuyez sur la touche T.

Outils disponibles dans la barre d'outils

Les outils permettant de modifier localement les zones définies d'une photo se trouvent dans la barre d'outils sous le panneau Histogramme. Sélectionnez un outil pour afficher le groupe d'options associé. Désélectionnez l'outil pour refermer le groupe d'options et revenir à l'outil Main ou Zoom.

Cadre de recadrage Comprend l'outil Cadre de recadrage, l'outil Recadrage d'image, le bouton de verrouillage et les options du Rapport L/H, l'outil Redressement et le curseur Redressement.

Retouche des tons directs Comprend les options Dupliquer ou Corriger et le curseur Taille. Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour effacer les modifications apportées à la photo.

Correction des yeux rouges Comprend les curseurs Taille des pupilles et Obscurcir. Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour effacer les modifications apportées à la photo.

Filtre Gradué Contient les options permettant d'appliquer des réglages de tons à une région d'une photo.

Pinceau Réglage Contient les options permettant de régler l'exposition, la clarté et la luminosité, et d'effectuer d'autres réglages de tons sur des zones spécifiques d'une photo.

Autres boutons et outils du module Développement

Outil Main/Zoom Lorsque vous placez le pointeur sur la photo, les valeurs chromatiques R, V et B s'affichent sous l'histogramme. L'outil qui s'affiche change en fonction du mode choisi. L'outil Zoom est sélectionné si le paramètre de zoom est défini sur Adapter. L'outil Main est sélectionné si le paramètre de zoom est défini sur Remplir, 1:1 ou une valeur supérieure. Cliquez sur la photo pour alterner entre Remplir et 1:1.

Sélecteur Balance des blancs Cliquez sur cet outil dans le panneau Réglages de base, choisissez-le dans le menu Affichage ou appuyez sur la touche W pour le sélectionner. Les options s'affichent dans la barre d'outils.

Réglage de la cible Cette option permet de régler certains curseurs de couleur et de tonalité en faisant glisser l'outil sur la photo. Sélectionnez-le dans les panneaux Courbe des tonalités ou TSI/Couleur/Niveaux de gris ou bien choisissez-le dans le menu Affichage. Une fois l'outil sélectionné, vous pouvez choisir différentes cibles dans le menu déroulant Groupe cible de la barre d'outils.

Mode Loupe Bien que ce mode d'affichage de photo unique soit aussi bien disponible dans le module Développement que dans le module Bibliothèque, le raccourci clavier du mode Loupe diffère suivant que vous vous trouvez dans le module Développement (touche D) ou dans le module Bibliothèque (touche E). Le bouton Mode Loupe, situé dans la barre d'outils, vous permet de passer rapidement au mode Loupe dans chaque module.

Copier et Coller Ces boutons, situés au bas des panneaux de gauche, vous permettent de copier et de coller les paramètres actuels d'une photo sélectionnée.

Précédent, Synchroniser ou Synch. auto Ces boutons, situés au bas des panneaux de droite, varient selon que vous avez une ou plusieurs photos sélectionnées dans le film fixe. Si une seule photo est sélectionnée, le bouton Précédent vous permet de copier tous les paramètres de la photo précédemment sélectionnée et de les coller sur la photo de votre choix dans le film fixe. Si plusieurs photos sont sélectionnées, le bouton Synchroniser vous permet de choisir des paramètres de la photo sélectionnée et de les coller sur les autres photos de votre choix. Le bouton Synch. auto permet de régler automatiquement d'autres photos sélectionnées une fois que chaque curseur a été déplacé. Cliquez sur le bouton Synchroniser en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée pour faire apparaître le bouton Synch. auto.

Modes Avant et Après Le bouton des modes Avant et Après situé dans la barre d'outils vous propose quatre choix. Vous pouvez présenter deux photos côte à côte ou de haut en bas, afficher la photo entière dans les deux vues ou diviser la photo en deux. Cliquez sur le bouton Mode Loupe pour désactiver les modes Avant et Après.


Copier les paramètres Ces trois boutons vous permettent de copier et coller les paramètres actuels du mode Après vers le mode Avant, du mode Avant vers le mode Après ou de permuter entre les deux modes. Ils s'affichent dans la barre d'outils si vous avez sélectionné le mode Avant et Après dans le module Développement.

Sélectionnez les outils et les options

- ❖ Cliquez sur l'outil de votre choix ou sélectionnez-le dans le menu Affichage. Pour désélectionner un outil, cliquez dessus ou bien cliquez sur un autre outil de la barre d'outils.

Lecture des histogrammes de l'image

Un *histogramme* est une représentation visuelle de la répartition des pixels sur une photo à chaque pourcentage de luminance. Lorsque la courbe du graphique occupe toute la largeur de l'histogramme, cela signifie que la photo exploite pleinement la plage de tons. Si la courbe du graphique n'occupe pas toute la largeur de l'histogramme, la photo risque d'être terne et peu contrastée. Un histogramme avec des pointes aux deux extrémités indique une photo avec écrêtage des tons clairs et des tons foncés. L'écrêtage peut indiquer une perte des détails de l'image.



Le côté gauche de l'histogramme représente les pixels avec 0 % de luminance ; le côté droit représente 100 % de luminance.

Un histogramme se compose de trois couches de couleur (rouge, vert et bleu). Du gris apparaît lorsque les trois couches se chevauchent ; les couleurs jaune, magenta et cyan apparaissent lorsque deux des couches RVB se chevauchent (le jaune correspond aux couches rouge + vert, le magenta correspond aux couches rouge + bleu et le cyan correspond aux couches vert + bleu).

Le panneau Histogramme est un outil de travail du module Développement. Il est possible de retoucher une photo en modifiant l'histogramme.

I Pour obtenir un aperçu de l'écrêtage dans les tons foncés et les tons clairs, placez la souris sur un triangle d'écrêtage dans l'angle supérieur gauche ou droit de l'histogramme. Un masque des zones écrêtées apparaît sur la photo. Cliquez sur un triangle pour conserver le masque.

Voir aussi

« [Réglage de la plage de tons à l'aide de l'histogramme](#) » à la page 112

« [Aperçu de l'écrêtage des tons clairs et des tons foncés](#) » à la page 112

« [Réglage de la plage de tons de l'image](#) » à la page 111

Affichage des valeurs de couleurs RVB

La barre d'outils du module Développement présente les valeurs chromatiques RVB des pixels individuels qui défilent sous l'outil Main ou Zoom lorsque vous déplacez l'un ou l'autre outil sur la photo.

Vous pouvez utiliser cette information pour déterminer si des zones de la photo sont écrêtées, par exemple si une valeur R, V ou B est de 0 % noir ou de 100 % blanc. Si au moins une couche de la zone écrêtée comporte de la couleur, vous pourrez peut-être vous en servir pour tenter de récupérer des détails dans cette zone.

Création et application des paramètres prédéfinis de développement

Un paramètre prédéfini est un groupe de paramètres enregistrés que vous pouvez appliquer aux autres photos. Une fois que vous avez créé et ajouté un paramètre prédéfini dans le panneau Paramètres prédéfinis du module Développement, il y reste jusqu'à ce que vous l'en supprimiez. Il figure également dans la liste des paramètres de développement que vous pouvez sélectionner lors de l'importation des photos.



Pour télécharger toute une gamme de paramètres prédéfinis de développement tiers, consultez le site Web www.adobe.com/go/exchange_fr.

Aperçu et application d'un paramètre prédéfini de développement

Le panneau Paramètres prédéfinis du module Développement comporte une série de paramètres prédéfinis par défaut. Cliquez sur le dossier des paramètres prédéfinis Lightroom pour afficher les paramètres prédéfinis par défaut.

- Pour afficher un aperçu des effets d'un paramètre prédéfini sur une photo, faites glisser le pointeur dessus dans le panneau Paramètres prédéfinis et affichez les effets dans le panneau Navigation.
- Pour appliquer un paramètre prédéfini à une photo, cliquez dessus dans le panneau Paramètres prédéfinis.

Création et organisation de dossiers de paramètres prédéfinis de développement

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) à l'endroit où vous voulez voir apparaître le dossier, puis choisissez la commande Nouveau dossier.
- 2 Entrez le nom du dossier et cliquez sur OK.
- 3 Faites glisser un modèle vers un nom de dossier pour placer le modèle dans ce dossier.

Si vous faites glisser un modèle prédéfini de Lightroom vers un autre dossier, le modèle est copié dans ce dossier.

Création d'un paramètre prédéfini de développement

Les paramètres prédéfinis que vous créez dépendent des paramètres choisis pour la photo sélectionnée.

- 1 Dans le module Développement, cliquez sur le bouton Créer un paramètre prédéfini (+) en haut du panneau Paramètres prédéfinis, ou choisissez Développement > Nouveau paramètre prédéfini.
- 2 Cliquez sur le bouton Tout sélectionner pour sélectionner tous les paramètres ou Ne rien sélectionner pour tout désélectionner, puis cliquez pour sélectionner chacun des paramètres à prédéfinir.
- 3 Entrez un nom dans la zone de texte Nom du paramètre prédéfini, spécifiez dans quel dossier le paramètre prédéfini doit apparaître, puis cliquez sur le bouton Créer.

Le paramètre prédéfini est ajouté à la liste du panneau Paramètres prédéfinis dans le dossier spécifié.

Mise à jour d'un paramètre prédéfini de développement

- 1 Sélectionnez un paramètre prédéfini et modifiez les paramètres voulus.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur un paramètre prédéfini dans le panneau Paramètres prédéfinis, puis choisissez la commande Mettre à jour avec les paramètres actuels.
- 3 Spécifiez les paramètres à inclure dans le paramètre prédéfini, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Suppression d'un paramètre prédéfini personnalisé

Vous ne pouvez pas supprimer les paramètres prédéfinis intégrés de Lightroom. Vous ne pouvez supprimer que les paramètres prédéfinis personnalisés.

- ❖ Dans le module Développement, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur un paramètre prédéfini dans le panneau Paramètres prédéfinis, puis appuyez sur la touche Supprimer.

Remarque : *n'appuyez pas sur la touche de suppression du clavier ; cela entraînerait la suppression de la photo sélectionnée.*

Stockage des paramètres prédéfinis avec un catalogue

- ❖ Dans la section Paramètres prédéfinis de la boîte de dialogue Préférences, sélectionnez l'option Stocker les paramètres prédéfinis avec le catalogue. Si cette option est sélectionnée, les paramètres prédéfinis sont stockés dans un dossier avec le catalogue. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les paramètres prédéfinis sont stockés dans le dossier Lightroom.

Importation et exportation d'un paramètre prédéfini de développement

Vous pouvez exporter les paramètres prédéfinis que vous avez créés pour les partager avec vos collègues ou les utiliser sur un autre ordinateur. Les modèles de paramètres prédéfinis sont enregistrés avec l'extension .lrtemplate.

- Pour exporter un paramètre prédéfini, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur un paramètre prédéfini, puis choisissez la commande Exporter. Entrez le nom du fichier de modèle de paramètre prédéfini, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Pour importer un paramètre prédéfini, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) à l'endroit où vous voulez voir apparaître le paramètre prédéfini, puis choisissez la commande Importer. Cliquez deux fois sur le fichier de modèle du paramètre prédéfini.

Annulation des réglages d'images

Avec Lightroom, il existe plusieurs façons d'annuler ou de réinitialiser les réglages réalisés sur des photos dans le module Développement.



Enregistrez un instantané ou un paramètre prédéfini de vos paramètres avant de les annuler afin de ne pas les perdre définitivement.

Pour annuler des réglages dans le module Développement, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour rétablir les paramètres par défaut de Lightroom.
- Cliquez sur le paramètre par défaut Général - A zéro dans le panneau Paramètres prédéfinis pour supprimer définitivement l'ensemble des paramètres.
- Sélectionnez une version antérieure à l'application des paramètres dans le panneau Historique ou Instantanés.
- Cliquez deux fois sur les curseurs individuels pour les réinitialiser sur la position Zéro.
- Choisissez Annuler dans le menu Edition. Lightroom suit chacun des paramètres que vous définissez. Il est possible de tous les annuler en choisissant la commande Annuler plusieurs fois.

Voir aussi

« [Gestion des instantanés et de l'historique des images](#) » à la page 129

Affichage des photos Avant et Après

Vous pouvez comparer deux versions d'une photo en appliquant des paramètres de développement. Le mode Avant affiche d'abord la photo telle qu'elle était au moment de l'importation, avec le cas échéant, les paramètres prédéfinis appliqués. La photo reste inchangée sauf si vous y copiez des paramètres. Le mode Après affiche les modifications effectuées. Les fonctions de zoom et de déplacement sont synchronisées dans les deux modes d'affichage.

- Pour alterner entre les modes Avant et Après en mode Loupe, appuyez sur la touche \ (barre oblique inversée) ou choisissez Affichage > Avant/Après > Avant seulement. Le mot « Avant » s'affiche dans l'angle inférieur droit de la photo.
- Pour afficher les photos Avant et Après dans les deux modes, cliquez sur le bouton Alternier entre les modes Avant et Après dans la barre d'outils pour alterner entre les modes ou choisissez une option dans le menu déroulant.

Avant/Après Gauche/Droite Affiche deux versions complètes de la photo dans les deux vues, côte à côte.

Division Avant/Après Gauche/Droite Affiche deux moitiés de la photo divisée dans les deux vues, côte à côte.

Avant/Après Haut/Bas Affiche deux versions complètes de la photo dans les deux vues, l'une au-dessus de l'autre.

Division Avant/Après Haut/Bas Affiche deux moitiés de la photo divisée dans les deux vues, l'une au-dessus de l'autre.

Copie des paramètres de la version Avant ou Après d'une photo

Lorsque vous travaillez dans un mode Avant et Après d'une photo, vous pouvez appliquer les paramètres d'une version à l'autre et inversement.

- Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Copier les paramètres de la photo Avant vers la photo Après.
- Toujours dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Copier les paramètres de la photo Après vers la photo Avant.
- Cliquez sur Permuter les paramètres Avant et Après.
- Choisissez Paramètres > Copier les paramètres de la photo Après vers la photo Avant.
- Choisissez Paramètres > Copier les paramètres de la photo Avant vers la photo Après.
- Paramètres > Permuter les paramètres Avant et Après.

Remarque : ces commandes de menu sont également disponibles lorsque vous affichez les versions Avant et Après de la photo en mode Loupe.

Tous les paramètres actuels d'une version sont copiés sur l'autre version. Pour copier un seul paramètre d'historique, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur un état dans le panneau Historique, puis choisissez la commande Copier les paramètres d'historique vers la photo Avant.

Voir aussi

« [Affichage des photos Avant et Après](#) » à la page 109

Réglage des couleurs et de la tonalité des images

Réglage de la balance des blancs

Il est possible de régler la balance des blancs d'une photo afin de refléter les conditions d'éclairage dans lesquelles elle a été prise : lumière naturelle, tungstène, flash, etc.

Vous pouvez choisir une option de balance des blancs prédéfinie ou bien cliquer sur une zone de la photo pour la désigner comme couleur neutre. Lightroom règle le paramètre de la balance des blancs, puis vous laisse l'affiner à l'aide des curseurs.


Sélection d'une option de paramètre prédéfini de balance des blancs

- ❖ Dans le panneau Réglages de base du module Développement, choisissez une option dans le menu déroulant BB. La fonction Telle quelle applique la balance des blancs choisie par l'appareil photo si cette fonction est disponible sur l'appareil. La fonction Auto détermine la balance des blancs selon les données de l'image.

Lightroom applique le paramètre de balance des blancs et règle les curseurs Température et Coloris dans le panneau Réglages de base. Utilisez ces curseurs pour affiner la balance des couleurs (pour plus de détails, voir ci-dessous).

Remarque : si l'appareil photo ne permet pas de régler la balance des blancs, l'option Auto correspond au paramètre par défaut.

Définition d'une zone neutre sur la photo


- 1 Dans le panneau Réglages de base du module Développement, cliquez sur l'outil Sélecteur Balance des blancs  pour le sélectionner ou appuyez sur la touche W.
- 2 Faites glisser le sélecteur Balance des blancs sur une zone de la photo correspondant à un gris clair neutre. Evitez les tons clairs spéculaires ou les zones blanches à 100 %.
- 3 Définissez les options appropriées dans la barre d'outils.

Exclure automatiquement Modifie l'outil Sélecteur Balance des blancs de sorte qu'il soit automatiquement abandonné après un clic sur la photo.

Afficher la loupe Affiche une vue rapprochée et les valeurs RVB des pixels sous l'outil Sélecteur Balance des blancs.

Curseur Echelle Agrandit la vue rapprochée en mode Loupe.

Terminer Abandonne l'outil Sélecteur Balance des blancs. Le pointeur reprend la forme de l'outil Main ou Zoom avant par défaut.

 Le panneau Navigation affiche un aperçu de la balance des couleurs pendant le déplacement de l'outil Sélecteur Balance des blancs sur les différents pixels.

- 4 Lorsque vous trouvez une zone appropriée, cliquez dessus.

Les curseurs Température et Coloris du panneau Réglages de base s'ajustent pour rendre la couleur sélectionnée neutre si cela est possible.

Ajustement de la balance des blancs à l'aide des commandes Température et Coloris

- ❖ Dans le panneau Réglages de base du module Développement, réglez les curseurs Température et Coloris.


Température Affine la balance des blancs à l'aide de l'échelle de température des couleurs exprimée en kelvins. Faites glisser le curseur vers la gauche pour donner un aspect plus froid à la photo et vers la droite pour lui donner un aspect plus chaud.

Vous pouvez également définir une valeur en kelvins spécifique dans la zone de texte Température pour effectuer une correspondance avec la lumière ambiante. Cliquez sur la valeur affichée pour sélectionner la zone de texte et entrer une nouvelle valeur. Par exemple, les éclairages au tungstène sont souvent équilibrés à 3 200 kelvins. Si vous prenez des photos avec un éclairage photo tungstène et que vous définissez la température de l'image sur 3 200 kelvins, les photos devraient avoir une bonne balance des couleurs.

Lorsque vous manipulez des fichiers bruts, vous pouvez régler la température des couleurs comme si vous changiez un paramètre sur un appareil photo au cours de la prise de vue, ce qui offre un grand choix de réglages. Lorsque vous

utilisez des fichiers JPEG, TIFF ou PSD, vous travaillez à une échelle allant de -100 à 100 plutôt que sur une échelle exprimée en kelvins. Les fichiers non bruts tels que JPEG ou TIFF incluent le paramètre de température dans le fichier ; l'échelle des températures est donc plus limitée.

Coloris Permet d'affiner la balance des blancs afin de compenser la présence de teintes vertes ou magenta. Faites glisser le curseur vers la gauche (valeurs négatives) pour ajouter du vert à la photo, et vers la droite (valeurs positives) pour ajouter du magenta.

 Si vous remarquez une dominante verte ou magenta dans les zones foncées après avoir modifié la température et le coloris, tentez de la supprimer en réglant le curseur de teinte foncée du panneau Etalonnage de l'appareil photo.

Réglage de la plage de tons de l'image

Vous devez utiliser les commandes du panneau Réglages de base pour modifier la plage de tons globale de l'image. Lorsque vous définissez les points blanc et noir, surveillez les points d'extrémité de l'histogramme ou utilisez les aperçus d'écartage des tons foncés et des tons clairs.

- 1 (Facultatif) Dans la zone Tonalité du panneau Réglages de base, cliquez sur l'option Automatique pour modifier la plage de tons globale. Lightroom règle les curseurs de manière à maximiser la plage de tons et minimiser l'écartage des tons clairs et des tons foncés.
- 2 Modifiez des commandes tonales :

Exposition Définit la luminosité globale de l'image, avec un effet plus prononcé dans les valeurs élevées. Faites glisser le curseur jusqu'à ce que la photo ait un aspect correct et que les blancs soient au bon niveau. Utilisez l'option Récupération pour réduire les valeurs des tons clairs.

Les valeurs d'exposition sont des incréments équivalents à des ouvertures de diaphragme. Un réglage de +1 revient à ouvrir le diaphragme d'un stop. De même, un réglage de -1 revient à fermer le diaphragme d'un stop.

Récupération Réduit les tonalités des tons clairs extrêmes et tente de récupérer les détails perdus par une surexposition lors de la prise de vue. Lightroom peut récupérer des détails dans les fichiers Raw si une ou deux couches sont écartées.


Lumière d'appoint Débouche les ombres tout en conservant les noirs. Attention à l'application excessive de ce paramètre qui peut révéler du bruit d'image.

Noirs Indique les valeurs de l'image à mettre en correspondance avec le noir. Le fait de faire glisser le curseur vers la droite augmente les zones qui deviennent noires, créant parfois l'impression d'un contraste accru sur la photo. Cette fonction affecte surtout les ombres ; son impact est réduit sur les tons moyens et les tons clairs.

Luminosité Règle la luminosité de l'image, principalement sur les tons moyens. Définissez la plage de tons globale en modifiant les paramètres Exposition, Récupération et Noirs. Réglez ensuite la luminosité globale de l'image. Le réglage important de la luminosité pouvant affecter l'écartage des tons foncés ou des tons clairs, il peut être utile de régler de nouveau les curseurs Exposition, Récupération ou Noirs après avoir réglé la luminosité.

Contraste Augmente ou réduit le contraste de l'image, principalement sur les tons moyens. Lorsque vous augmentez le contraste, les zones de tons moyens à foncés deviennent plus foncées et les zones de tons moyens à clairs deviennent plus claires. Les tonalités de l'image sont affectées dans le sens inverse lorsque vous réduisez le contraste.

Il est possible de modifier la position des curseurs en sélectionnant une valeur et en utilisant les touches fléchées Haut et Bas.

 Cliquez deux fois sur la commande du curseur pour réinitialiser la valeur sur zéro.



Une vidéo consacrée aux corrections de couleurs et de tons dans le module Développement est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid2207_lrm_fr.

Voir aussi

« [Aperçu de l'écrêtage des tons clairs et des tons foncés](#) » à la page 112

Réglage de la plage de tons à l'aide de l'histogramme

Dans le module Développement, des sections spécifiques du panneau Histogramme (pour les noirs, la lumière d'appoint, l'exposition et la récupération des tons clairs) sont associées aux curseurs des tonalités du panneau Réglages de base. Il est possible d'effectuer des réglages directement sur l'histogramme. Vos réglages seront transmis aux curseurs du panneau Réglages de base.




Faites glisser le curseur de la zone Exposition de l'histogramme pour régler le curseur Exposition dans le panneau Réglages de base.

- 1 Faites glisser le curseur vers la zone de l'histogramme à régler. La zone affectée est sélectionnée et la commande tonale affectée est affichée dans l'angle inférieur gauche du panneau.
- 2 Faites glisser le pointeur vers la gauche ou la droite pour régler la valeur de curseur correspondante dans le panneau Réglages de base.

Aperçu de l'écrêtage des tons clairs et des tons foncés

Vous pouvez afficher un aperçu de l'écrêtage tonal d'une photo. L'écrêtage est le déplacement de certaines valeurs de pixel sur la valeur de ton clair la plus élevée ou la valeur de ton foncé la plus basse. Les zones écrêtées sont soit complètement blanches, soit complètement noires, sans détail. Vous pouvez afficher un aperçu des zones écrêtées lors du réglage des curseurs de ton dans le panneau Réglages de base.

Mise en évidence des zones écrêtées

Les indicateurs d'écrêtage  sont situés en haut du panneau Histogramme, dans le module Développement. L'indicateur d'écrêtage du noir (tons foncés) est situé à gauche, et l'indicateur d'écrêtage du blanc (tons clairs) est situé à droite.

- Faites glisser le curseur Noirs et observez l'indicateur d'écrêtage noir. Faites glisser les curseurs Exposition ou Récupération et observez l'indicateur d'écrêtage blanc. Un indicateur devient blanc lorsque toutes les couches sont écrêtées. Un indicateur d'écrêtage de couleur signifie qu'un ou deux canaux sont écrêtés.
- Pour afficher un aperçu de l'écrêtage sur la photo, passez la souris sur l'indicateur d'écrêtage. Cliquez sur l'indicateur pour continuer d'afficher l'aperçu.

Les zones noires écrêtées sur la photo deviennent bleues, et les zones blanches écrêtées deviennent rouges.

Affichage des zones écrêtées d'une image pour chaque couche

- ❖ Appuyez sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS), tout en faisant glisser les curseurs Exposition, Récupération ou Noirs dans le panneau Réglages de base du module Développement.

Pour les curseurs Exposition et Récupération, l'image devient noire, et les zones écrêtées s'affichent en blanc. Pour le curseur Noirs, l'image devient blanche, et les zones écrêtées s'affichent en noir. Les zones de couleur indiquent un écrêtage dans une couche de couleur (rouge, vert, bleu) ou deux couches de couleur (cyan, magenta, jaune).

Définition de la saturation de toutes les couleurs

- ❖ Dans la section Présence du panneau Réglages de base, modifiez la saturation (éclat ou pureté des couleurs) de toutes les couleurs en réglant les commandes Clarté, Vibrance et Saturation (pour régler la saturation d'une gamme de couleurs spécifique, utilisez les commandes du panneau TSI/Couleur/Niveaux de gris).


Clarté Ajoute de la profondeur à une image en augmentant le contraste local. Lorsque vous utilisez ce réglage, faites un zoom avant à 100 % ou plus. Pour optimiser l'effet, augmentez le réglage jusqu'à l'apparition de halos sur les détails du bord de l'image, puis réduisez-le légèrement.

Vibrance Règle la saturation de manière à réduire au minimum l'écrêtage à mesure que les couleurs approchent de la saturation maximale, en modifiant la saturation de toutes les couleurs faiblement saturées sans trop affecter les couleurs très saturées. La vibrance empêche également une trop grande saturation des tons de peau.

Saturation Modifie la saturation de toutes les couleurs de -100 (monochrome) à +100 (double saturation).

Présentation de la courbe des tonalités

La forme de la courbe des tonalités dans le module Développement de Lightroom représente les modifications apportées à la plage de tons d'une photo. L'axe horizontal représente les valeurs tonales d'origine de la photo (valeurs d'entrée), avec le noir à gauche et des valeurs s'éclaircissant vers la droite. L'axe vertical représente les valeurs tonales modifiées (valeurs de sortie), avec le noir dans le bas et des valeurs s'éclaircissant vers le haut. Utilisez la courbe des tonalités pour affiner les réglages effectués dans le panneau Réglages de base.



Courbes des tonalités de Lightroom

Si un point s'élève sur la courbe, il se transforme en tonalité plus claire ; s'il descend, il devient plus sombre. Une ligne droite à 45 degrés signifie qu'il n'y a pas eu de modification de la plage de tons : les valeurs d'entrée correspondent exactement aux valeurs de sortie. Vous remarquerez peut-être que la courbe des tonalités n'est pas droite sur une photo non retouchée. Cette courbe initiale reflète les réglages par défaut appliqués par Lightroom à la photo lors de l'importation.


Utilisez la courbe de tonalités pour régler les valeurs dans des plages tonales spécifiques. Par exemple, si vous recherchez une plus grande séparation des tons moyens, vous pouvez ajouter du contraste en déplaçant les tons foncés vers le bas sur la courbe pour les rendre plus sombres et en déplaçant les tons clairs vers le haut pour les rendre plus clairs. L'inclinaison de la courbe des tonalités s'amplifie, ce qui indique une augmentation du contraste dans cette plage tonale.

Ajustement de la plage de tons à l'aide de la courbe des tonalités

Vous pouvez effectuer des réglages directement sur la courbe des tonalités ou à l'aide des curseurs de zone du panneau Courbe des tonalités. Les sections de la courbe affectées par les curseurs dépendent de l'endroit où vous définissez les commandes de séparation dans le bas de la courbe.


Les curseurs de la section centrale (tons foncés et tons clairs) affectent la section centrale la plus étendue de la courbe. Les curseurs Tons clairs et Tons foncés affectent principalement les extrémités de la courbe tonale.

Réglage de la courbe des tonalités

- Dans le panneau Courbe des tonalités du module Développement, réglez les curseurs de zone. Ce faisant, vous sélectionnez la section affectée par le curseur sur la courbe. Vous pouvez agrandir ou réduire les sections affectées par les curseurs sur la courbe (voir ci-dessous).
- Cliquez sur un point de la courbe et faites-le glisser vers le haut ou le bas. Lorsque vous faites glisser le point, la section de la courbe affectée est sélectionnée, et le curseur correspondant se déplace. Les valeurs tonales d'origine et les nouvelles valeurs sont affichées dans l'angle supérieur gauche de la courbe des tonalités.
- Choisissez une option dans le menu Courbe à points. Le paramètre choisi s'affiche sur la courbe, mais pas dans les curseurs de zone. Contraste moyen est le paramètre par défaut du menu Courbe à points. L'option Courbe à points est vierge pour les photos importées avec des métadonnées et préalablement retouchées avec la courbe des tonalités du format Adobe Camera Raw. Les retouches personnalisées apparaissent sur la courbe elle-même.
- Cliquez sur l'outil de réglage de la cible  dans l'angle supérieur gauche du panneau Courbe des tonalités, faites glisser le pointeur sur une zone de la photo à modifier, puis cliquez. Faites glisser le pointeur ou appuyez sur les touches fléchées Haut et Bas pour éclaircir ou obscurcir les valeurs pour tous les tons similaires sur la photo.

Modification des sections de la courbe affectées par les curseurs de zone

- ❖ Faites glisser les commandes de séparation dans le bas de la courbe des tonalités.



Changez la commande de division entre Tons clairs et Tons foncés.

Ajustement des couleurs d'une photo à l'aide des curseurs TSI

Utilisez les panneaux TSI et Couleur du module Développement pour modifier les plages de couleurs individuelles de votre photo. Par exemple, si un objet rouge vous paraît trop vif et gênant, vous pouvez modifier sa couleur à l'aide du curseur Saturation pour le rouge. Notez que tous les rouges similaires sur la photo seront affectés.

Les réglages effectués sur les panneaux TSI et Couleur produisent des résultats semblables, mais les deux panneaux organisent les curseurs de façon différente. Pour ouvrir un panneau, cliquez sur l'en-tête correspondant dans le panneau TSI/Couleur/Niveaux de gris.


Les curseurs de ces panneaux sont destinés à des plages de couleurs spécifiques :

Teinte Modifie la couleur. Vous pouvez par exemple transformer un ciel bleu (et tous les autres objets bleus) en remplaçant sa teinte cyan par une teinte mauve.

Saturation Modifie l'éclat ou la pureté de la couleur. Vous pouvez par exemple retoucher un ciel bleu pour lui donner une belle couleur bleue très saturée.

Luminance Modifie la luminosité de la plage de couleurs.

Modification des réglages du panneau TSI

- ❖ Dans le panneau TSI, sélectionnez l'option Teinte, Saturation, Luminance ou Tout pour afficher les curseurs que vous souhaitez utiliser.
- Faites glisser les curseurs ou saisissez des valeurs dans les zones de texte à droite des curseurs.
- Cliquez sur l'outil de réglage de la cible  dans l'angle supérieur gauche du panneau, faites glisser le pointeur sur la zone de la photo à modifier, puis cliquez. Faites glisser le pointeur ou appuyez sur les touches fléchées Haut et Bas pour effectuer le réglage.

Modification des réglages du panneau Couleur

- 1 Dans le panneau Couleur, cliquez sur une couleur pour afficher la plage de couleurs à modifier.
- 2 Faites glisser les curseurs ou saisissez des valeurs dans les zones de texte à droite des curseurs.

Réglage de l'étalonnage colorimétrique de votre appareil photo

Lightroom utilise deux profils pour tous les modèles d'appareil photo pris en charge pour le traitement des photos Raw. Les profils sont produits en photographiant une cible de couleur sous différentes conditions d'éclairage de balance des blancs. Lorsque vous choisissez une balance des blancs, Lightroom utilise les profils de votre appareil photo pour en tirer les informations relatives aux couleurs. Ces profils d'appareil photo sont les mêmes que ceux développés pour Adobe Camera Raw. Il ne s'agit pas de profils colorimétriques ICC.

Vous pouvez modifier la manière dont Lightroom interprète les couleurs de votre appareil photo en utilisant les commandes du panneau Etalonnage de l'appareil photo et en enregistrant les modifications sous la forme d'un paramètre prédéfini. Il vous sera peut-être utile de photographier une cible de couleur standard en utilisant l'éclairage à étalonner.

- 1 Sélectionnez une photo, puis définissez les options dans le panneau Etalonnage de l'appareil photo.

Profil Définit la version des profils d'appareil photo à utiliser pour votre appareil photo. Lightroom 2.2 installe automatiquement deux types de profils basés sur la spécification DNG 1.2 : Adobe Standard et Camera Matching.

Par rapport aux anciens profils d'appareil photo, les profils Adobe Standard améliorent de façon significative le rendu des couleurs, en particulier dans les tons chauds tels que les rouges, jaunes et oranges.

Les profils Camera Matching se rapprochent le plus possible des couleurs de l'appareil photo du fabricant, selon des paramètres spécifiques. Si vous préférez le rendu des couleurs du logiciel de votre appareil photo, utilisez les profils Camera Matching.

Le nom des profils Adobe Standard contient le préfixe *Adobe Standard*. Le nom des profils Camera Matching contient le préfixe *Camera*.

Remarque : si les profils *Adobe Standard* et *Camera Matching* n'apparaissent pas dans le menu contextuel *Profil*, téléchargez la mise à jour *Lightroom 2.2* à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/downloads_fr.

Intégré signifie que le fichier sélectionné (photo TIFF, JPEG ou PSD) a un profil intégré.

Tons foncés Corrige toute teinte verte ou magenta dans les zones foncées de la photo.

Couleur primaire rouge, verte ou bleue Utilisez les curseurs Teinte et Saturation pour régler les valeurs rouge, vert et bleu de la photo. Il est généralement préférable de régler la teinte avant la saturation. Le déplacement du curseur Teinte vers la gauche (valeur négative) correspond à un déplacement dans le sens antihoraire sur la roue des couleurs. Son déplacement vers la droite (valeur positive) correspond à un déplacement dans le sens horaire. Le déplacement du curseur Saturation vers la gauche (valeur négative) réduit la saturation de la couleur. Son déplacement vers la droite (valeur positive) augmente sa saturation.

- 2 Enregistrez les réglages sous la forme d'un paramètre prédéfini de développement (voir la section « [Création et application des paramètres prédéfinis de développement](#) » à la page 107).

Vous pourrez ensuite appliquer ce paramètre prédéfini à d'autres photos prises avec le même appareil photo, dans des conditions d'éclairage similaires.

Vous pouvez également personnaliser les profils d'appareil photo avec l'éditeur de profils DNG. Vous pouvez télécharger gratuitement l'éditeur de profils, ainsi que sa documentation, à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/learn_ps_dng_fr.

Remarque : lorsque vous réglez les profils d'appareil photo avec l'éditeur de profils DNG, les curseurs du panneau *Étalonnage de l'appareil photo* doivent être définis sur 0.

Enregistrement des paramètres par défaut des appareils photo

Vous pouvez enregistrer de nouveaux paramètres par défaut de Camera Raw pour chaque modèle d'appareil photo. Modifiez les options des préférences pour déterminer si le numéro de série et les paramètres ISO de l'appareil photo sont inclus dans les valeurs par défaut.


- 1 Ouvrez les préférences Paramètres prédéfinis, puis sélectionnez si vous souhaitez inclure le numéro de série et les paramètres ISO de l'appareil photo dans les valeurs par défaut.
- 2 Dans le module Développement, sélectionnez un fichier brut, modifiez les paramètres, puis choisissez la commande Développement > Définir les paramètres par défaut.
- 3 Choisissez l'option Mettre à jour les paramètres actuels.


Dans les préférences Paramètres prédéfinis, vous pouvez choisir Réinitialiser tous les paramètres de développement par défaut pour revenir aux paramètres d'origine.

Utilisation des niveaux de gris

Conversion d'une photo en niveaux de gris

L'option Mélange des niveaux de gris du panneau Niveaux de gris convertit les photos couleur en photos niveaux de gris ou monochromes et permet de contrôler la conversion des couleurs individuelles en niveaux de gris.

- 1 Convertissez votre photo en niveaux de gris en sélectionnant l'option Niveaux de gris dans la section Traitement du panneau Réglages de base ou en appuyant sur la touche V.
- 2 Modifiez la plage tonale de la photo à l'aide des paramètres des panneaux Réglages de base et Courbe des tonalités.
- 3 Dans le panneau TSI/Couleur/Niveaux de gris, obscurcissez ou éclaircissez les niveaux de gris qui représentent les couleurs dans la photo d'origine.
 - Faites glisser les curseurs des couleurs individuelles pour modifier le niveau de gris de toutes les couleurs semblables dans la photo d'origine.
 - Cliquez sur l'option Réglage auto pour définir un mélange de niveaux de gris qui permettra d'optimiser leur distribution. L'option Réglage auto produit souvent d'excellents résultats qui peuvent être utilisés comme point de départ pour modifier les niveaux de gris à l'aide des curseurs.
 - Cliquez sur l'outil de réglage de la cible  dans l'angle supérieur gauche du panneau Niveaux de gris, faites glisser le pointeur sur la zone de la photo à modifier, puis cliquez. Faites glisser l'outil ou appuyez sur les touches fléchées Haut et Bas pour éclaircir ou obscurcir les gris pour toutes les zones colorées semblables de la photo d'origine.

 Pour appliquer automatiquement un mélange de niveaux de gris, sélectionnez l'option Appliquer le mélange automatique des niveaux de gris lors de la conversion en niveaux de gris dans les préférences Paramètres prédéfinis.

Une vidéo consacrée aux effets spéciaux de Lightroom, notamment à la création de photos en niveaux de gris dans le module Développement, est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid2208_lrm_fr.

Modification de la tonalité d'une photo en niveaux de gris

Utilisez les curseurs du panneau Virage partiel pour coloriser une photo en niveaux de gris. Vous pouvez ajouter une seule couleur sur toute la plage tonale, par exemple un effet sépia, ou bien créer un effet de virage partiel dans lequel une couleur différente est appliquée aux tons foncés et aux tons clairs. Les tons les plus foncés et les tons les plus clairs restent noirs et blancs.

Vous pouvez également appliquer des effets spéciaux, tels qu'une simulation de traitement croisé, sur une photo couleur.

- 1 Sélectionnez une photo en niveaux de gris.
- 2 Dans le panneau Virage partiel du module Développement, réglez les curseurs Teinte et Saturation pour les tons foncés et les tons clairs. La teinte définit la couleur du ton et la saturation définit l'ampleur de l'effet.
- 3 Réglez le curseur Balance pour équilibrer l'effet entre les curseurs Tons clairs et Tons foncés. Les valeurs positives amplifient l'effet des curseurs Tons foncés et les valeurs négatives amplifient l'effet des curseurs Tons clairs.

Une vidéo consacrée aux effets spéciaux de Lightroom, notamment à la création de photos avec effet de virage partiel dans le module Développement, est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid2208_lrm_fr.

Utilisation d'images en niveaux de gris monocouches

Les images en mode Niveaux de gris de Photoshop ne contiennent pas de données couleur, mais il est possible d'en modifier les tonalités dans Lightroom à l'aide des réglages de tonalité du panneau Réglages de base ou du panneau Courbe des tonalités. Vous pouvez également appliquer des effets de tonalité des couleurs à l'aide des options du panneau Virage partiel. Lightroom considère la photo comme une image RVB et l'exporte en tant qu'image RVB.

Retouche et correction des imperfections

Rotation ou inversion d'une photo dans le module Développement


- Pour appliquer une rotation à une photo par incréments de 90 degrés, choisissez la commande Photo > Rotation antihoraire ou Rotation horaire. Pour appliquer une rotation inférieure à 90 degrés à une photo, voir « [Recadrage et redressement d'une photo](#) » à la page 118. La photo est pivotée dans le sens horaire ou antihoraire.
- Pour inverser une photo dans le sens horizontal de l'avant vers l'arrière, afin d'avoir l'impression de la voir dans un miroir, choisissez la commande Photo > Symétrie axe horizontal. Les objets situés sur le côté gauche se retrouvent sur le côté droit, et inversement. Le texte de l'image apparaît en sens inversé, comme dans un miroir.
- Pour inverser une photo dans le sens vertical de l'avant vers l'arrière, afin d'avoir l'impression de la voir à l'envers dans un miroir, choisissez la commande Photo > Symétrie axe vertical.

Recadrage et redressement d'une photo

Le module Développement contient des outils et des commandes de recadrage et de redressement des photos. Les commandes de recadrage et de redressement de Lightroom commencent par définir une limite de recadrage, puis déplacent et appliquent une rotation à l'image par rapport à cette limite de recadrage. Vous pouvez également sélectionner des outils de recadrage et de redressement plus traditionnels et les faire glisser directement sur la photo.

Lorsque vous modifiez le cadre de recadrage ou que vous déplacez l'image, Lightroom affiche un quadrillage de tiers dans le cadre pour vous aider à composer votre image finale. Lorsque vous appliquez une rotation à l'image, un quadrillage plus fin s'affiche pour vous aider à vous aligner sur les lignes droites de l'image.

Recadrage d'une image


- 1 Sélectionnez l'outil Cadre de recadrage  dans la barre d'outils.

Un cadre muni de poignées de réglage apparaît autour de la photo.

- 2 Faites glisser la photo à l'aide du pointeur de recadrage d'image ou faites glisser une poignée de recadrage pour définir la limite du recadrage. Les poignées d'angle modifient la largeur et la hauteur de l'image.

Remarque : après avoir fait glisser une poignée de recadrage, sélectionnez l'outil Recadrage d'image pour l'utiliser.


- 3 Repositionnez la photo en la faisant glisser dans le cadre à l'aide de l'outil Main.
- 4 Cliquez sur l'outil Cadre de recadrage ou appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS) lorsque le recadrage ou le redressement de la photo est terminé.

 Appuyez sur la lettre O pour passer en revue les différentes incrustations de grille dans la zone de recadrage. Pour afficher la grille uniquement lors du recadrage, choisissez la commande Affichage > Outil de recadrage > Afficher automatiquement. Pour désactiver la grille, choisissez la commande Affichage > Outil de recadrage > Ne jamais afficher.

Suppression ou annulation d'un réglage de recadrage ou de redressement

- ❖ Cliquez sur le bouton Réinitialiser dans le groupe d'options de l'outil Cadre de recadrage.

Recadrage à un rapport L/H spécifique


- 1 Sélectionnez l'outil Cadre de recadrage  dans la barre d'outils.

L'icône Cadenas indique si des limites de recadrage ont été définies, et les contrôle.

- 2 Choisissez un rapport L/H dans le menu déroulant Aspect situé en regard du cadenas. Choisissez l'option Original pour indiquer le rapport L/H d'origine de la photo. Choisissez un rapport L/H personnalisé pour définir une nouvelle valeur.


Remarque : Lightroom peut stocker jusqu'à cinq rapports L/H personnalisés de recadrage. Si vous en créez d'autres, ceux qui existent déjà sont successivement supprimés de la liste.

- 3 Faites glisser une poignée de recadrage pour définir la limite du recadrage ou utilisez l'outil Cadre de recadrage.


 Appuyez sur la touche Maj tout en faisant glisser une poignée de recadrage pour contraindre temporairement le rapport L/H sélectionné.



Recadrage et modification de l'orientation


L'outil Cadre de recadrage permet de recadrer une photo en modifiant son orientation, de portrait (verticale) en paysage (horizontale) et inversement.

- 1 Sélectionnez l'outil Cadre de recadrage  dans la barre d'outils.
- 2 Choisissez un rapport L/H et vérifiez que le cadenas est fermé. Le rapport L/H correspond soit à l'orientation actuelle, soit à l'orientation souhaitée, et ce indifféremment.
- 3 Faites glisser un coin du rectangle de recadrage vers le centre de la photo, puis vers l'orientation souhaitée : vers le haut ou le bas pour une orientation verticale, vers la gauche ou la droite pour une orientation horizontale. Le recadrage change d'orientation.

Redressement d'une image


- ❖ Sélectionnez l'outil Cadre de recadrage  dans la barre d'outils et utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appliquez une rotation à l'image à l'aide du curseur Redressement.
- Appliquez une rotation à l'image en éloignant le pointeur d'une poignée de recadrage d'angle pour afficher l'icône de rotation , puis faites glisser pour faire pivoter l'image.
- Sélectionnez l'outil Redressement , puis faites glisser la photo le long d'une ligne horizontale ou verticale.

 Si vous maintenez la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée avec l'outil Redressement sélectionné, vous affichez une grille pour vous aider à redresser l'image.

Correction des tons directs et des imperfections

L'outil Retouche des tons directs vous permet de corriger une zone sélectionnée à l'aide d'un échantillon prélevé sur une autre zone de la photo. Lorsque vous supprimez des tons directs, vous utilisez deux cercles connectés : le cercle de ton direct indique la zone à modifier et le cercle d'échantillon définit la zone de la photo utilisée pour la duplication ou la correction du ton direct.

- 1 Sélectionnez l'outil Retouche des tons directs  dans la barre d'outils.
- 2 Cliquez sur l'une des options suivantes de l'outil :

Dupliquer Reproduit la zone prélevée de la photo sur la zone sélectionnée.


Corriger Applique la texture, la luminosité et l'ombrage de la zone prélevée à la zone sélectionnée.

- 3 (Facultatif) Dans le groupe d'options de l'outil Retouche des tons directs, faites glisser le curseur Taille pour augmenter ou réduire la taille de la zone à corriger. Faites glisser vers la gauche le curseur Opacité pour ajouter de la transparence à la zone sélectionnée.
- 4 Déplacez l'outil Retouche des tons directs sur la photo, puis cliquez sur la zone de la photo que vous souhaitez retoucher.

Deux cercles s'affichent : le cercle de ton direct apparaît sur la zone sélectionnée et le cercle d'échantillon représente la zone de la photo à utiliser pour la duplication ou la correction.

- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur un cercle pour le sélectionner. Le cercle sélectionné est plus épais que l'autre.
 - Pour spécifier la zone d'échantillon, faites glisser le cercle d'échantillon.
 - Pour régler la taille des cercles, placez le pointeur de la souris sur le bord du cercle jusqu'à ce qu'il se transforme en flèche double. Puis, faites-le glisser pour agrandir ou rétrécir les cercles.
 - Pour modifier la zone où appliquer la duplication ou la correction, faites glisser à l'intérieur du cercle.
 - Pour masquer les cercles, déplacez le pointeur de la souris hors de la zone de contenu. Vous pouvez également appuyer sur la touche H pour masquer/afficher les cercles. Appuyez quelques secondes sur la touche H pour masquer les cercles jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.
 - Pour supprimer un ton direct, sélectionnez l'un des cercles, puis appuyez sur la touche Retour arrière ou Suppression.
 - Pour annuler l'opération, cliquez sur le bouton Réinitialiser dans les options de l'outil Retouche des tons directs. Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour supprimer également tous les cercles de ton direct créés précédemment.

Correction des yeux rouges

- 1 Effectuez un zoom avant d'au moins 1:1 (100 %) pour afficher plus en détail les yeux rouges.
- 2 Sélectionnez l'outil Correction des yeux rouges  dans la barre d'outils.
- 3 Cliquez au centre de l'œil pour utiliser la sélection en cours ou faites glisser depuis le centre de l'œil pour modifier la taille de la sélection. Pour obtenir les meilleurs résultats, sélectionnez l'œil entier plutôt que la pupille.
- 4 Faites glisser vers la droite le curseur Taille des pupilles situé dans les options de l'outil Correction des yeux rouges pour agrandir la taille de la zone corrigée.
- 5 Faites glisser le curseur Obscurcir vers la droite pour obscurcir la zone de la pupille dans le cadre et la zone de l'iris à l'extérieur du cadre.

Vous pouvez également appuyer sur la touche H pour masquer/afficher le cercle des yeux rouges. Pour supprimer la modification des yeux rouges, sélectionnez le cercle des yeux rouges, puis appuyez sur la touche Entrée ou Suppression.


Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour supprimer les modifications effectuées à l'aide de l'outil Correction des yeux rouges et désactiver la sélection. Cliquez de nouveau sur l'outil pour effectuer d'autres corrections.



Cliquez sur le cadre pour vous déplacer entre plusieurs zones d'yeux rouges sélectionnées.

Réduction du bruit de l'image

Le bruit d'une image est constitué d'artefacts incongrus qui dégradent la qualité de l'image. Le bruit d'une image comprend un bruit de luminance (niveaux de gris) qui a pour effet de rendre l'image granuleuse et un bruit de chrominance (couleur), généralement visible sous forme d'artefacts dans l'image. Les photos prises avec un ISO élevé ou un appareil photo numérique peu sophistiqué peuvent être affectées d'un bruit considérable.





Si vous déplacez le curseur Réduction du bruit de luminance vers la droite, vous diminuez le bruit d'échelle de gris (vers l'angle supérieur droit), et si vous déplacez vers la droite le curseur Réduction du bruit chromatique, vous réduisez le bruit chromatique (vers l'angle inférieur droit).

- 1 (Facultatif) Effectuez un zoom avant sur la photo avec un ratio minimum de 1:1 pour mieux voir le bruit de l'image et les effets des curseurs.
- 2 Faites glisser l'aperçu de l'image 1:1 dans le panneau Détail du module Développement pour afficher la zone de la photo qui présente une granularité ou des artefacts en couleurs.
- 3 Dans la zone Réduction du bruit du panneau Détail, réglez l'un ou les deux curseurs suivants :

Luminance Réduit le bruit de luminance.

Couleur Réduit le bruit de couleur.

 Pour désactiver la réduction de bruit, réglez le curseur Gain de netteté sur zéro ou cliquez sur l'icône Activer/Désactiver  dans le panneau Détail.

Renforcement de la netteté d'une photo

Vous pouvez accentuer la netteté au cours de deux étapes dans Lightroom : lors de l'affichage et de la retouche des photos, ainsi que lors de leur impression ou de leur exportation. Le renforcement de la netteté fait partie des paramètres par défaut automatiquement appliqués par Lightroom à vos photos.

Lorsque Lightroom exporte, imprime ou pixellise une photo en vue d'une retouche dans un éditeur externe, le paramètre de renforcement de netteté est appliqué au fichier traité.

- 1 (Facultatif) Effectuez un zoom avant sur la photo d'au moins 100 %.
- 2 Faites glisser l'aperçu de l'image 1:1 dans le panneau Détail du module Développement pour afficher la zone de la photo qui met en évidence l'effet du réglage de la netteté.
- 3 Dans la zone Netteté du panneau Détail, réglez l'un des curseurs suivants :

Gain Règle la définition du contour. Augmentez la valeur Gain pour renforcer la netteté. Une valeur de zéro (0) désactive le renforcement de la netteté. En général, il est préférable de régler le gain sur une valeur assez faible pour obtenir des images plus propres. Le réglage permet de repérer les pixels qui diffèrent des pixels avoisinants en fonction d'un seuil que vous spécifiez et augmente le contraste des pixels selon la quantité indiquée.

Rayon Règle la taille des détails auxquels vous appliquez le renforcement de la netteté. Les photos avec des détails très fins offriront de meilleurs résultats avec une valeur de rayon plus basse. Vous pourrez utiliser une valeur de rayon plus forte pour les photos comportant des détails plus importants. Les valeurs de rayon trop élevées donnent des résultats peu naturels.

Détail Règle le degré de renforcement de la netteté des informations haute fréquence dans l'image et le degré d'accentuation des contours par le processus de renforcement de la netteté. Les réglages plus bas accentuent surtout les contours pour supprimer le flou. Les valeurs plus élevées permettent de rendre les textures de l'image plus prononcées.

Masquage Commande un masque de contour. Une valeur de zéro (0) applique la même netteté à tous les éléments de l'image. Une valeur de 100 applique la netteté aux zones proches des contours les plus foncés.

Appuyez sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) tout en faisant glisser un curseur pour voir les zones d'application (blanches) et les zones masquées (noires).



Pour désactiver le renforcement de la netteté, définissez le curseur Gain sur zéro (0) ou cliquez sur l'icône Activer/Désactiver dans le panneau Détail.

Voir aussi

« [Accentuation de la netteté d'une photo pour l'impression](#) » à la page 169

« [Définition des paramètres de netteté en sortie](#) » à la page 133

Compensation de l'aberration chromatique de l'objectif

Une *aberration chromatique* est un défaut assez courant survenant lorsque l'objectif ne parvient pas à concentrer différentes fréquences lumineuses (couleurs) vers le même point. L'aberration chromatique peut se traduire par le fait que même si les différentes couleurs sont bien focalisées, la taille de leurs images varie légèrement, ce qui entraîne la présence de franges de couleurs complémentaires dans des zones éloignées du centre de l'image. Vous pouvez, par exemple, constater l'apparition d'une frange rouge sur le côté d'un objet le plus proche du centre de l'image et d'une frange cyan sur son côté le plus éloigné.





Photo d'origine avec frange bleu/jaune (à gauche) et photo après la correction de l'aberration chromatique (en bas à droite)

- 1 (Facultatif) Agrandissez une zone située près du coin de la photo. Pour obtenir les meilleurs résultats, choisissez une zone contenant des détails très sombres ou complètement noirs sur un fond très clair ou complètement blanc. Repérez les franges de couleur.
- 2 Faites glisser l'aperçu de l'image 1:1 dans le panneau Détail du module Développement dans une zone contenant des détails très sombres ou noirs avec un arrière-plan très clair ou blanc.
- 3 Dans la zone Aberration chromatique du panneau Détail, réglez l'un des curseurs suivants :

Rouge/Cyan Ajuste la taille de la couche rouge par rapport à la couche verte. Cette option compense la présence d'une frange de couleur rouge/cyan.

Bleu/Jaune Ajuste la taille de la couche bleue par rapport à la couche verte. Cette option compense la présence d'une frange de couleur bleu/jaune.

 Pour voir plus clairement les franges de couleur à corriger, appuyez sur la touche **Alt** (Windows) ou **Option** (Mac OS) en faisant glisser un curseur pour masquer les franges de couleur corrigées par l'autre curseur.

Supprimer la frange Choisissez Tous les contours pour corriger la frange sur tous les contours, y compris les changements abrupts dans les valeurs de couleur. Si, en choisissant Tous les contours, vous obtenez de fines lignes grises ou autres effets inattendus, sélectionnez l'option Eclaircir les contours pour corriger les franges de couleur uniquement sur les contours des tons clairs où elles apparaissent le plus fréquemment. Choisissez Désactiver pour désactiver la suppression de frange.

Compensation du vignettage de l'objectif

Le *vignettage* est un défaut d'objectif qui provoque l'assombrissement des bords d'une image (et de ses coins en particulier) par rapport à son centre.

- 1 Dans la zone Correction de l'objectif du panneau Vignettage du module Développement, faites glisser le curseur Gain vers la droite (valeurs positives) pour éclaircir les coins de la photo ou vers la gauche (valeurs négatives) pour les obscurcir.
- 2 Faites glisser le curseur Milieu vers la gauche (valeur la plus basse) pour régler le gain sur une zone plus large à partir des coins. Déplacez le curseur vers la droite (valeur la plus élevée) pour limiter le réglage à une zone plus réduite à partir des coins.

Remarque : les réglages de correction de l'objectif ne sont valables que pour les bords non recadrés de la photo d'origine.

Application d'un vignettage après recadrage

Les réglages de correction de l'objectif ne sont valables que pour les bords non recadrés de la photo d'origine. Pour appliquer un vignettage à une photo recadrée pour obtenir un effet artistique, utilisez les options Cadre du panneau Vignettage.

- 1 Dans la zone Après recadrage du panneau Vignettage du module Développement, déplacez le curseur Gain vers la droite (valeurs positives) pour éclaircir les coins de la photo recadrée. Déplacez le curseur vers la gauche (valeurs négatives) pour les obscurcir.
- 2 Faites glisser le curseur Milieu vers la gauche (valeur la plus basse) pour régler le gain sur une zone plus large à partir des coins. Déplacez le curseur vers la droite (valeur la plus élevée) pour limiter le réglage à une zone plus réduite à partir des coins.
- 3 Déplacez le curseur Arrondi vers la gauche (valeur inférieure) pour appliquer à la vignette un effet plus ovale. Déplacez le curseur Arrondi vers la droite (valeur supérieure) pour appliquer à la vignette un effet plus circulaire.
- 4 Déplacez le curseur Contour progressif vers la gauche (valeur la plus basse) pour réduire le lissage entre la vignette et les pixels voisins. Déplacez le curseur vers la droite (valeur la plus élevée) pour augmenter le lissage entre la vignette et les pixels voisins.

Une vidéo consacrée aux effets spéciaux de Lightroom, notamment à l'application d'un vignettage après recadrage dans le module Développement, est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid2208_lrm_fr.

Application de réglages locaux

Les commandes des panneaux de réglage du module Développement permettent de corriger la couleur et les tons d'une photo entière. Or, parfois, vous n'avez pas envie d'appliquer des réglages globaux à la photo entière. Vous pouvez effectuer des réglages locaux à une zone spécifique d'une photo, un peu comme les effets de maquillage et de gravure dans les techniques de photographie traditionnelle. Ainsi, vous pouvez appliquer de la luminosité à un visage dans un portrait pour le faire ressortir, améliorer le ciel bleu d'un paysage ou appliquer une teinte pour compenser des conditions d'éclairage mitigées. Pour accomplir ces tâches dans Lightroom, vous pouvez appliquer des réglages de couleurs et de tons à des zones précises d'une photo à l'aide des outils Pinceau Réglage et Filtre Gradué.

L'outil Pinceau Réglage permet de définir de manière sélective l'exposition, la clarté, la luminosité, et d'appliquer d'autres réglages aux photos en peignant directement sur la photo.


L'outil Filtre Gradué permet de définir l'exposition, la clarté, la luminosité, et d'appliquer d'autres réglages de manière progressive à une zone d'une photo. Vous pouvez élargir ou rétrécir la zone à votre convenance.

Vous pouvez appliquer les deux types de réglages locaux à une photo, les personnaliser, les affiner et les enregistrer comme paramètres prédéfinis afin de les réutiliser plus facilement. En revanche, vous ne pouvez pas synchroniser les réglages locaux de plusieurs photos.

La maîtrise des réglages locaux dans Lightroom demande une certaine expérience. La procédure recommandée consiste à sélectionner un outil, à définir ses options, puis à appliquer le réglage à la photo. Ensuite, vous pouvez reprendre et modifier le réglage ou en appliquer un autre. Comme pour tous les autres réglages appliqués dans le module Développement de Lightroom, les réglages locaux ne sont pas destructifs et ne sont pas appliqués de manière permanente à la photo.

Une vidéo consacrée à l'utilisation de réglages locaux dans le module Développement est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/fr/go/lrvid2209_lrm_fr.

Application de réglages locaux à l'aide de l'outil Pinceau Réglage

- 1 Cliquez sur l'outil Pinceau Réglage  dans la barre d'outils du module Développement pour le sélectionner ou appuyez sur la touche K.

Lightroom définit le mode Masque sur Nouveau dans les options de l'outil Pinceau Réglage.

- 2 Choisissez un type de réglage dans les options de l'outil Pinceau Réglage en sélectionnant une option dans le menu contextuel Effet :

Exposition Définit la luminosité globale de l'image, avec un effet plus prononcé dans les valeurs élevées.

Luminosité Règle la luminosité de l'image, principalement sur les tons moyens.

Contraste Règle le contraste de l'image, principalement sur les tons moyens.

Saturation Modifie l'éclat ou la pureté de la couleur.

Clarté Ajoute de la profondeur à une image en augmentant le contraste local.

Netteté Améliore la définition des contours pour faire ressortir les détails de la photo. Une valeur négative rend les détails flous.

Couleur Applique une teinte à la zone sélectionnée. Sélectionnez la teinte en double-cliquant sur la case Couleur située sous les noms des effets.

Adoucir la peau Applique une combinaison de réglages Clarté et Netteté pour adoucir les tons chair et les rendre plus attrayants.

Remarque : vous pouvez également sélectionner un effet en cliquant sur son nom sous le curseur Gain.

- 3 Faites glisser le curseur Gain vers la droite pour renforcer l'effet sélectionné ou vers la gauche pour atténuer l'effet sélectionné. Ou, cliquez sur l'icône Plus (+) située en regard du nom de l'effet pour augmenter l'effet ou sur l'icône Moins (-) pour en diminuer l'effet.
- 4 (Facultatif) Cliquez sur la commande Afficher les curseurs d'effets pour faire glisser les curseurs de chaque effet et pour appliquer plusieurs types de réglage simultanément.
- 5 Spécifiez les options de l'outil Pinceau Réglage A qui est sélectionné par défaut :

Taille Spécifie le diamètre du pinceau en pixels.

Contour progressif Crée une transition moins nette entre la zone peinte et les pixels avoisinants.

Flux Contrôle le degré d'application du réglage.


Masquage automatique Limite les coups de pinceau à des zones de couleur similaire.

Densité Contrôle le degré de transparence du contour.

- 6 Déplace l'outil Pinceau Réglage au-dessus de la photo dans la zone d'affichage de l'image.

L'icône Plus (+) situé au centre du cercle désigne le point d'application. Le cercle indique la taille du pinceau. Si la valeur Contour progressif est supérieure à zéro, le curseur pinceau prend la forme de deux cercles concentriques. La distance séparant le cercle intérieur du cercle extérieur représente la valeur du contour progressif.


- 7 Faites glisser la photo pour appliquer l'outil Pinceau Réglage à la zone à corriger.

Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, un bouton de réglage  apparaît au point d'application initial. Dans les options de l'outil Pinceau Réglage, le mode Masque passe en mode d'édition, et les curseurs d'effets sont disponibles pour affiner le réglage.

- 8 Pour afficher un masque du réglage, positionnez le pointeur sur le bouton de réglage.

- 9 (Facultatif) Affinez le réglage en utilisant l'une des méthodes suivantes :
- Placez le pointeur au-dessus du bouton de réglage et faites glisser la double flèche vers la droite pour augmenter l'effet ou vers la gauche pour réduire l'effet.
 - Personnalisez le réglage en faisant glisser les curseurs d'effets avancés dans le groupe d'options de l'outil.
 - Appuyez sur la touche O pour masquer ou afficher l'incrustation de masque.
 - Appuyez sur la touche H pour masquer ou afficher le bouton de réglage.
 - Pour annuler l'opération de réglage, cliquez sur l'option Effacer dans le groupe d'options de l'outil Pinceau Réglage, et appliquez-la sur le réglage. Lorsque vous activez le mode Effacer, l'outil Pinceau Réglage apparaît sur la photo avec l'icône Moins (-) au centre.
 - Pour supprimer le réglage entièrement, positionnez le pointeur sur le bouton de réglage et appuyez sur la touche Supprimer.
 - Appuyez sur les touches Ctrl+Z (Windows) ou Commande+Z (Mac OS) pour annuler l'historique des réglages.
 - Cliquez sur l'option Réinitialiser située dans la partie inférieure du groupe d'options de l'outil Pinceau Réglage pour supprimer tous les réglages associés et pour définir le mode Masque sur Nouveau.
- 10 (Facultatif) Cliquez sur la commande Nouveau du mode Masque pour appliquer un réglage supplémentaire à l'aide de l'outil Pinceau Réglage, et l'affiner si vous le souhaitez en suivant les techniques décrites à l'étape 8. Ou, sélectionnez l'outil Filtre Gradué et appliquez un dégradé.

Application de réglages locaux à l'aide de l'outil Filtre Gradué

- 1 Cliquez sur l'outil Filtre Gradué  dans la barre d'outils du module Développement pour le sélectionner ou appuyez sur la touche M.

Lightroom définit le mode Masque sur Nouveau dans le groupe d'options de l'outil Filtre Gradué.

- 2 Choisissez un type de réglage dans le groupe d'options de l'outil Filtre Gradué en sélectionnant une option dans le menu contextuel Effet :

Exposition Définit la luminosité globale de l'image, avec un effet plus prononcé dans les valeurs élevées.

Luminosité Règle la luminosité de l'image, principalement sur les tons moyens.

Contraste Règle le contraste de l'image, principalement sur les tons moyens.

Saturation Modifie l'éclat ou la pureté de la couleur.


Clarté Ajoute de la profondeur à une image en augmentant le contraste local.

Netteté Améliore la définition des contours pour faire ressortir les détails de la photo. Une valeur négative rend les détails flous.


Couleur Applique une teinte à la zone sélectionnée. Sélectionnez la teinte en double-cliquant sur la case Couleur située sous les noms des effets.

Remarque : vous pouvez également sélectionner un effet en cliquant sur son nom sous le curseur Gain.

- 3 Faites glisser le curseur Gain pour accentuer ou atténuer l'effet sélectionné.
- 4 (Facultatif) Cliquez sur la commande Afficher les curseurs d'effets pour faire glisser les curseurs de chaque effet et pour appliquer plusieurs types de réglage simultanément.
- 5 Faites glisser la photo pour appliquer un filtre gradué à une zone de la photo.

Un bouton symbolisant le filtre gradué  s'affiche au centre de l'effet. Les trois repères blancs représentent le centre, la partie inférieure et la partie supérieure de l'effet du filtre.

Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, le mode Masque dans le groupe d'options de l'outil Filtre gradué passe en mode Edition, et les curseurs d'effets sont accessibles pour affiner le réglage.

- 6 (Facultatif) Affinez le réglage en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser le bouton du filtre gradué pour déplacer le point central de l'effet.
 - Positionnez le pointeur au-dessus de la ligne blanche centrale pour faire apparaître une flèche double courbée , puis faites glisser la souris pour appliquer une rotation à l'effet.
 - Sélectionnez une ligne blanche externe et faites-la glisser vers le bord de la photo pour étendre la gamme de l'effet Dégradé à la fin du spectre. Ou faites glisser la souris vers le centre de la photo pour limiter la gamme de l'effet Dégradé à la fin du spectre.
 - Personnalisez le filtre en faisant glisser les curseurs d'effets avancés dans le groupe d'options de l'outil.
 - Pour supprimer le filtre, positionnez le pointeur au-dessus du bouton de l'effet Gradué et appuyez sur la touche Supprimer.
 - Appuyez sur la touche H pour masquer ou afficher le bouton du filtre Gradué et les repères d'effets dans la zone d'affichage de l'image.
 - Appuyez sur les touches Ctrl+Z (Windows) ou Commande+Z (Mac OS) pour annuler l'historique des réglages.
 - Cliquez sur l'option Réinitialiser située dans la partie inférieure du groupe d'options de l'outil Filtre Gradué pour supprimer tous les réglages de filtre et définir le mode Masque sur Nouveau.
- 7 (Facultatif) Cliquez sur la commande Nouveau du mode Masque pour appliquer un réglage supplémentaire à l'aide de l'outil Filtre Gradué, et l'affiner si vous le souhaitez en suivant les techniques décrites à l'étape 5. Ou, sélectionnez l'outil Pinceau Réglage et appliquez un des effets.

Application de plusieurs corrections localisées

Lorsque vous appliquez et utilisez plusieurs réglages locaux, n'oubliez pas les points suivants :

- Cliquez sur un bouton pour le sélectionner. Un bouton sélectionné présente un centre noir. Les boutons non sélectionnés sont entièrement blancs.
- Appuyez une fois sur la touche H pour afficher le bouton sélectionné. Appuyez de nouveau sur la touche H pour masquer tous les boutons. Appuyez une troisième fois sur la touche H pour afficher tous les boutons.
- Lorsque l'outil Pinceau Réglage est sélectionné, seuls les boutons de réglage sont accessibles. Lorsque l'outil Filtre Gradué est sélectionné, seuls les boutons du filtre Gradué sont accessibles.
- Le groupe d'options de l'outil Pinceau Réglage permet de définir des options pour deux pinceaux A et B. Sélectionnez un pinceau en cliquant sur la lettre, ou alternez entre les pinceaux à l'aide de la touche représentant une barre oblique (/). Les options des pinceaux demeurent inchangées indépendamment de l'effet choisi, tant que vous ne les modifiez pas.

Création de paramètres prédéfinis pour l'effet de réglage local

- 1 A l'aide de l'outil Filtre Gradué ou Pinceau Réglage, appliquez un effet et personnalisez-le à l'aide des curseurs d'effets en mode Edition.
- 2 Choisissez l'option Enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini dans le menu Effet.
- 3 Dans la boîte de dialogue Nouveau paramètre prédéfini, saisissez un nom dans la zone Nom du paramètre prédéfini et cliquez sur le bouton Créer.

Le paramètre prédéfini s'affiche dans le menu contextuel Effet.

Remarque : les paramètres prédéfinis de l'outil Pinceau Réglage ne contiennent pas les options de pinceau, notamment la taille, le contour progressif et le débit.

Application des réglages en mode Développement à d'autres photos

Lightroom consigne les modifications apportées à la photo dans le module Développement ou dans le panneau Développement rapide du module Bibliothèque. Vous pouvez copier ces paramètres et les appliquer à différentes versions d'une photo et à d'autres photos sélectionnées dans le film fixe.

Copie et collage des paramètres de développement d'une photo sélectionnée

Vous pouvez spécifier des paramètres individuels de la photo sélectionnée à copier avant de les coller sur une autre photo dans le film fixe.

- 1 Pour copier les paramètres de développement d'une photo sélectionnée, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Dans le module Développement, cliquez sur le bouton Copier à gauche de la barre d'outils et choisissez la commande Edition > Copier ou Paramètres > Copier les paramètres. Sélectionnez des paramètres, puis cliquez sur le bouton Copier.
 - Dans le module Bibliothèque, choisissez Photo > Paramètres de développement > Copier les paramètres. Sélectionnez des paramètres, puis cliquez sur le bouton Copier.

Remarque : la commande Edition > Copier du module Bibliothèque (Mac OS seulement) est conçue pour copier le texte et les métadonnées. Dans le module Développement, la commande Edition > Copier copie le texte sélectionné dans un panneau ou copie les paramètres de développement d'une photo sélectionnée.

- 2 Dans le film fixe, sélectionnez la photo à laquelle vous voulez appliquer les paramètres, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Dans le module Développement, cliquez sur le bouton Coller, choisissez le menu Edition > Coller ou Paramètres > Coller les paramètres.
 - Dans le module Bibliothèque, choisissez la commande Photo > Paramètres de développement > Coller les paramètres.

Remarque : la commande Coller traditionnelle du module Bibliothèque est conçue pour coller les copies de texte et métadonnées.

Application des réglages en mode Développement à l'aide de l'outil Peinture

- 1 En mode Grille dans le module Bibliothèque, sélectionnez l'outil Peinture dans la barre d'outils, puis choisissez la commande Paramètres dans le menu Peinture de la barre d'outils.

Remarque : si l'outil Peinture ne s'affiche pas dans la barre d'outils, choisissez la commande Peinture dans le menu de la barre d'outils.

- 2 Choisissez le paramètre de développement dans la barre d'outils, puis cliquez ou faites glisser sur les photos pour appliquer le paramètre.
- 3 Pour désactiver l'outil Peinture, cliquez sur l'emplacement circulaire dans la barre d'outils. Une fois l'outil désactivé, son icône est visible dans la barre d'outils.


Synchronisation des paramètres avec plusieurs photos

Depuis le module Développement ou le module Bibliothèque, vous pouvez copier et coller les paramètres de développement de la photo sélectionnée (indiquée par un cadre blanc plus épais dans le film fixe) dans toutes les autres photos sélectionnées dans le film fixe.

Remarque : si une seule photo est sélectionnée dans le film fixe, la commande de synchronisation des paramètres n'est pas disponible. Dans le module Développement, le bouton Synchroniser est remplacé par le bouton Précédent ; dans le module Bibliothèque, le bouton Synch. param. est inactif.

Cliquez en appuyant sur la touche Maj pour sélectionner les photos à synchroniser avec la photo sélectionnée dans le film fixe, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le module Développement, cliquez sur le bouton Synchroniser ou choisissez Paramètres > Synchroniser les paramètres. Sélectionnez les paramètres à copier, puis cliquez sur Synchroniser.
- Dans le module Bibliothèque, cliquez sur le bouton Synch. param., ou choisissez Photo > Paramètres de développement > Synchroniser les paramètres. Sélectionnez les paramètres à copier, puis cliquez sur Synchroniser.

 Tous les paramètres que vous avez sélectionnés ou désélectionnés auparavant dans la boîte de dialogue Copier les paramètres sont également définis par défaut dans la boîte de dialogue Synchroniser les paramètres.

Application des paramètres d'une photo précédemment sélectionnée

Vous pouvez copier tous les paramètres de la photo précédemment sélectionnée dans le film fixe (même si vous ne l'avez pas retouchée) et les appliquer à la photo actuellement sélectionnée. Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Dans le module Développement, cliquez sur le bouton Précédent à droite de la barre d'outils ou choisissez Paramètres > Coller les paramètres de la photo précédente.
- Dans le module Bibliothèque, choisissez Photo > Paramètres de développement > Coller les paramètres de la photo précédente.

Remarque : si plusieurs photos sont sélectionnées dans le film fixe, le bouton Précédent du module Développement est remplacé par le bouton de synchronisation.

Gestion des instantanés et de l'historique des images

Création d'instantanés

Lors du processus de retouche, vous pouvez nommer et enregistrer n'importe quelle version d'une photo sous la forme d'un instantané. Chaque instantané créé est répertorié par ordre alphabétique dans le panneau Instantanés.

 Passez le pointeur sur la liste des instantanés pour les prévisualiser dans le panneau Navigation.

Ajout d'un instantané

- 1 Dans le module Développement, sélectionnez une version précédente ou la version actuelle de votre photo dans le panneau Historique.
- 2 Cliquez sur le bouton Créer un instantané (+) dans l'en-tête du panneau Instantanés (ou choisissez Développement > Nouvel instantané).

Tous les paramètres correspondant à l'état d'historique sont enregistrés dans l'instantané.

3 Entrez un nouveau nom, puis appuyez sur la touche Retour.

Suppression d'un instantané


- ❖ Dans le panneau Instantanés du module Développement, sélectionnez un instantané, puis cliquez sur le bouton Supprimer l'instantané sélectionné (-) dans l'en-tête du panneau.

Remarque : *n'appuyez pas sur la touche de suppression du clavier ; cela entraînerait la suppression de la photo sélectionnée.*

Suivi des réglages d'images dans le panneau Historique

Le panneau Historique consigne la date et l'heure de l'importation de la photo dans Lightroom, y compris, le cas échéant, tous les paramètres prédéfinis appliqués à ce moment. Ensuite, chaque fois que vous modifiez la photo, Lightroom enregistre la modification sous la forme d'un état qu'il consigne chronologiquement avec tous les autres états dans le panneau Historique. Vous pouvez modifier le nom des états, mais vous ne pouvez pas modifier l'ordre dans lequel ils sont ordonnés.

- Prévisualisez chaque état de la photo en faisant glisser le pointeur sur la liste dans le panneau Historique et en affichant les effets dans le panneau Navigation.
- Sélectionnez un état dans le panneau Historique pour le réappliquer à la photo ou pour l'enregistrer sous la forme d'un instantané.
- Cliquez deux fois sur un état pour sélectionner son nom, saisissez un nouveau nom, puis appuyez sur la touche Entrée ou Retour.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur un état, puis choisissez la commande Copier les paramètres d'historique vers la photo Avant pour copier un seul réglage.
- Cliquez sur le bouton Tout effacer (en forme de X) dans l'en-tête du panneau Historique pour retirer tous les états de la liste.

 *Si la liste des états devient trop longue dans le panneau Historique, créez des instantanés pour les états à conserver. Cliquez ensuite sur le bouton Tout effacer pour vider le panneau. La liste des états est ainsi effacée sans incidence aucune sur les paramètres d'images actuels.*

Voir aussi

« [Création d'instantanés](#) » à la page 129

« [Annulation des réglages d'images](#) » à la page 108

« [Copie des paramètres de la version Avant ou Après d'une photo](#) » à la page 109

Chapitre 7 : Exportation de photos

Les photos retouchées dans Adobe® Photoshop® Lightroom® peuvent être exportées au format JPEG, PSD, TIFF ou DNG à différentes fins.

Voir aussi

« [Exportation de photos : flux de production de base](#) » à la page 13

Exportation de photos vers le disque

Voir aussi

« [Création d'un catalogue à partir de photos existantes](#) » à la page 53

Exportation de fichiers vers un disque ou un CD

1 Sélectionnez les photos à exporter et choisissez la commande Fichier > Exporter.

Par défaut, Lightroom exporte les photos sur disque, comme indiqué dans la partie supérieure de la boîte de dialogue d'exportation.

2 Pour exporter des photos sur un support optique, cliquez sur le menu contextuel situé dans la partie supérieure de la boîte de dialogue d'exportation et choisissez l'option Fichiers sur CD/DVD. Lorsque vous cliquez sur l'option Exporter, Lightroom vous guide à travers les étapes de gravure des fichiers sur un CD ou DVD réinscriptible.

Remarque : *l'exportation des fichiers sur CD/DVD n'est pas disponible avec la version Windows 64 bits de Lightroom.*

Une vidéo consacrée à l'exportation de photos depuis Lightroom est disponible à l'adresse suivante :

www.adobe.com/go/lrvid2210_lrm_fr.

Sélection d'un dossier de destination pour l'exportation

1 Dans la boîte de dialogue d'exportation, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Exporter vers > Dossier de la photo source.
- Choisissez la commande Exporter vers > Dossier spécifique, puis cliquez sur le bouton Sélectionner situé en regard du champ Dossier et sélectionnez un dossier de destination pour les fichiers exportés.



Cliquez sur le triangle en regard du bouton Sélectionner pour choisir un dossier récent dans le menu déroulant.

- (Fichiers sur CD/DVD uniquement) Choisissez la commande Exporter vers > Dossier temporaire. Cette option permet d'exporter des fichiers dans un dossier temporaire qui est ensuite supprimé une fois que les photos ont été gravées sur le CD ou DVD.
- 2 (Facultatif) Sélectionnez l'option Placer dans un sous-dossier si vous voulez que les photos soient exportées dans un sous-dossier du dossier de destination. Vous pouvez saisir un nom pour le sous-dossier.
- 3 (Facultatif) Cochez la case Ajouter à ce catalogue pour ajouter automatiquement les photos exportées au catalogue ouvert Lightroom. Si les photos exportées font partie d'une pile d'images, activez la case à cocher Empiler avec l'original pour faire figurer la photo réimportée dans la pile d'origine.

4 Indiquez l'opération à effectuer lorsqu'un fichier portant le même nom se trouve à l'emplacement choisi :

Demander conseil Affiche une alerte qui vous laisse l'initiative de résoudre le problème des doublons en choisissant un nouveau nom, en écrasant le fichier existant ou en arrêtant l'exportation du fichier.

Choisir un nouveau nom pour le fichier exporté Attribue un autre nom au fichier exporté en lui ajoutant un tiret et un suffixe numérique.

Remplacer SANS AVERTISSEMENT Remplace le fichier existant par le fichier exporté sans vous avertir du conflit de nom.

Ignorer N'exporte pas la photo.

Désignation des photos lors de l'exportation

Vous pouvez définir le mode de dénomination des photos lors de leur exportation.

- 1 Dans la boîte de dialogue d'exportation, choisissez une option dans le menu Modèle de dénomination.
- 2 Si vous avez choisi une option de dénomination permettant l'emploi d'un nom personnalisé, saisissez le nom dans la zone Texte personnalisé.
- 3 Si vous avez choisi une séquence numérique et que vous ne voulez pas qu'elle commence par le chiffre « 1 », entrez un autre chiffre dans la zone de texte Numéro de début.

Voir aussi

« [Options de dénomination](#) » à la page 42

Définition des paramètres d'exportation de fichiers

Vous pouvez exporter vos photos aux formats suivants : JPEG, PSD, TIFF ou DNG. Le format DNG (Digital Negative) enregistre les fichiers Camera Raw dans un format d'archivage.

- ❖ Dans la section Paramètres de fichier de la boîte de dialogue d'exportation, choisissez l'option JPEG, PSD, TIFF, DNG ou Original dans le menu déroulant Format. Définissez ensuite les options de paramètres de fichier appropriées.

Remarque : si vous choisissez l'option Original, Lightroom conserve les données de l'image d'origine et aucune option de paramètres de fichier n'est alors disponible.

Options de paramètres de fichier

Options d'exportation JPEG

Qualité Définit le niveau de compression. Le format JPEG utilise une compression avec perte qui réduit la taille des fichiers en éliminant des données de façon sélective. Déplacez le curseur Qualité ou entrez une valeur comprise entre 0 et 100 dans la zone de texte Qualité.

Espace colorimétrique Convertit les photos en espace colorimétrique sRGB, AdobeRGB ou ProPhoto RGB et indique le profil colorimétrique sur les photos. Choisissez l'option Autres pour sélectionner un profil colorimétrique personnalisé.

Options d'exportation PSD

Espace colorimétrique Convertit les photos en espace colorimétrique sRGB, AdobeRGB ou ProPhoto RGB et indique le profil colorimétrique sur les photos. Choisissez l'option Autres pour sélectionner un profil colorimétrique personnalisé.

Profondeur Enregistre l'image avec une profondeur de 8 ou 16 bits par couche.

Options d'exportation TIFF

Compression Définit la compression au format ZIP, LZW ou aucune compression. Les deux modes de compression sans perte de données ZIP et LZW réduisent la taille des fichiers sans supprimer de données graphiques. Ils sont particulièrement performants avec des images présentant de grandes zones monochromes.

Remarque : la compression LZW n'est pas disponible si l'option Profondeur est définie sur 16 bits/composant.

Espace colorimétrique Convertit les photos en espace colorimétrique sRGB, AdobeRGB ou ProPhoto RGB et indique le profil colorimétrique sur les photos. Choisissez l'option Autres pour sélectionner un profil colorimétrique personnalisé.

Profondeur Enregistre l'image avec une profondeur de 8 ou 16 bits par couche.

Options d'exportation DNG (Digital Negative)

Extension de fichier Choisissez l'extension de fichier .dng ou .DNG.

Aperçu JPEG Indiquez si l'aperçu JPEG exporté est à la taille réelle, en taille moyenne ou non créé.

Méthode de conversion de l'image Choisissez Conserver l'image brute pour conserver les paramètres par défaut de l'image brute. Choisissez Convertir en image linéaire pour stocker les données de l'image en un format interpolé (sans mosaïque). L'image obtenue peut être interprétée par d'autres logiciels, même si ces derniers ne sont pas dotés d'un profil correspondant à l'appareil photo numérique de capture de l'image.

Compressé (sans perte) Utilise une compression sans perte, ce qui signifie que les informations ne sont pas perdues lors de la réduction de la taille du fichier.

Incorporer le fichier brut d'origine Stocke toutes les données Camera Raw d'origine dans le fichier DNG.

Voir aussi

« [Installation d'un profil colorimétrique](#) » à la page 37

Définition des paramètres de redimensionnement d'une image

❖ Si vous choisissez le format JPEG, PSD ou TIFF pour votre fichier, indiquez la taille de l'image.

Redimensionner Définit une taille maximale pour la largeur ou la hauteur des photos. Cette taille détermine le nombre de pixels et le niveau de détail des photos exportées. Sélectionnez cette option, puis définissez la longueur des bords en pouces, centimètres ou pixels. Si vous activez la case à cocher Ne pas agrandir, Lightroom respecte la résolution que vous avez définie et ne tient pas compte des paramètres de largeur et de hauteur qui agrandiraient la photo.

Résolution Définit les métadonnées contenues dans les photos exportées. Ces métadonnées indiquent la taille d'affichage présumée des photos à une résolution donnée.

Définition des paramètres de netteté en sortie

Vous pouvez choisir d'appliquer un algorithme de netteté de sortie adaptatif à vos photos lorsque vous les exportez. Le degré de netteté appliqué par Lightroom varie en fonction du support de sortie et de la résolution en sortie spécifiés. Le renforcement de la netteté de sortie s'ajoute aux autres options de netteté appliquées dans le module Développement.

- 1 Si vous choisissez JPEG, PSD ou TIFF comme format de fichier, cochez la case Netteté pour dans la zone Netteté de sortie de la boîte de dialogue d'exportation.
- 2 Indiquez la sortie d'exportation : Ecran, Papier mat ou Papier brillant.

- 3 (Facultatif) Définissez le menu contextuel Gain sur Faible ou Elevée pour réduire ou augmenter le degré de netteté appliqué. Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser l'option Gain définie par défaut sur Standard.

Définition du mode de gestion des métadonnées

❖ Indiquez à Lightroom le mode de gestion des métadonnées associées à la photo exportée.

Réduire les métadonnées incorporées Inclut uniquement les champs de métadonnées de copyright dans la photo exportée. Cette option n'est pas disponible pour les fichiers DNG.

Ecrire les mots-clés selon la hiérarchie Lightroom Utilise le caractère de barre verticale (|) pour indiquer les relations parent/enfant (par exemple, Noms|Maria) dans les champs de métadonnées.

Ajouter un filigrane de copyright Ajoute un filigrane de copyright si une balise de copyright est présente dans les métadonnées IPTC. Cette option n'est pas disponible pour les fichiers DNG.

Sélection d'opérations après traitement

Dans la boîte de dialogue d'exportation, vous pouvez indiquer des opérations à effectuer à la fin du processus d'exportation des photos sur disque depuis Lightroom.

❖ Dans la boîte de dialogue Exporter, choisissez l'une des options suivantes dans le menu Après l'exportation :

Ne rien faire Les photos sont exportées sans qu'aucune autre action ne soit entreprise après l'exportation.

Afficher dans l'Explorateur/le Finder Les photos sont exportées, puis les fichiers sont affichés dans une fenêtre de l'Explorateur (Windows) ou du Finder (Mac OS).

Ouvrir dans Photoshop / Photoshop Elements Les photos sont exportées, puis elles sont ouvertes dans Photoshop ou Photoshop Elements.

Ouvrir dans [éditeur externe supplémentaire] Exporte les photos, puis les ouvre dans l'application définie comme éditeur externe supplémentaire dans les préférences Lightroom.

Ouvrir dans une autre application Exporte les photos, puis les ouvre dans l'application spécifiée dans le menu contextuel Application.

Atteindre maintenant le dossier Export Actions Ouvre le dossier Export Actions, dans lequel vous pouvez placer un fichier exécutable (application) ou un raccourci ou alias d'un fichier exécutable (application).

Déplacement d'éléments dans le dossier Export Actions

Dans le dossier Export Actions, vous pouvez placer n'importe quel élément pouvant être ouvert avec un lot de fichiers photo. Par exemple, vous pouvez placer un fichier exécutable ou un raccourci (Windows), ou encore une application ou un alias (Mac OS) dans le dossier Export Actions. Les éléments ajoutés dans le dossier s'affichent dans le menu Après l'exportation de la boîte de dialogue lors de l'exportation d'autres photos.



Vous pouvez également ajouter des droplets Photoshop ou des fichiers de script dans le dossier Export Actions.

1 Choisissez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir le dossier Export Actions :

- Dans la boîte de dialogue d'exportation, sélectionnez l'option Atteindre maintenant le dossier Export Actions du menu Après l'exportation.
- (Windows XP) Accédez à \Documents And Settings\[nom d'utilisateur]\Application Data\Adobe\Lightroom\Export Actions\.

- (Windows Vista) Accédez à \Users\[nom d'utilisateur]\Application Data\Roaming\Adobe\Lightroom\Export Actions\.
 - (Mac OS) Recherchez /[accueil utilisateur]/Bibliothèque/Application Support/Adobe/Lightroom/ExportActions/.
- 2 Ajoutez l'élément au dossier Export Actions.

Exportation de photos à l'aide des paramètres précédemment utilisés

Vous pouvez exporter des photos en réutilisant exactement les paramètres de la dernière session d'exportation définie manuellement, y compris les paramètres prédéfinis modifiés. A défaut, la commande Exporter avec précédent est incompatible avec les paramètres prédéfinis d'exportation.

- 1 Sélectionnez les photos à exporter.
- 2 Choisissez Fichier > Exporter avec précédent.

Exportation de photos à l'aide de paramètres prédéfinis

Enregistrement des paramètres d'exportation en tant que paramètres prédéfinis

- 1 Dans la boîte de dialogue d'exportation, indiquez les paramètres d'exportation à enregistrer.
- 2 Cliquez sur le bouton Ajouter au bas du panneau Paramètres prédéfinis situé à gauche de la boîte de dialogue.
- 3 Dans la boîte de dialogue Nouveau paramètre prédéfini, saisissez un nom dans la zone Nom du paramètre prédéfini et cliquez sur le bouton Créer.

Exportation de photos à l'aide de paramètres prédéfinis

- 1 Sélectionnez les photos à exporter, puis choisissez la commande Fichier > Exporter avec les paramètres prédéfinis ou cliquez sur le bouton Exporter.
- 2 Choisissez un paramètre prédéfini dans la liste située à gauche de la boîte de dialogue d'exportation. Lightroom offre les paramètres prédéfinis d'exportation intégrés suivants :

Graver des images JPEG en taille réelle Exporte les photos au format JPEG, converties et balisées sRGB avec une qualité maximale, sans mise à l'échelle et selon une résolution de 240 pixels par pouce. Par défaut, ce paramètre prédéfini place le fichier exporté dans un sous-dossier de destination nommé Exportations Lightroom gravées. Ce paramètre prédéfini utilise également l'option de destination Fichiers sur CD/DVD dans la partie supérieure de la boîte de dialogue d'exportation (non disponible sous Windows 64 bits).

Exporter au format DNG Exporte les photos au format DNG vers un sous-dossier de destination nommé Fichiers DNG exportés. Par défaut, ce paramètre prédéfini utilise le nom d'origine du fichier de la photo pour le fichier DNG et il ne spécifie aucune opération après traitement.

Pour envoyer par messagerie électronique Exporte les photos au format JPEG, converties et balisées sRGB. Les photos exportées présentent une taille maximum de 640 pixels (largeur ou hauteur), une qualité moyenne et une résolution de 72 pixels par pouce. Par défaut, ce paramètre prédéfini place les fichiers exportés dans un sous-dossier de destination nommé Pour envoyer par messagerie électronique et spécifie l'opération après traitement Afficher dans l'Explorateur (Windows) ou Afficher dans le Finder (Mac OS).

Remarque : vous pouvez également sélectionner la commande Fichier > Exporter avec les paramètres prédéfinis, puis choisir un paramètre prédéfini.

Modules externes d'exportation

Lightroom prend en charge les modules externes de tiers qui enrichissent la fonctionnalité de la boîte de dialogue d'exportation. Les modules externes sont disponibles, par exemple, pour permettre de télécharger les photos exportées directement sur les sites Web de partage de photos. En fonction des modules externes de tiers que vous avez installés, différentes options sont disponibles dans la boîte de dialogue d'exportation. Renseignez-vous auprès de l'éditeur du module externe sur l'assistance technique ou la documentation de ses logiciels.

Les modules externes situés dans les dossiers suivants sont chargés automatiquement par Lightroom et peuvent être activés et désactivés (mais pas supprimés) par le Gestionnaire de modules externes :

- Mac OS : /Bibliothèque/Application Support/Adobe/Lightroom/Modules
- Windows XP : C:\Documents and Settings\nom d'utilisateur\Application Data\Adobe\Lightroom\Modules
- Windows Vista : C:\Users\nom d'utilisateur\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Modules

Pour consulter la documentation sur Lightroom SDK, rendez-vous à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/devnet_fr.

Pour télécharger toute une gamme de modules externes Lightroom, consultez le site Web www.adobe.com/go/exchange_fr.

Gestion des modules externes d'exportation

- 1 Choisissez la commande Fichier > Gestionnaire de modules externes, ou cliquez sur le bouton Gestionnaire de modules externes dans l'angle inférieur gauche de la boîte de dialogue d'exportation.

La boîte de dialogue Gestionnaire de modules externes Lightroom répertorie dans le panneau gauche les modules externes installés.

- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez un module externe dans le panneau de gauche pour afficher les informations associées dans le panneau principal.
- Pour ajouter un module externe à Lightroom, cliquez sur le bouton Ajouter. Accédez au module externe, sélectionnez-le, puis cliquez sur l'option Ajouter un module externe.
- Pour retirer un module externe de Lightroom, sélectionnez-le dans le panneau de gauche, puis cliquez sur le bouton Supprimer.
- Cliquez sur le bouton Echange de modules externes pour vous rendre sur le site Web Adobe et rechercher des modules externes.

- 3 Cliquez sur le bouton Terminer pour fermer la boîte de dialogue Gestionnaire de modules externes Lightroom et retourner dans la boîte de dialogue d'exportation.

Chapitre 8 : Edition dans d'autres applications

Adobe® Photoshop® Lightroom® vous permet de basculer vers une autre application de retouche d'image pour apporter des modifications supplémentaires à vos photos. Vous pouvez par exemple basculer vers Adobe® Photoshop® ou Adobe Photoshop Elements, modifier votre image, enregistrer les modifications et revenir à Lightroom. La photo enregistrée est automatiquement ajoutée au catalogue Lightroom et la photo originale reste intacte.

Voir aussi

« [Edition dans Photoshop ou Photoshop Elements : flux de production de base](#) » à la page 14

Présentation de la procédure d'édition dans d'autres applications

Définition des préférences relatives aux éditeurs externes

Les préférences Edition externe permettent de définir le format de fichier et d'autres options d'édition des fichiers Camera Raw et DNG dans Photoshop Elements et d'autres applications de retouche d'image externes qui ne prennent pas en charge les données en mosaïque des fichiers Camera Raw. Les options définies dans les préférences Edition externe de Lightroom sont également utilisées dans Photoshop lorsque vous enregistrez les fichiers Camera Raw de Lightroom dans Photoshop. Enfin, ces préférences peuvent également servir à sélectionner des applications de retouche d'image externes.

- 1 Choisissez la commande Edition > Préférences (Windows) ou Lightroom > Préférences (Mac OS).
- 2 Cliquez sur l'onglet Editeurs externes.

Définition des préférences pour l'utilisation de fichiers Camera Raw dans un éditeur externe

Lightroom ouvre les fichiers Camera Raw directement dans Photoshop CS3 (10.0.1) ou une version ultérieure. Cependant, Lightroom doit envoyer des copies TIFF ou PSD de fichiers Camera Raw et DNG dans Photoshop Elements et d'autres éditeurs externes qui ne prennent pas en charge les données Raw. Dans les préférences Edition externe, vous définissez le format de fichier, l'espace colorimétrique, le nombre de bits par pixel et la compression des fichiers TIFF et PSD que Lightroom exporte vers ces éditeurs. Pour préserver le détail des couleurs sur les photos envoyées depuis Lightroom, l'utilisation de l'espace colorimétrique ProPhoto RVB de 16 bits est recommandée. Si vous ouvrez des fichiers Camera Raw de Lightroom directement dans Photoshop et que vous les enregistrez, Photoshop utilise les paramètres définis dans les préférences Edition externe Lightroom pour les fichiers qu'il enregistre.

- ❖ Dans la boîte de dialogue des préférences Edition externe, sélectionnez les options de votre choix dans les menus suivants :

Format de fichier Enregistre les images Camera Raw au format TIFF ou PSD (voir la section « [Formats de fichier](#) » à la page 39).

Espace colorimétrique Convertit les photos en espace colorimétrique sRGB, AdobeRVB ou ProPhoto RVB et indique leur profil colorimétrique (voir la section « [A propos de la gestion des couleurs dans Lightroom](#) » à la page 35).

Profondeur Enregistre les photos avec une profondeur de 8 ou 16 bits par couche de couleur (rouge, vert et bleu). Les fichiers de 8 bits sont moins volumineux et offrent une meilleure compatibilité avec les différentes applications, mais ils ne préservent pas les détails de tonalité des fichiers de 16 bits.

Compression (TIFF seulement) Permet de choisir entre une compression ZIP ou aucune compression. Le format ZIP correspond à une méthode de compression sans perte qui se révèle être la plus efficace pour les images comportant de grandes zones monochromes.

Modèle Utilise le modèle spécifié pour nommer le fichier. Sélectionnez un modèle et spécifiez un texte personnalisé ou le premier numéro des noms de fichiers (voir les sections « [Editeur de modèles de nom de fichier](#) et [Editeur de modèles de texte](#) » à la page 42).

Choix d'un éditeur externe

Vous pouvez indiquer une application à utiliser comme éditeur externe dans la boîte de dialogue des préférences Edition externe. Une fois l'application choisie, vous pouvez toujours utiliser les préférences pour changer d'application.

- 1 Dans les préférences pour les éditeurs externes, cliquez sur Sélectionner dans la zone Editeur externe supplémentaire.
- 2 Accédez à l'application à utiliser et sélectionnez-la, puis cliquez sur Ouvrir (Windows) ou Sélectionner (Mac OS).

Remarque : vous pouvez également sélectionner un éditeur externe en choisissant Photo > Modifier dans une autre application dans le module Bibliothèque ou Développement. Vous serez invité à rechercher et sélectionner l'application à utiliser. Une fois l'éditeur externe choisi, le nom de l'application s'affiche sous la forme : Modifier dans [Nom de l'application] dans le menu Photo.

Voir aussi

« [Formats de fichier](#) » à la page 39

« [Gestion des couleurs](#) » à la page 35

Création de paramètres prédéfinis d'éditeur externe

Vous pouvez créer des paramètres prédéfinis pour les éditeurs externes dans la boîte de dialogue des préférences Edition externe. Les paramètres prédéfinis de l'éditeur externe permettent de spécifier plusieurs applications comme éditeurs externes et de créer différentes options de traitement photo à des fins d'utilisation multiple avec un ou plusieurs éditeurs externes.

- 1 Dans les préférences Edition externe, choisissez une application et spécifiez les options des fichiers Camera Raw.
- 2 Choisissez la commande Paramètre prédéfini > Enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini.
- 3 Entrez le nom du paramètre prédéfini, puis cliquez sur le bouton Créer.

Lightroom ajoute le nouveau paramètre prédéfini dans le menu du même nom.

Edition de paramètres prédéfinis d'éditeur externe

- 1 Dans les préférences Edition externe, choisissez un paramètre prédéfini d'un éditeur externe dans le menu Paramètre prédéfini.
 - 2 Modifiez les options de l'application ou des fichiers Camera Raw.
- Lightroom ajoute le suffixe (modifié) au nom du paramètre prédéfini.

- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Paramètre prédéfini > Enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini pour créer le paramètre prédéfini. Entrez le nom du nouveau paramètre prédéfini, puis cliquez sur le bouton Créer.
 - Choisissez la commande Paramètre prédéfini > Mettre à jour le paramètre prédéfini “[nom du paramètre prédéfini]” pour remplacer le paramètre prédéfini existant avec vos modifications.

Ouverture de photos dans Photoshop ou Photoshop Elements

Vous pouvez apporter des modifications supplémentaires à vos photos dans Photoshop ou Photoshop Elements sans quitter Lightroom. Photoshop ou Photoshop Elements doit être installé sur votre ordinateur pour que cette fonction soit disponible.

- 1 Accédez au module Bibliothèque ou Développement et sélectionnez la photo à modifier. Choisissez ensuite la commande Photo > Modifier dans Adobe Photoshop ou Modifier dans Adobe Photoshop Elements.

Si vous ouvrez un fichier Camera Raw dans Photoshop CS3 (10.0.1) ou une version ultérieure, il s'ouvre directement.

- 2 (JPEG, TIFF et PSD uniquement) Dans la boîte de dialogue Retoucher la photo avec, sélectionnez l'une des options suivantes :

Modifier une copie avec les corrections Lightroom Applique les réglages Lightroom appliqués à une copie du fichier et envoie ce fichier dans Photoshop ou Photoshop Elements pour modification.

Modifier une copie Modifie une copie du fichier d'origine sans apporter de corrections Lightroom.

Modifier l'original Modifie le fichier d'origine sans apporter de corrections Lightroom.

Remarque : sélectionnez la case Empiler avec l'original pour empiler la photo modifiée avec l'original.

- 3 (JPEG, TIFF et PSD seulement) Cliquez sur le bouton Modifier.

Si vous modifiez une copie de la photo, Lightroom ajoute automatiquement la copie au catalogue lorsque vous l'ouvrez dans Photoshop ou Photoshop Elements. Le suffixe -Modifié est ajouté au nom du fichier.

- 4 Modifiez la photo dans Photoshop ou Photoshop Elements.
- 5 Choisissez la commande Fichier > Enregistrer dans Photoshop ou Photoshop Elements.

Lightroom ajoute la photo au catalogue. Les photos brutes sont ajoutées en temps que fichiers TIFF et les photos JPEG, TIFF et PSD dans leur format d'origine.

Remarque : si la boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît, vérifiez que le nom de fichier et le format sont ceux de la copie JPEG, TIFF ou PSD pour un ajout automatique de la photo au catalogue Lightroom.

- 6 Basculez vers Lightroom pour voir la photo modifiée dans le catalogue.

Important : lors de l'enregistrement depuis Photoshop ou Photoshop Elements, veillez à activer l'option Maximiser la compatibilité pour que les photos puissent être lues dans Lightroom. Photoshop CS3, ou une version ultérieure, enregistre automatiquement les fichiers PSD de Lightroom avec une compatibilité maximale.

Une vidéo consacrée à la modification de photos dans Lightroom et Photoshop CS3 est disponible à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/go/lrvid2211_lrm_fr.

Une vidéo consacrée à la modification de photos dans Lightroom et Photoshop CS4 est disponible à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/go/lrvid4121_lrm_fr.

Voir aussi

« [Edition de photos dans Photoshop](#) » à la page 140

Edition dans d'autres applications

1 Dans le module Bibliothèque ou Développement, sélectionnez les photos à modifier, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Photo > Modifier dans > Modifier dans [nom de l'application].
- Si vous avez créé un paramètre prédéfini pour un éditeur externe, choisissez la commande Photo > Modifier dans > Modifier dans [nom du paramètre prédéfini].

Remarque : si c'est la première fois que vous utilisez une autre application pour la retouche des photos, choisissez la commande Photo > Modifier dans > Modifier dans une autre application. Recherchez dans l'arborescence l'application à utiliser et sélectionnez-la. Une fois l'application choisie pour la retouche des photos, son nom est ajouté dans la commande Modifier dans. Vous pouvez toujours choisir une autre application de retouche dans les préférences Edition externe.

2 Dans la boîte de dialogue Retoucher la photo avec, définissez l'option d'édition à utiliser, puis cliquez sur le bouton Modifier.

Voir aussi

« [Création de paramètres prédéfinis d'éditeur externe](#) » à la page 138

Edition de photos dans Photoshop**Voir aussi**

« [Ouverture de photos dans Photoshop ou Photoshop Elements](#) » à la page 139

Ouverture de photos en tant qu'objets dynamiques dans Photoshop

Remarque : Photoshop CS3 10.0.1 ou une version ultérieure doit être installé sur votre ordinateur pour que cette fonction soit disponible.

- 1 Accédez au module Bibliothèque ou Développement et sélectionnez les photos à modifier.
- 2 Choisissez la commande Photo > Modifier dans > Ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop.
- 3 Modifiez la photo dans Photoshop, puis sélectionnez la commande Fichier > Enregistrer.

Les photos ouvertes en tant qu'objets dynamiques dans Photoshop CS4, puis enregistrées, figurent automatiquement dans le catalogue Lightroom au format TIFF.

Important : lors de l'enregistrement depuis Photoshop, veillez à activer l'option Maximiser la compatibilité pour que les photos puissent être lues dans Lightroom. Photoshop CS3, ou une version ultérieure, enregistre automatiquement les fichiers PSD de Lightroom avec une compatibilité maximale.

Ouverture de photos en tant que calques dans Photoshop

Remarque : Photoshop CS3 10.0.1 ou une version ultérieure doit être installé sur votre ordinateur pour que cette fonction soit disponible.

- 1 Accédez au module Bibliothèque ou Développement et sélectionnez plusieurs photos à modifier.
- 2 Choisissez la commande Photo > Modifier dans > Ouvrir en tant que calques dans Photoshop.

Photoshop ouvre les photos dans un fichier multicalque.

- 3 Modifiez l'image, puis sélectionnez la commande Fichier > Enregistrer dans Photoshop.

La photo figure automatiquement dans le catalogue Lightroom au format TIFF.

Important : lors de l'enregistrement depuis Photoshop, veillez à activer l'option Maximiser la compatibilité pour que les photos puissent être lues dans Lightroom. Photoshop CS3, ou une version ultérieure, enregistre automatiquement les fichiers PSD de Lightroom avec une compatibilité maximale.

Fusion de photos dans un panorama à partir de Photoshop

Remarque : Photoshop CS3 10.0.1 ou une version ultérieure doit être installé sur votre ordinateur pour que cette fonction soit disponible.

- 1 Accédez au module Bibliothèque ou Développement et sélectionnez plusieurs photos pour les fusionner dans une image panoramique.
- 2 Choisissez la commande Photo > Modifier dans > Fusion panorama dans Photoshop.
- 3 Dans la boîte de dialogue de fusion de photos, vérifiez les photos sources et spécifiez d'autres options, ou cliquez simplement sur le bouton OK.

Photoshop fusionne les photos en une image multicouche en ajoutant des masques successifs pour créer un dégradé optimal à l'endroit où les photos se chevauchent.

- 4 Vous pouvez si vous le souhaitez modifier le panorama dans Photoshop, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer.

Le panorama figure automatiquement dans le catalogue Lightroom au format TIFF.

Important : lors de l'enregistrement depuis Photoshop, veillez à activer l'option Maximiser la compatibilité pour que les photos puissent être lues dans Lightroom. Photoshop CS3, ou une version ultérieure, enregistre automatiquement les fichiers PSD de Lightroom avec une compatibilité maximale.

Fusion de photos dans une image HDR à partir de Photoshop

Remarque : Photoshop CS3 10.0.1 ou une version ultérieure doit être installé sur votre ordinateur pour que cette fonction soit disponible.

- 1 Accédez au module Bibliothèque ou Développement et sélectionnez plusieurs photos à fusionner dans une image HDR.
- 2 Choisissez la commande Photo > Modifier dans > Fusion HDR dans Photoshop.
- 3 Spécifiez des options dans la boîte de dialogue Fusion HDR, ou cliquez simplement sur le bouton OK.

Photoshop fusionne les photos en un calque d'arrière-plan dans une image HDR.

- 4 Modifiez l'image.

Remarque : pour que la nouvelle photo enregistrée soit ajoutée automatiquement au catalogue Lightroom, elle doit être convertie en 8 ou 16 bits par couche avant d'être enregistrée.

5 Choisissez la commande Fichier > Enregistrer.

La photo figure automatiquement dans le catalogue Lightroom au format TIFF.

Important : lors de l'enregistrement depuis Photoshop, veillez à activer l'option *Maximiser la compatibilité* pour que les photos puissent être lues dans Lightroom. Photoshop CS3, ou une version ultérieure, enregistre automatiquement les fichiers PSD de Lightroom avec une compatibilité maximale.

Chapitre 9 : Création et affichage de diaporamas


Un diaporama créé avec Adobe® Photoshop® Lightroom® est une façon pratique de présenter vos photos, avec de la musique et des transitions. Vous pouvez personnaliser le mode d'affichage et de lecture d'un diaporama, le lire en plein écran et partager des diaporamas sous forme de fichiers JPEG ou Adobe PDF.

Voir aussi

« [Création de diaporamas : flux de production de base](#) » à la page 15

Outils et panneaux du module Diaporama

Dans le module Diaporama, vous spécifiez la photo et la disposition du texte des diapositives dans votre présentation.



Module Diapositive

A. Editeur de diapositives **B.** Aperçu du modèle **C.** Modèles de diaporama **D.** Panneaux permettant de définir la disposition et les options de lecture **E.** Commandes de lecture **F.** Outils de rotation et d'ajout de texte

Le module Diaporama contient les panneaux suivants :

Aperçu Affiche la disposition d'un modèle avec un aperçu des vignettes. Si vous déplacez le pointeur sur le nom d'un modèle, un aperçu de la disposition de page de ce modèle s'affiche.

Explorateur de modèles Sélectionne ou affiche l'aperçu de la disposition de diapositive pour les photos.

Collections Affiche les collections du catalogue.

Options Détermine l'aspect des photos dans la disposition de diapositive, et si les photos ont une bordure ou une ombre portée.

Disposition Personnalise la mise en page en spécifiant la taille de la cellule d'image dans le modèle de diapositive.

Incrustations Spécifie le texte et autres objets qui s'affichent dans la diapositive avec la photo.

Fond Spécifie les couleurs ou l'image derrière la photo sur chaque diapositive.

Titres Spécifie les diapositives d'introduction et de fin du diaporama.

Lecture Spécifie la durée d'affichage de chaque diapositive dans la présentation et la durée de la transition entre les diapositives ; spécifie également si le diaporama contient de la musique et si la présentation des photos doit être aléatoire.

Une vidéo consacrée à tous les modules de sortie de Lightroom est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid2212_lrm_fr.

Une vidéo consacrée au module Diaporama est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid2213_lrm_fr.

Définition de la disposition des diapositives

Sélection d'un modèle de diaporama

Les modèles de diaporama fournissent une solution rapide pour définir l'aspect et le comportement de votre présentation. Ils permettent de spécifier si les diapositives doivent comporter des bordures, des ombres portées, du texte, ou un logo, et la couleur ou l'image derrière chaque photo.

Lightroom contient plusieurs modèles par défaut accessibles à partir de l'Explorateur de modèles. Si vous déplacez le pointeur sur le nom d'un modèle dans l'Explorateur de modèles du module Diaporama, vous affichez un aperçu du modèle en haut du panneau de gauche.

Vous pouvez personnaliser les paramètres dans un modèle de diaporama à l'aide des commandes situées dans les panneaux de droite du module Diaporama ou en déplaçant des éléments en mode Editeur de diapositives. Vous pouvez enregistrer vos modifications dans un modèle personnalisé qui s'affiche dans la liste de l'Explorateur de modèles.

Modèles de diaporamas prédéfinis

Légende et note Centre la photo sur un fond gris avec des notes sous forme d'étoiles et des métadonnées de légende visibles.

Recadrage pour remplissage Affiche les photos en plein écran. Certaines parties des images (notamment les images à la verticale) risquent d'être recadrées pour mieux s'adapter aux dimensions de l'écran.

Par défaut Centre la photo sur un fond gris avec des notes sous forme d'étoiles, un nom de fichier et votre plaque d'identité visibles.

Métadonnées EXIF Centre la photo sur un fond noir avec des notes sous forme d'étoiles, des informations EXIF et votre plaque d'identité visibles.

Grand écran Affiche le cadre entier de chaque photo, en ajoutant des barres noires pour remplir les dimensions de l'écran.

Aperçu et sélection d'un modèle de diaporama

- ❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Explorateur de modèles de diaporama :
 - Pour afficher l'aperçu d'un modèle, placez le pointeur sur le nom du modèle. L'aperçu du modèle affiche la diapositive sélectionnée avec les options de modèle appliquées.
 - Pour sélectionner un modèle, cliquez sur son nom.

Définition de la façon dont les photos remplissent une cellule d'image d'une diapositive

Par défaut, les modèles de diaporama (à l'exception du modèle Recadrage pour remplissage) redimensionnent les photos de sorte que l'image entière puisse être contenue dans la cellule d'image de la diapositive. L'arrière-plan de la diapositive remplit les zones vides lorsque le rapport L/H des photos et des cellules de l'image ne correspond pas. Vous pouvez également définir une option pour remplir entièrement l'espace dans une cellule d'image avec la photo. Lorsque vous sélectionnez cette option, certaines parties de la photo (notamment les images à la verticale) risquent d'être recadrées pour mieux s'adapter aux dimensions de la cellule.

- ❖ Sélectionnez l'option Zoom pour remplir l'image dans le panneau Options du module Diaporama.

Ajout d'un contour ou d'une ombre portée à l'image

Pour faire ressortir vos photos sur l'arrière-plan de la diapositive, ajoutez une bordure ou une ombre portée à chaque photo. Vos réglages apparaissent en mode Editeur de diapositives.

- 1 Sélectionnez un modèle de diaporama, à l'exception du modèle Recadrage pour remplissage, dans l'Explorateur de modèles du module Diaporama.
- 2 Dans le panneau Options, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour ajouter une bordure, sélectionnez l'option Contour du cadre. Cliquez sur la case de couleur sur la droite pour ouvrir la fenêtre de sélection de couleur et spécifier une couleur pour la bordure.
 - Pour ajuster l'épaisseur de la bordure, faites glisser le curseur Epaisseur ou entrez une valeur en pixels dans la zone sur la droite du curseur.
 - Pour ajouter une ombre portée, sélectionnez l'option Ombre portée et utilisez les commandes pour régler l'ombre.

Commandes d'ombre portée

Opacité Définit le degré d'obscurité de l'ombre.

Translation Définit la distance entre l'ombre et l'image.


Rayon Définit la netteté ou le flou du contour de l'ombre.

Angle Définit la direction de l'ombre portée. Faites tourner la poignée ou déplacez le curseur pour modifier l'angle de l'ombre.

Définition des marges des diapositives

Les commandes dans le panneau Disposition du module Diaporama permettent de définir les marges de la cellule d'image dans un modèle de diapositive.


- 1 Sélectionnez un modèle de diaporama, à l'exception du modèle Recadrage pour remplissage, dans l'Explorateur de modèles et utilisez l'une des méthodes suivantes dans le panneau Disposition :
 - Pour modifier toutes les marges en même temps et conserver leurs proportions relatives, assurez-vous que l'option Tout lier est sélectionnée.
 - Pour modifier la taille d'une marge indépendamment des autres, désélectionnez l'option de liaison en regard de la marge concernée.



Option permettant d'ajouter ou de supprimer des marges des réglages de groupe

Remarque : sélectionnez l'option *Afficher les repères* pour afficher les limites des marges.

- 2 Déplacez un ou plusieurs curseurs dans le panneau Disposition ou faites glisser les repères en mode Editeur de diapositives.



Déplacement d'un repère en mode Editeur de diapositives pour modifier les marges de disposition

Définition de l'arrière-plan des diapositives

Vous pouvez définir les couleurs d'arrière-plan des diapositives ou utiliser une image d'arrière-plan dans le diaporama entier. Si toutes les options d'arrière-plan sont désélectionnées, l'arrière-plan de la diapositive est noir.

Ajout d'un arrière-plan

- 1 Sélectionnez un modèle de diaporama, à l'exception du modèle Recadrage pour remplissage, dans l'Explorateur de modèles.

2 Dans le panneau Fond, sélectionnez parmi les options suivantes :

Dégradé de couleurs Applique un dégradé de couleurs sur la couleur d'arrière-plan et l'image d'arrière-plan. Le dégradé passe de la couleur d'arrière-plan à la couleur définie dans la case de couleur de droite (voir ci-dessous).

Image d'arrière-plan Utilisez une image que vous faites glisser depuis le film fixe vers l'arrière-plan de la diapositive. Utilisez le curseur Opacité pour modifier la transparence de l'image et afficher en partie la couleur de l'arrière-plan.

Couleur d'arrière-plan Utilisez la couleur d'arrière-plan spécifiée. Cliquez sur la case de couleur sur la droite pour sélectionner une couleur dans la fenêtre de sélection de couleur.

Ajout d'un dégradé de couleurs à un arrière-plan de diapositives

1 Sélectionnez l'option Dégradé de couleurs dans le panneau Fond du module Diaporama.

2 Cliquez sur la case de couleur sur la droite et sélectionnez une couleur dans la fenêtre de sélection de couleur.

3 Spécifiez l'aspect de la couleur :

Opacité Définit le niveau de transparence de l'incrustation du dégradé de couleurs.

Angle Définit le sens de la transition du dégradé de l'arrière-plan ou de l'image d'arrière-plan vers le dégradé de couleurs. Faites tourner l'aiguille du cadran, déplacez le curseur ou entrez une valeur en degrés.

Rotation des diapositives

L'orientation des diapositives peut être modifiée à votre gré en appliquant une rotation.

1 Dans le module Diaporama, accédez à la diapositive à laquelle vous voulez appliquer une rotation.

2 Dans le menu principal de Lightroom, choisissez le module Diaporama > Rotation antihoraire ou Rotation horaire.

Création de modèles de diaporama personnalisés

Les modifications apportées aux couleurs, à la disposition, au texte et aux paramètres de sortie peuvent être enregistrées sous la forme d'un modèle personnalisé de diaporama. Après enregistrement, le modèle personnalisé est répertorié dans l'Explorateur de modèles en vue d'une utilisation ultérieure. Vous pouvez créer de nouveaux dossiers dans l'Explorateur de modèles pour faciliter l'organisation des modèles.

Enregistrement de modèles de diaporama personnalisés

1 Dans l'Explorateur de modèles du module Diaporama, sélectionnez le modèle de base pour votre modèle personnalisé et modifiez la disposition.

2 Définissez les paramètres souhaités dans les panneaux Options, Disposition, Incrustations, Fond et Lecture.

3 Cliquez sur le signe Plus (+) dans le panneau Explorateur de modèles.

4 Remplacez la chaîne Modèle sans titre par le nom de votre choix pour le modèle personnalisé et indiquez un dossier (tel que Modèles utilisateur) qui contiendra le modèle.

Création et organisation de dossiers de modèles

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur la zone où le dossier doit apparaître et choisissez Nouveau dossier.

2 Entrez le nom du dossier et cliquez sur OK.

3 Faites glisser un modèle vers un nom de dossier pour placer le modèle dans ce dossier.

Si vous faites glisser un modèle prédéfini Lightroom vers un autre dossier, le modèle est copié dans ce dossier.

Mise à jour des modèles personnalisés

- 1 Modifiez les couleurs, la disposition, le texte et les paramètres de sortie selon vos besoins.
- 2 Cliquez sur un modèle dans l'Explorateur de modèles avec le bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS), puis choisissez Mettre à jour avec les paramètres actuels.

Suppression de modèles personnalisés

Il est impossible de supprimer les modèles prédéfinis Lightroom.

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur un modèle dans l'Explorateur de modèles, puis choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
- Sélectionnez un modèle dans l'Explorateur de modèles et cliquez sur le bouton Supprimer.

Importation et exportation de modèles

Vous pouvez exporter les modèles créés afin de les partager avec vos collègues ou de les utiliser sur un autre ordinateur. Les modèles sont enregistrés avec l'extension .lrtemplate.

- Pour exporter un modèle, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée et sélectionnez Exporter. Saisissez le nom du fichier de modèle et cliquez sur Enregistrer.
- Pour importer un modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur la zone où le modèle doit apparaître et choisissez Importer. Cliquez deux fois sur le fichier de modèle.

Enregistrement des paramètres de diaporama en tant que création de sortie

Lightroom vous permet de créer des créations de sortie, créées à partir des paramètres spécifiés dans les modules Diaporama, Impression et Web. Les créations de sortie vous permettent de réappliquer vos paramètres de sortie à une collection de photos spécifique. De plus, vous pouvez ajouter des photos à la collection : elles seront automatiquement intégrées à vos paramètres de sortie. Les créations de sortie diffèrent des modèles personnalisés, car un modèle comprend des paramètres de sortie mais pas de photos. Néanmoins, une création de sortie applique les paramètres de sortie aux photos de la collection.

- 1 Dans le module Bibliothèque, sélectionnez des photos pour le diaporama.
- 2 Dans le module Diaporama, sélectionnez un modèle et définissez les paramètres souhaités dans les panneaux Options, Disposition, Incrustations, Fond et Lecture.
- 3 Dans le film fixe, sélectionnez les photos que vous souhaitez intégrer à la création de sortie.
- 4 Cliquez sur l'icône Plus (+) dans le panneau Collections et choisissez la commande Créer un diaporama.
- 5 Donnez un nom à votre création de sortie dans la boîte de dialogue Créer un diaporama. Choisissez un ensemble de collections dans le menu déroulant Ensemble afin d'ajouter la création de sortie à un ensemble existant, ou choisissez l'option Sans.
- 6 Sélectionnez l'option Inclure les photos sélectionnées dans les options du diaporama. Sélectionnez l'option Créer des copies virtuelles pour inclure les copies virtuelles, et non les photos originales, dans la création de sortie.
- 7 Cliquez sur le bouton Créer.

Lightroom ajoute la création de sortie dans le panneau Collections à l'emplacement indiqué. La création de sortie du diaporama comporte une icône de diapositive .

Voir aussi

« Collections de photos » à la page 68

« Création de copies virtuelles » à la page 67

Ajout d'incrustations aux diapositives


Ajout de votre plaque d'identité à un diaporama

- 1 Sélectionnez une plaque d'identité dans le panneau Incrustations du module Diaporama.
- 2 Si nécessaire, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour utiliser une plaque d'identité différente, cliquez sur l'aperçu de la plaque d'identité, puis choisissez une option dans le menu déroulant.
 - Pour modifier l'opacité ou l'échelle de la plaque d'identité, faites glisser les curseurs ou entrez une valeur de pourcentage.

Remarque : vous pouvez également mettre à l'échelle la plaque d'identité en cliquant sur son texte en mode Editeur de diapositives, puis en faisant glisser une poignée du cadre de sélection.

- Pour modifier la couleur d'origine de votre plaque d'identité, sélectionnez l'option Couleur de remplacement, puis choisissez une nouvelle couleur en cliquant sur une couleur du nuancier sur la droite.
- Pour déplacer la plaque d'identité, cliquez sur son texte en mode Editeur de diapositives, puis faites glisser à l'intérieur du cadre de sélection.
- Pour faire apparaître la plaque d'identité derrière les photos, sélectionnez l'option Rendu derrière l'image.

Remarque : assurez-vous que la disposition du modèle permet de voir suffisamment la plaque d'identité derrière les photos.



Affichage de la plaque d'identité derrière les photos

Voir aussi

« [Déplacement et rotation de texte et d'autres objets sur une diapositive](#) » à la page 152

« [Personnalisation des plaques d'identité et des boutons de module](#) » à la page 30

Affichage de notes dans un diaporama

Les notes sous forme d'étoiles que vous attribuez aux photos dans le module Bibliothèque peuvent s'afficher dans un diaporama.

- 1 Sélectionnez l'option Notes sous forme d'étoiles dans le panneau Incrustations du module Diaporama.
- 2 Cliquez sur la case de couleur à droite et sélectionnez une couleur pour les étoiles dans la fenêtre de sélection de couleur.
- 3 Modifiez la taille des étoiles en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Déplacez le curseur Echelle ou entrez une valeur d'échelle en pourcentage.
 - Cliquez sur les notes sous forme d'étoiles en mode Editeur de diapositives et faites glisser une des poignées du cadre de sélection.
- 4 Cliquez sur les notes sous forme d'étoiles en mode Editeur de diapositives, puis utilisez l'une des méthodes suivantes pour les placer dans la disposition de diapositive :
 - Faites glisser depuis l'intérieur du cadre de sélection.
 - Cliquez sur l'icône Rotation antihoraire ou Rotation horaire dans la barre d'outils.

Lorsque vous déplacez les notes sous forme d'étoiles, le cadre de sélection s'accroche à des points du cadre de l'image. Les étoiles peuvent ainsi flotter à côté d'une image ou à l'intérieur d'une image en gardant toujours la même distance par rapport au cadre, quelle que soit la taille ou l'orientation de l'image.

Voir aussi

« [Filtrage et notation des photos](#) » à la page 77

Ajout de texte et de métadonnées aux diapositives

Vous pouvez ajouter un texte sur chaque diapositive ou des informations spécifiques à une diapositive. Par exemple, vous pouvez afficher les notes sous forme d'étoiles que vous avez appliquées à une image ou la légende enregistrée dans les métadonnées d'une image.

- 1 Cliquez sur l'option ABC dans la barre d'outils du module Diaporama.
Le menu déroulant et la zone de texte Texte personnalisé apparaissent dans la barre d'outils.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes dans la barre d'outils :
 - Pour créer un texte qui s'affiche sur toutes les diapositives, entrez le texte dans la zone Texte personnalisé, puis appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).
 - Pour afficher des métadonnées spécifiques à chaque diapositive, cliquez dans le menu déroulant Texte personnalisé, puis choisissez une option de métadonnées.
 - Pour utiliser l'Editeur de modèles de texte afin de spécifier le texte à afficher sous chaque diapositive, cliquez dans le menu déroulant Texte personnalisé, puis choisissez la commande Modifier. Ensuite, sélectionnez les marques de texte prédéfinies (voir les sections « [Editeur de modèles de nom de fichier et Editeur de modèles de texte](#) » à la page 42).

L'option Incrustations de texte est automatiquement sélectionnée dans le panneau Incrustations, et le texte et le cadre de sélection s'affichent en mode Editeur de diapositives.

- 3 Mettez le texte en forme en utilisant l'une des méthodes suivantes dans la section Incrustations de texte du panneau Incrustations :
 - Pour choisir une couleur de texte, cliquez sur la case de couleur à droite de l'option Incrustations de texte et choisissez une couleur dans la fenêtre de sélection de couleur.
 - Pour modifier l'opacité du texte, déplacez le curseur Opacité ou entrez une valeur en pourcentage.
 - Pour choisir une police, cliquez sur le triangle en regard du nom de la police et choisissez dans le menu déroulant.
 - Pour choisir une police, cliquez sur le triangle en regard du nom de la police et choisissez dans le menu déroulant.
- 4 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour positionner ou mettre à l'échelle le texte ou objet en mode Editeur de diapositives :
 - Pour modifier la taille du texte, faites glisser une des poignées du cadre de sélection.
 - Pour déplacer le texte vers un emplacement spécifique, faites-le glisser depuis l'intérieur de la zone.

Lorsque vous déplacez le texte, le cadre de sélection s'accroche à des points du cadre de l'image. Le texte peut ainsi flotter à côté d'une image ou à l'intérieur d'une image en gardant toujours la même distance par rapport au cadre de l'image, quelle que soit la taille ou l'orientation de l'image.

- 5 (Facultatif) Si vous voulez ajouter une autre zone de texte, cliquez sur l'option ABC dans la barre d'outils et spécifiez des options de texte.

Ajoutez les zones de texte nécessaires.

Voir aussi

« [Suppression du texte et d'autres objets d'une diapositive](#) » à la page 153

Ajout d'une ombre portée au texte dans un diaporama (Mac OS)

- 1 Dans le module Diaporama, cliquez sur le texte en mode Editeur de diapositives.

Le texte est sélectionné et entouré d'un cadre.

- 2 Dans le panneau Incrustations, sélectionnez l'option Ombre.

Un aperçu de l'ombre portée avec ses valeurs par défaut s'affiche en mode Editeur de diapositives.

- 3 Modifiez les options de l'ombre :

Opacité Définit le degré d'obscurité de l'ombre.

Translation Définit la distance entre l'ombre et l'image.

Rayon Définit la netteté ou le flou du contour de l'ombre.

Angle Définit la direction de l'ombre portée. Faites tourner la poignée ou déplacez le curseur pour modifier l'angle de l'ombre.

Déplacement et rotation de texte et d'autres objets sur une diapositive

Vous pouvez déplacer tous les éléments de texte, les notes sous forme d'étoiles et une plaque d'identité n'importe où dans une disposition de modèle de diaporama. Lorsque vous sélectionnez ces éléments en mode Editeur de diapositives, un cadre de sélection apparaît autour d'eux. Les cadres de sélection sont ancrés sur des points du cadre de l'image, de sorte que le texte ou l'objet peut flotter à côté d'une image ou dans une image en gardant toujours la même distance par rapport au cadre de l'image, quelle que soit la taille ou l'orientation de l'image.



- 1 Dans le module Diaporama, cliquez sur le texte, les notes sous forme d'étoiles ou la plaque d'identité en mode Editeur de diapositives pour afficher le cadre de sélection.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser le cadre de sélection vers l'emplacement voulu. Pour placer le point d'ancrage à un emplacement défini, cliquez dessus. Le point d'ancrage devient jaune une fois défini.
 - Cliquez sur l'icône Rotation antihoraire ou Rotation horaire dans la barre d'outils.



Cases de texte ancrées sur une ligne de cellule

Mise à l'échelle du texte et d'autres objets dans une diapositive

- 1 Cliquez sur le texte, les notes sous forme d'étoiles ou la plaque d'identité en mode Editeur de diapositives.
- 2 Pour modifier la taille du texte ou de l'objet, faites glisser une poignée du cadre de sélection.



Modification de la taille du texte ou de l'objet en faisant glisser une poignée du cadre de sélection

Suppression du texte et d'autres objets d'une diapositive

Vous pouvez supprimer du texte et d'autres objets d'une diapositive ou désactiver temporairement l'incrustation de texte pour la rendre invisible dans le diaporama. La désactivation temporaire du texte permet de le restaurer à tout moment en activant de nouveau l'incrustation de texte.

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour supprimer définitivement le texte d'une disposition de diaporama, cliquez sur le texte ou l'objet en mode Editeur de diapositives pour le sélectionner, puis appuyez sur la touche de suppression.
- Pour désactiver la visibilité du texte, désélectionnez l'option Incrustations de texte dans le panneau Incrustations.

Remarque : la désélection de l'option Incrustations de texte ne désactive pas la visibilité de la plaque d'identité ou des notes sous forme d'étoiles.

- Pour désactiver la visibilité de votre plaque d'identité ou des notes sous forme d'étoiles, vous devez désélectionner l'option Plaque d'identité ou Notes sous forme d'étoiles dans le panneau Incrustations, ou sélectionner l'objet en mode Editeur de diapositives, puis appuyer sur la touche de suppression. Vous pouvez à tout moment restaurer votre plaque d'identité ou les notes sous forme d'étoiles dans une disposition de diapositive en sélectionnant leurs options dans le panneau Incrustations.

Lecture et exportation de diaporamas

Définition de la durée des diapositives et des transitions

Les paramètres de lecture ne s'appliquent pas aux diaporamas exportés : la durée des diapositives et du fondu est fixe.

- Dans le panneau Lecture du module Diaporama, assurez-vous que l'option Durée de la diapositive est sélectionnée. Ensuite, réglez les curseurs ou entrez une valeur pour les options suivantes :

Diapositives Définit la durée (en secondes) d'affichage de chaque photo.

Fondu Définit la durée (en secondes) du fondu entre les diapositives.

- Pour créer un fondu transitionnel tendant vers une couleur unie entre les diapositives, sélectionnez l'option Couleur du fondu, puis cliquez dans la zone chromatique et choisissez une couleur dans la fenêtre contextuelle.

Ajout d'une diapositive d'introduction et de fin

Vous pouvez ajouter une diapositive de couleur unie au début et à la fin de votre diaporama pour obtenir une transition graduelle de la présentation. Vous pouvez afficher votre plaque d'identité sur les diapositives d'introduction et de fin.

- 1 Dans le panneau Titres du module Diaporama, sélectionnez les options Ecran d'introduction et Ecran de fin.
- 2 Pour chaque type de diapositive, spécifiez les options suivantes :
 - Cliquez dans la zone chromatique pour spécifier une couleur dans la fenêtre contextuelle.
 - Sélectionnez l'option Ajouter une plaque d'identité pour afficher votre plaque d'identité sur la diapositive. Par défaut, la plaque d'identité est blanche.
 - Pour changer la couleur de la plaque d'identité, sélectionnez l'option Couleur de remplacement, puis cliquez sur la zone chromatique et choisissez une nouvelle couleur dans la fenêtre contextuelle.
 - Pour régler la taille de la plaque d'identité, faites glisser le curseur Echelle ou entrez une valeur.

Musique contenue dans un diaporama

Lightroom prend en charge tout dossier de fichiers de musique mp3 (Windows) ou toute bibliothèque musicale Apple iTunes (Mac OS) pour lire de la musique sur un diaporama. La musique est lue lorsque le diaporama est lancée dans Lightroom. La musique n'est pas lue si le diaporama a été exporté au format PDF ou comme série d'images JPEG.

1 Préparez la musique de votre diaporama :

- (Windows) Organisez les fichiers de musique mp3 dans un dossier. Nommez les fichiers de sorte qu'ils s'affichent dans l'ordre souhaité.
- (Mac OS) Dans iTunes, créez une liste de sélection contenant la musique que vous voulez lire. Organisez la liste de sélection dans l'ordre de lecture des morceaux pendant le diaporama. Pour plus de détails sur la création d'une liste de sélection, consultez la documentation d'iTunes.

2 Sélectionnez l'option Fichier audio et indiquez les morceaux à lire dans le panneau Lecture du module Diaporama.

- (Windows) Cliquez sur l'instruction Cliquer ici pour sélectionner un dossier de fichiers musicaux. Accédez ensuite au dossier contenant les fichiers mp3 à utiliser.
- (Mac OS) Choisissez une liste de sélection iTunes dans le menu déroulant Bibliothèque. Si votre liste de sélection n'est pas visible, choisissez Rafraîchir la sélection iTunes dans le menu déroulant Bibliothèque.





Lecture aléatoire des diapositives

L'option Ordre aléatoire lit vos diapositives dans un ordre aléatoire. Si vous désélectionnez cette option, vous restaurez l'ordre de lecture des diapositives défini à l'origine. Cette option ne s'applique qu'à la lecture sur votre ordinateur. Les images d'un diaporama exporté ne sont pas lues dans l'ordre aléatoire.

- ❖ Sélectionnez l'option Ordre aléatoire dans le panneau Lecture du module Diaporama.

Aperçu d'un diaporama

Vous pouvez afficher l'aperçu d'un diaporama à mesure que vous le créez en mode Editeur de diapositives.

- ❖ Utilisez les commandes de la barre d'outils pour arrêter , afficher la diapositive précédente , afficher la diapositive suivante  ou lire/interrompre  le diaporama.

Lecture d'un diaporama

Vous pouvez lire un diaporama dans Lightroom. Lors de la lecture, la présentation remplit l'écran de votre ordinateur.

1 Cliquez sur le bouton de lecture au bas du panneau de droite dans le module Diaporama.

2 Remplacez les paramètres de lecture de diaporama, à l'aide des touches suivantes :

Touche Droite Avance d'une diapositive.

Touche Gauche Recule d'une diapositive.

Barre d'espace Interrompt ou reprend la lecture.

Echap Met fin au diaporama.

3 Pour diffuser le diaporama en boucle, sélectionnez l'option Répétition dans le panneau Lecture.

Lecture d'un diaporama impromptu

Un diaporama impromptu est une présentation plein écran que vous pouvez lire rapidement à partir d'un module Lightroom. Un diaporama impromptu s'affiche avec le modèle et les paramètres sélectionnés dans le module Diaporama.

1 Dans un module de votre choix, affichez les photos devant apparaître dans le film fixe.

Si vous ne voulez afficher que certaines photos dans le film fixe, sélectionnez les photos.

2 Appuyez sur les touches Ctrl-Entrée (Windows) ou Commande-Retour (Mac OS) pour lancer le diaporama.

Remarque : vous pouvez également lire un diaporama impromptu en choisissant la commande Fenêtre > Diaporama impromptu dans le menu principal de Lightroom.

3 Remplacez les paramètres de durée sélectionnés, à l'aide des touches suivantes :

Touche Droite Avance d'une diapositive.

Touche Gauche Recule d'une diapositive.

Barre d'espace Interrompt et reprend la lecture du diaporama.

Echap Met fin au diaporama.

Exportation d'un diaporama

Vous pouvez exporter un diaporama de Lightroom sous forme de fichier PDF qui peut être lu sur d'autres ordinateurs ou sous forme de série d'images JPEG individuelles.

Exportation d'un diaporama sous forme de PDF

Vous pouvez exporter un diaporama sous forme de fichier PDF pour pouvoir le lire sur d'autres ordinateurs ou le partager avec vos clients. Les transitions d'un diaporama au format PDF fonctionnent lorsqu'elles sont affichées en utilisant Adobe Acrobat® ou l'application gratuite Adobe Reader®. Les diaporamas exportés au format PDF ne contiennent pas de musique, d'images dans l'ordre aléatoire ni de paramètres de durée spécifiés par vos soins.

1 Dans le module Diaporama, cliquez sur le bouton Exporter PDF dans l'angle inférieur gauche.

2 Dans la boîte de dialogue Exporter le diaporama au format PDF, entrez un nom pour le diaporama dans la zone Nom du fichier (Windows) ou Enregistrer sous (Mac OS).

3 Choisissez un emplacement d'enregistrement pour le fichier de diaporama.

4 Définissez les options suivantes :

Qualité Chaque diapositive est rendue à une qualité JPEG spécifiée. Plus la qualité des diapositives est basse, plus le fichier de diaporama créé est petit. Faites glisser le curseur Qualité ou entrez une valeur numérique comprise entre 0 et 100 (où 100 représente la qualité la plus élevée et 0 la qualité la plus basse).

Remarque : les photos sont intégrées avec des profils sRGB.

Largeur et Hauteur Spécifiez les dimensions en pixels du diaporama. Lightroom redimensionne les diapositives pour les adapter aux dimensions du diaporama sans recadrer ou modifier le rapport largeur/hauteur des diapositives. Les dimensions en pixels de votre écran d'ordinateur représentent la taille par défaut.

Tailles communes Indique les dimensions communes d'un diaporama, par exemple 640 x 480, et insère ces valeurs dans les champs Largeur et Hauteur. L'écran reprend les dimensions de votre affichage.

Afficher automatiquement en plein écran Affiche les diapositives en mode plein écran sur l'écran d'affichage du diaporama. Vous pouvez utiliser l'option de plein écran pour la lecture du diaporama dans Adobe Reader ou Adobe Acrobat.

- 5 Cliquez sur le bouton Enregistrer (Windows) ou Exporter (Mac OS).

Exportation d'un diaporama sous forme d'images JPEG

Vous pouvez exporter un diaporama sous la forme d'une série de fichiers JPEG que vous pouvez distribuer à vos clients ou à d'autres personnes. Chaque fichier JPEG contient les données liées à la disposition, à l'arrière-plan et aux cellules. Aucune option de transition ni de lecture n'est exportée.

- 1 Dans le module Diaporama, cliquez sur le bouton Exporter JPEG dans l'angle inférieur gauche.
- 2 Dans la boîte de dialogue Exporter le diaporama au format JPEG, entrez un nom dans la zone Nom du fichier (Windows) ou Enregistrer sous (Mac OS). Le nom est utilisé pour le dossier contenant les images JPEG. Les images JPEG utilisent le nom du fichier spécifié ainsi qu'une séquence numérique et l'extension de fichier .JPEG.
- 3 Accédez à un emplacement pour y enregistrer le dossier qui contient les images JPEG.
- 4 Définissez les options suivantes :

Qualité Restitue chaque image JPEG en respectant le paramètre de qualité spécifié. Plus la qualité des images est basse, plus le fichier créé est petit. Faites glisser le curseur Qualité ou entrez une valeur numérique comprise entre 0 et 100 (où 100 représente la qualité la plus élevée et 0 la qualité la plus basse).

Remarque : *les photos sont intégrées avec des profils sRGB.*

Largeur et Hauteur Indiquez les dimensions en pixel pour les fichiers JPEG exportés. Lightroom redimensionne les diapositives pour les adapter aux dimensions du diaporama sans recadrer ou modifier le rapport largeur/hauteur des diapositives. Les dimensions en pixels de votre écran d'ordinateur représentent la taille par défaut.

Tailles communes Indique les dimensions communes des fichiers, par exemple 640 x 480, et insère ces valeurs dans les champs Largeur et Hauteur. L'écran reprend les dimensions de votre affichage.

- 5 Cliquez sur le bouton Enregistrer (Windows) ou Exporter (Mac OS).

Chapitre 10 : Impression de photos

Le module Impression d'Adobe® Photoshop® Lightroom® contient des commandes et des paramètres de disposition pour imprimer vos photos et planches contact. Il contient également des paramètres permettant d'incruster du texte, des informations sur les photos et d'autres options d'impression. Lightroom propose plusieurs modèles par défaut avec différentes dispositions pour les sorties imprimées. Vous pouvez modifier leurs paramètres et enregistrer les nouveaux paramètres afin de créer des modèles personnalisés.


Voir aussi

« [Impression de photos : flux de production de base](#) » à la page 18

Présentation du module Impression

Outils et panneaux du module Impression

Le module Impression vous permet de spécifier les options de disposition et d'impression pour imprimer des photos et des planches contact sur votre imprimante.



Module Impression

A. Explorateur de modèles **B.** Panneaux permettant de définir la disposition et les options de sortie **C.** Boutons Afficher la page précédente et Afficher la page suivante **D.** Numéro de page

Le module Impression inclut les panneaux suivants :

Aperçu Affiche la disposition d'un modèle. Lorsque vous positionnez le pointeur au-dessus du nom d'un modèle dans l'Explorateur de modèles, vous affichez la disposition de la page de ce modèle dans le panneau Aperçu.

Explorateur de modèles Sélectionne ou affiche un aperçu de la disposition pour l'impression des photos. Les modèles sont organisés en dossiers comprenant des paramètres prédéfinis Lightroom et des modèles Lightroom définis par l'utilisateur.

Collections Affiche les collections du catalogue.

Moteur de disposition Indique si le modèle de disposition sélectionné est de type Grille et de type Collection d'images. Une disposition en grille permet d'imprimer une ou plusieurs photos de même format sur une ou plusieurs pages. Une disposition en collection d'images permet d'imprimer une photo dans diverses dimensions sur une ou plusieurs pages.

Paramètres d'image Détermine comment les photos remplissent les cellules dans une disposition de page.

Disposition (Disposition en grille) Définit des marges, le nombre de lignes et de colonnes ainsi que la taille des cellules dans une disposition de page en grille.

Repères (Disposition en grille) Affiche les règles, les fonds perdus, les marges, les cellules d'image et les dimensions dans une disposition de page en grille.

Règles, grille et repères (Disposition en collection d'images) Détermine l'activation et le fonctionnement des règles, du quadrillage et des fonds perdus dans une disposition en collection d'images.

Cellules (Disposition en collection d'images) Ajoute des cellules et des pages dans une disposition en collection d'images.

Incrustations Spécifie le texte et autres éléments à imprimer avec les photos.

Travaux d'impression Spécifie la résolution d'impression, la gestion des couleurs et la netteté.

Le module Impression contient également des commandes permettant d'ouvrir la boîte de dialogue Configuration de l'impression (Windows) ou Mise en page (Mac OS) pour définir l'orientation de l'impression et le format du papier, ainsi que la boîte de dialogue Configuration de l'impression (Windows) ou Imprimer (Mac OS) pour choisir une imprimante et spécifier les paramètres du pilote d'impression.

Remarque : bien qu'il soit possible de définir la valeur Echelle dans la boîte de dialogue Options avancées (Windows) ou dans la boîte de dialogue Mise en page (Mac OS) de l'imprimante, il est préférable de conserver la valeur 100 %. La modification de l'échelle dans ces boîtes de dialogue d'impression applique une seconde opération de mise à l'échelle à la valeur déjà définie dans Lightroom, de sorte que vos photos risquent de ne pas s'imprimer à la taille recherchée.

Une vidéo consacrée à tous les modules de sortie de Lightroom est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid2212_lrm_fr.

Une vidéo consacrée à l'utilisation du module Impression dans Lightroom est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid2214_lrm_fr.

Définition de la taille du papier

- 1 Dans le module Impression, cliquez sur le bouton Mise en page.
- 2 Dans la boîte de dialogue Configuration de l'impression (Windows) ou Mise en page (Mac OS), choisissez une imprimante dans le menu Nom (Windows) ou Format pour (Mac).

Remarque : (Mac OS) sélectionnez Toute imprimante dans le menu Format pour si vous voulez appliquer les paramètres de mise en page à toutes les imprimantes utilisées par votre ordinateur.

- 3 Choisissez une taille de papier dans le menu Taille (Windows) ou Taille du papier (Mac OS).

- 4 Choisissez une orientation.

Remarque : (Mac OS) il est préférable de conserver la valeur d'échelle 100 % et de confier à Lightroom la mise à l'échelle de l'image aux dimensions de la page à l'aide d'un modèle spécifique. La modification du paramètre d'échelle peut entraîner l'impression de la photo à une taille imprévue.

Configuration d'une imprimante

- 1 Dans le module Impression, cliquez sur le bouton Paramètres d'impression.
- 2 Choisissez une imprimante et spécifiez les paramètres comme suit :
 - (Windows) Dans la boîte de dialogue Configuration de l'impression, choisissez une imprimante dans le menu Nom, cliquez sur le bouton Propriétés, puis cliquez sur le bouton Avancé pour spécifier les paramètres d'impression dans la boîte de dialogue Options avancées.
 - (Mac OS) Dans la boîte de dialogue d'impression, choisissez une imprimante, puis spécifiez les paramètres d'impression. Utilisez le menu déroulant sous le menu Préréglages pour choisir les options.

Remarque : (Mac OS) avant de cliquer sur le bouton Enregistrer, choisissez Enregistrer sous dans le menu Préréglages si vous souhaitez enregistrer vos paramètres d'impression comme un paramètre prédéfini. Vous pouvez enregistrer plusieurs paramètres prédéfinis pour une même imprimante.

Impression en mode brouillon

Vous pouvez utiliser l'option Impression en mode Brouillon pour imprimer des planches contact et des versions rapides d'une photo. Dans ce mode, Lightroom utilise des aperçus de photos en mémoire cache lors de l'impression. Si vous sélectionnez des photos qui n'ont pas été entièrement mises en mémoire cache et que vous les imprimez en mode brouillon, Lightroom envoie les données de leurs vignettes vers l'imprimante, de sorte que la qualité d'impression de ces photos risque d'être inférieure. Les commandes de netteté et de gestion des couleurs ne sont pas disponibles en mode d'impression brouillon.

- ❖ Dans le panneau Travaux d'impression du module Impression, sélectionnez l'option Impression en mode Brouillon.

Voir aussi

- « [Sélection du type d'aperçu utilisé lors de l'importation](#) » à la page 45
- « [Définition de la mémoire cache de l'aperçu](#) » à la page 45

Imprimer au format JPEG

Vous pouvez enregistrer vos photos au format JPEG dans le module Impression afin de les utiliser auprès d'un fournisseur de services d'impression. Lors d'une impression au format JPEG, Lightroom vous donne la possibilité de définir la résolution, d'utiliser l'option de netteté d'impression et de définir le taux de compression. Vous pouvez également définir les dimensions du fichier et lui appliquer un profil ICC RVB ou un mode de rendu.

- 1 Dans le panneau Travaux d'impression du module Impression, choisissez la commande Imprimer au format > Fichier JPEG.
- 2 Indiquez une résolution comprise entre 72 ppi et 600 ppi dans la zone Résolution du fichier.
- 3 Définissez la valeur de netteté d'impression souhaitée : Faible, Moyenne ou Elevée.

- 4 Définissez le taux de compression à l'aide du curseur Qualité JPEG. Le format JPEG utilise une compression avec perte qui réduit la taille des fichiers en éliminant des données de façon sélective. Faites glisser le curseur ou entrez une valeur comprise entre 0 et 100.
- 5 Définissez des dimensions personnalisées en sélectionnant l'option Dimensions de fichier personnalisées, puis en entrant des valeurs dans les champs de hauteur et de largeur.
- 6 Définissez vos options de gestion des couleurs.

Voir aussi

« [Accentuation de la netteté d'une photo pour l'impression](#) » à la page 169

« [Définition de la gestion des couleurs d'impression](#) » à la page 170

A propos des modèles d'impression

Les modèles contiennent des dispositions pour l'impression de vos photos, y compris les incrustations de texte et les paramètres de travail d'impression. L'Explorateur de modèles Lightroom du module Impression contient un ensemble de modèles prédéfinis pour les tâches les plus courantes, comme la création de planches contact ou de collections d'images. Les modèles que vous avez enregistrés figurent également dans l'Explorateur de modèles. Lorsque vous déplacez le pointeur sur le nom d'un modèle dans l'Explorateur de modèles, vous affichez la disposition de la page du modèle dans le panneau Aperçu dans le haut de la colonne de gauche. Lorsque vous cliquez sur le nom d'un modèle, un aperçu des photos sélectionnées s'affiche dans le plan de travail. L'aperçu est actualisé lorsque vous choisissez un modèle différent ou définissez de nouvelles options d'impression, comme lorsque vous ajoutez des incrustations de texte.

Lightroom vous propose deux ensembles de modèles de disposition : les modèles de type Grille et les modèles de type Collection d'images. Les modèles de type Grille vous permettent d'imprimer une ou plusieurs photos de même taille dans une grande variété de configurations, par exemple sous forme d'une planche contact 4 x 5. Les modèles de type Collection d'images vous permettent d'insérer plusieurs copies d'une même image sur une ou plusieurs pages. Les dispositions en collection d'images sont conçues pour optimiser au maximum l'utilisation de la surface de la page et la réduction des repères de coupe. Ces dispositions peuvent toutefois être modifiées manuellement en cas de besoin. Les collections d'images sont idéales pour les photos d'école ou les portraits de mariage.

Tous les modèles présentent des cellules d'image pouvant contenir des photos et des informations de marge. Si vous choisissez des options d'incrustation, des zones de texte à cet effet peuvent être ajoutées sur le modèle. Les cellules d'image et les marges d'un modèle sont automatiquement ajustées en fonction de la taille de papier choisie.

Les paramètres de travail d'impression, y compris la taille du papier et le nom de l'imprimante, sont également enregistrés dans le modèle d'impression.

Vous pouvez créer des modèles en modifiant les paramètres des modèles existants. Sélectionnez un modèle, puis utilisez les commandes situées dans les panneaux à droite du module Impression, précisez la taille du papier et les paramètres d'impression dans la barre d'outils et ajoutez un modèle personnalisé à un dossier. Vous pouvez également modifier les cellules d'image d'un modèle en déplaçant les guides de marges ou les limites des cellules. Toutes les modifications des paramètres de disposition, les incrustations et les spécifications de travail d'impression peuvent être enregistrées sous forme d'un modèle personnalisé.

Voir aussi


« [Création de modèles d'impression personnalisés](#) » à la page 163

Agencement des photos au moyen d'un modèle de type Grille

Choix d'un modèle de type Grille

Les modèles de type Grille vous permettent d'imprimer une ou plusieurs photos de même taille dans une grande variété de configurations sur une ou plusieurs pages.

1 Sélectionnez dans la bibliothèque la ou les photos que vous souhaitez imprimer.

 Vous pouvez filtrer les photos sélectionnées dans le module Impression : il suffit de cliquer sur l'option Utiliser de la barre d'outils et de sélectionner Toutes les photos, Photos sélectionnées ou Photos marquées.

2 Sélectionnez un modèle de type Grille dans l'Explorateur de modèles du module Impression.

Remarque : vérifiez le type de modèle choisi à partir du panneau Moteur de disposition afin de vous assurer s'il s'agit d'un modèle de type Grille ou Collection d'images.

Les modèles prédéfinis apparaissent sous le dossier Modèles Lightroom, mais vous pouvez ajouter de nouveaux dossiers et des modèles personnalisés. Cliquez sur la flèche en regard d'un dossier pour le développer ou le réduire.

Voir aussi

« [Sélection des photos en mode Grille et dans le film fixe](#) » à la page 59

« [Assemblage de photos dans la collection rapide](#) » à la page 32


Définition de la méthode de remplissage des cellules d'image avec les photos

Vous pouvez spécifier les photos à mettre à l'échelle et à faire pivoter afin qu'elles tiennent dans une cellule d'image. Des espaces blancs remplissent les zones vides lorsque le rapport L/H des photos et des cellules de l'image ne correspond pas. Vous pouvez également définir une option pour remplir entièrement l'espace d'une cellule d'image avec la photo. Lorsque vous sélectionnez cette option, certaines parties de la photo (notamment les images à la verticale) risquent d'être recadrées pour mieux s'adapter aux dimensions de la cellule.

❖ Dans le panneau Paramètres d'image du module Impression, sélectionnez l'une des options suivantes :

Zoom pour remplir Remplit entièrement la cellule d'image avec la photo, en recadrant les bords de l'image, si nécessaire.

Adaptation par rotation Applique une rotation aux images si nécessaire, pour créer l'image la plus grande pouvant s'adapter dans la cellule d'image.



Paramètres d'image

☞ Gauche : Photos sans paramètres d'image appliqués Centre : Zoom pour remplir Droite Adaptation par rotation

I Si une cellule d'image n'affiche pas la partie recherchée de la photo, faites glisser la photo dans la cellule pour la repositionner. Dans une disposition en collection d'images, cliquez avec le bouton gauche de la souris en maintenant la touche **Ctrl** (Windows) ou **Commande** (Mac OS) enfoncée.



Repositionnement d'une photo dans une cellule d'image en la faisant glisser

Répétition de la photo sur chaque page (Disposition en grille) Répète l'image sélectionnée dans chaque cellule d'image de la page dans le modèle de présentation de type Grille.

Affichage ou masquage des règles et des repères de pages

- 1 Sélectionnez ou désélectionnez l'option **Afficher les repères** dans le panneau **Repères** du module **Impression**.
- 2 Sélectionnez les options d'affichage ou masquage des règles, des repères de fond perdu, des marges et des gouttières, ainsi que des cellules d'image.

Modification des marges et de la taille des cellules

- ❖ Dans le panneau **Repères**, assurez-vous que l'option **Afficher les repères** est sélectionnée et utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser un repère dans le plan de travail pour modifier une cellule ou une marge.
 - Faites glisser les curseurs ou entrez des valeurs dans le panneau **Disposition**.
 - Sélectionnez l'option **Cellules carrées** pour contraindre la forme de la cellule de l'image à un carré.

Commandes du panneau **Disposition**


Unités de la règle Définit les unités de mesure de la règle utilisée dans le plan de travail.

Marges Définit les marges de la page. Toutes les cellules tiennent entre les marges. Déplacez le curseur, entrez une valeur de marge ou faites glisser les indicateurs de marge dans le plan de travail.

Quadrillage Définit le nombre de rangées et de colonnes de cellules d'image que doit contenir la page.

Espacement des cellules Définit l'espacement entre les cellules dans les rangées et les colonnes.

Taille des cellules Définit la taille des cellules d'image.




Marges et repères

A. Espacement vertical entre les cellules B. Largeur de cellule C. Marge D. Hauteur de cellule E. Espacement horizontal entre les cellules

Impression d'une planche contact

1 Dans le module Bibliothèque, sélectionnez des photos pour la planche contact.

 Vous pouvez placer les photos dans une collection rapide ou créer une collection si vous souhaitez enregistrer les photos sélectionnées pour les réutiliser ultérieurement.

2 Dans le module Impression, choisissez une planche contact dans l'Explorateur de modèles.

3 S'il y a lieu, choisissez une taille de papier et une imprimante.

4 Dans le panneau Incrustations, sélectionnez les options de texte à imprimer.

5 (Facultatif) Dans le panneau Travaux d'impression, sélectionnez l'option Impression en mode Brouillon.

6 Cliquez sur Imprimer.

Voir aussi

« [Sélection des photos en mode Grille et dans le film fixe](#) » à la page 59

« [Assemblage de photos dans la collection rapide](#) » à la page 32

Création de modèles d'impression personnalisés

Lorsque vous enregistrez un modèle personnalisé, toutes les modifications apportées aux cellules et marges d'image, ainsi que les incrustations et les paramètres d'impression spécifiés sont conservés. Une fois enregistré, le modèle personnalisé est répertorié dans l'Explorateur de modèles en vue d'une utilisation ultérieure. Vous pouvez créer de nouveaux dossiers dans l'Explorateur de modèles pour faciliter l'organisation des modèles.

Enregistrement de modèles d'impression personnalisés

1 Dans l'Explorateur de modèles du module Impression, sélectionnez le modèle de base pour votre modèle personnalisé et modifiez la disposition.

2 Définissez les options dans les panneaux Paramètres d'image, Disposition, Règles, Grille et repères, Incrustations et Travaux d'impression.

3 Cliquez sur l'icône Plus (+) dans l'Explorateur de modèles du module Impression.

4 Remplacez la chaîne Modèle sans titre par le nom de votre choix pour le modèle personnalisé et indiquez un dossier (tel que Modèles utilisateur) qui contiendra le modèle.

Création et organisation de dossiers de modèles

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur la zone où le dossier doit apparaître et choisissez Nouveau dossier.

- 2 Entrez le nom du dossier et cliquez sur OK.
- 3 Faites glisser un modèle vers un nom de dossier pour placer le modèle dans ce dossier.

Si vous faites glisser un modèle prédéfini Lightroom vers un autre dossier, le modèle est copié dans ce dossier.

Mise à jour des modèles personnalisés

- 1 Modifiez les couleurs, la disposition, le texte et les paramètres de sortie selon vos besoins.
- 2 Cliquez sur un modèle dans l'Explorateur de modèles avec le bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS), puis choisissez Mettre à jour avec les paramètres actuels.

Suppression de modèles personnalisés

Il est impossible de supprimer les modèles prédéfinis Lightroom.

- ❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur un modèle dans l'Explorateur de modèles, puis choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
 - Sélectionnez un modèle dans l'Explorateur de modèles et cliquez sur l'icône Moins (-).


Importation et exportation de modèles

Vous pouvez exporter les modèles créés afin de les partager avec vos collègues ou de les utiliser sur un autre ordinateur. Les modèles sont enregistrés avec l'extension .lrtemplate.

- Pour exporter un modèle, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée et sélectionnez Exporter. Saisissez le nom du fichier de modèle et cliquez sur Enregistrer.
- Pour importer un modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur la zone où le modèle doit apparaître et choisissez Importer. Cliquez deux fois sur le fichier de modèle.

Affichage de différentes pages dans le module Impression

Lorsque votre travail d'impression contient plusieurs pages, vous pouvez vous déplacer rapidement entre les pages.

- ❖ Ouvrez un travail d'impression de plusieurs pages dans le module Impression et utilisez l'une des méthodes suivantes dans la barre d'outils :
 - Pour vous déplacer en avant ou en arrière vers une autre page, cliquez sur les touches de navigation Gauche ou Droite.
 - Pour revenir à la première page, cliquez sur l'icône Afficher la première page .
 - Pour vous déplacer rapidement en avant ou en arrière entre les pages, faites glisser le pointeur sur la case du numéro de page (sur le côté droit de la barre d'outils).
 - Pour atteindre rapidement une page spécifique, cliquez deux fois sur la case du numéro de page, puis entrez un numéro de page dans la boîte de dialogue Atteindre la page.

Agencement de photos dans une collection d'images

Sélection d'un modèle de type Collection d'images

Les modèles de type Collection d'images vous permettent d'imprimer une photo dans une grande variété de tailles, sur une ou plusieurs pages.

- 1 Sélectionnez dans la bibliothèque la photo que vous souhaitez imprimer.
- 2 Sélectionnez un modèle de type Collection d'images dans l'Explorateur de modèles du module Impression.

Remarque : vérifiez le type de modèle choisi à partir du panneau Moteur de disposition afin de vous assurer s'il s'agit d'un modèle de type Grille ou Collection d'images.

Les modèles prédéfinis apparaissent sous le dossier Modèles Lightroom, mais vous pouvez ajouter de nouveaux dossiers et des modèles personnalisés. Cliquez sur la flèche en regard d'un dossier pour le développer ou le réduire.

Définition des options de cellules d'une collection d'images

❖ Dans le panneau Paramètres d'image du module Impression, sélectionnez l'une des options suivantes :

Zoom pour remplir Remplit entièrement la cellule d'image avec la photo, en recadrant les bords de l'image, si nécessaire.

Adaptation par rotation Applique une rotation aux images si nécessaire, pour créer l'image la plus grande pouvant s'adapter dans la cellule d'image.

Bordure de photo Ajoute une bordure de la largeur spécifiée à la photo présente dans chaque cellule d'image.

Contour interne Ajoute un contour interne de la largeur et de la couleur spécifiées à la photo présente dans chaque cellule d'image.

Voir aussi

« [Définition de la méthode de remplissage des cellules d'image avec les photos](#) » à la page 161

« [Impression des bordures et des contours d'une disposition en collection d'images](#) » à la page 167

Affichage des repères de page d'une collection d'images

- 1 Dans le panneau Règles, grille et repères, choisissez si vous souhaitez afficher les règles, la grille ou les repères de fond perdu.
- 2 Spécifiez l'unité de mesure de la règle, le comportement du magnétisme de la grille et si vous souhaitez afficher la taille de l'image sur le fond perdu de la page.
- 3 Activez les repères de coupe dans le panneau Incrustations pour les afficher.

Personnalisation d'une disposition en collection d'images

Vous pouvez ajouter autant de cellules d'image que nécessaire dans une disposition en collection d'images, et les placer manuellement ou automatiquement sur la page. Lightroom propose six tailles standard pour les cellules d'image. Si vous ajoutez plus de photos qu'il n'y a de place sur la page, Lightroom ajoute automatiquement des pages à la présentation.

- 1 Dans le panneau Cellules, cliquez pour ajouter des cellules de la taille de votre choix à la présentation. Lightroom optimise leur positionnement sur la page pour limiter le nombre de coupes.

Remarque : maintenez enfoncée la touche *Alt* (Windows) ou *Option* (Mac OS), puis faites glisser une cellule pour en créer une copie.

2 (Facultatif) Faites glisser les cellules d'image sur la page pour modifier leur disposition.

3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Nouvelle page Ajoute une page à la présentation.

Disposition automatique Optimise la disposition des photos de la page pour limiter le nombre de coupes.

Effacer la disposition Efface la disposition de la page.

Remarque : pour supprimer une page, cliquez sur le X rouge situé dans l'angle supérieur gauche de la page dans le plan de travail.

4 (Facultatif) Pour redimensionner une cellule, sélectionnez-la dans le plan de travail, puis faites glisser les poignées du cadre ou des angles. Vous pouvez également modifier les curseurs de hauteur et de largeur dans le panneau Cellules.

Vous pouvez enregistrer les dispositions en collection d'images que vous avez créées en tant que modèles d'impression personnalisés.

Voir aussi

« [Création de modèles d'impression personnalisés](#) » à la page 163

Impression d'incrustations de texte et de graphiques

Impression de votre plaque d'identité

1 Sélectionnez une plaque d'identité dans le panneau Incrustations du module Impression.

2 (Facultatif) Pour choisir ou créer une plaque d'identité différente, cliquez sur le triangle dans l'angle inférieur droit de la fenêtre d'aperçu de la plaque d'identité, puis choisissez une option dans le menu déroulant (voir la section « [Personnalisation des plaques d'identité et des boutons de module](#) » à la page 30).

3 Pour modifier l'opacité ou l'échelle de la plaque d'identité, faites glisser les curseurs ou entrez une valeur de pourcentage.

Remarque : vous pouvez également mettre à l'échelle la plaque d'identité en cliquant sur son texte dans le plan de travail, puis en faisant glisser un côté ou un angle du cadre de sélection.

4 Pour faire pivoter la plaque d'identité, cliquez sur le bouton de rotation (0°) et choisissez la commande Rotation à l'écran 90°, Rotation à l'écran 180° ou Rotation à l'écran -90°.

5 Pour déplacer la plaque d'identité, cliquez sur son texte dans le plan de travail, puis faites-le glisser à l'intérieur du cadre de sélection.

6 Pour faire apparaître la plaque d'identité sur chaque photo dans un modèle de plusieurs photos, sélectionnez l'option Rendu sur chaque image. La plaque d'identité est centrée sur chaque photo et vous pouvez la mettre à l'échelle ou la faire pivoter à l'aide des commandes du panneau Incrustations.

7 Pour faire apparaître le texte de la plaque d'identité derrière les photos, sélectionnez l'option Rendu derrière l'image.

Remarque : assurez-vous que la disposition du modèle permet de voir suffisamment la plaque d'identité derrière les photos.



Plaques d'identité avec l'option Rendu derrière l'image

Impression de bordures autour des photos

Vous pouvez ajouter des bordures aux photos que vous imprimez. Les options incluent la définition de la couleur et de l'épaisseur de la bordure.

Impression des bordures d'une disposition en grille

- 1 Dans le panneau Paramètres d'image, sélectionnez l'option Contour du cadre.
- 2 (Facultatif) Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour modifier la couleur du cadre, cliquez sur la vignette de couleur pour sélectionner une couleur dans le sélecteur de couleurs.
 - Pour modifier l'épaisseur de la bordure, faites glisser le curseur Epaisseur.

Impression des bordures et des contours d'une disposition en collection d'images

- 1 Dans le panneau Paramètres d'image, sélectionnez l'option Bordure de photo.
- 2 (Facultatif) Pour modifier l'épaisseur de la bordure, faites glisser le curseur Epaisseur.
- 3 Sélectionnez l'option Contour interne pour ajouter un contour interne.
- 4 (Facultatif) Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour modifier la couleur du contour interne, cliquez sur la vignette de couleur pour sélectionner une couleur dans le sélecteur de couleurs.

- Pour modifier l'épaisseur du contour, faites glisser le curseur Epaisseur.

Impression du nom de fichier, des légendes et autres informations sur les photos dans une disposition en grille

Vous pouvez imprimer des informations sur les photos, telles que le nom de fichier, le titre, la légende et les mots-clés dans les dispositions en grille. Ces informations sont issues des métadonnées que vous avez entrées dans le module Bibliothèque. Elles apparaissent sous chaque photo. Voir également la section « [Affichage et modification de métadonnées](#) » à la page 83.

- 1 Dans le panneau Incrustations, sélectionnez l'option Informations sur la photo, puis cliquez sur le triangle en regard de l'option Paramètres personnalisés et choisissez l'une des options suivantes :

Légende Imprime la légende de la photo.

Texte personnalisé Imprime le texte saisi dans la zone Texte personnalisé.

Date Imprime la date de création de la photo.

Matériel Imprime les informations sur l'appareil photo et l'objectif utilisés pour prendre la photo.

Exposition Imprime les informations sur la vitesse d'obturation et sur l'ouverture du diaphragme.

Nom du fichier Imprime le nom de fichier de la photo.

Séquence Imprime différentes séquences de numéros sur les photos selon le nombre de photos imprimées. Par exemple, si vous avez sélectionné neuf photos à imprimer, la séquence de numéros sera 1/9, 2/9, 3/9, et ainsi de suite.

Titre Imprime le titre de la photo.

Modifier Affiche les informations sur la photo spécifiées dans la boîte de dialogue Editeur de modèles de texte.

- 2 Cliquez sur le triangle à droite de l'option Corps de la police, puis choisissez un corps (en points) dans le menu déroulant.

Voir aussi

« [Editeur de modèles de nom de fichier et Editeur de modèles de texte](#) » à la page 42

Impression des numéros de page, des informations d'impression et des traits de coupe présents dans une disposition en grille

Vous pouvez ajouter des numéros de page, des informations d'impression et des traits de coupe au bas de la page de la disposition en grille.

- ❖ Dans le panneau Incrustations du module Impression, sélectionnez l'option Options de page, puis l'une des options suivantes :

Numéros de page Imprime les numéros de page dans l'angle inférieur droit de chaque page.

Informations sur la page Imprime le paramètre Netteté d'impression, le paramètre Profil et le nom de l'imprimante au bas de chaque page.

Traits de coupe Imprime des traits de coupe autour de chaque photo en tant que repères pour la coupe après l'impression.

Définition de la résolution et de la gestion des couleurs

Définition de la résolution de l'impression

Dans le module Impression, le paramètre Résolution d'impression spécifie les pixels par pouce (ppp) de la photo pour l'imprimante. Lightroom rééchantillonne les données d'image, si nécessaire, selon la résolution d'impression et les dimensions. La valeur par défaut, définie à 240 ppp, est adaptée à la plupart des travaux d'impression, y compris les impressions jet d'encre de haute qualité. Consultez la documentation de votre imprimante pour déterminer sa résolution optimale.

- ❖ Dans le panneau Travaux d'impression du module Impression, utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Pour contrôler la résolution d'impression, sélectionnez Résolution d'impression et définissez une autre valeur si nécessaire.
- Pour utiliser la résolution native de la photo (à condition qu'elle ne soit pas inférieure à 72 ppp ou supérieure à 480 ppp), désélectionnez Résolution d'impression.

Accentuation de la netteté d'une photo pour l'impression

L'option Netteté d'impression vous permet d'accentuer la netteté avant de l'envoyer à l'imprimante. Le renforcement de la netteté d'impression s'ajoute aux autres options de netteté appliquées dans le module Développement. Le degré de la netteté d'impression qui est appliqué automatiquement dépend de la résolution de sortie du fichier et du support de sortie. Lorsque l'option Impression en mode Brouillon est activée, l'option Netteté d'impression est désactivée. Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser l'option Netteté d'impression par défaut sur Standard.

- ❖ Dans le panneau Travaux d'impression du module Impression, utilisez l'une des méthodes suivantes :
- (Facultatif) Sélectionnez l'option Netteté d'impression et spécifiez Faible, Standard ou Elevée dans le menu contextuel à droite. Ensuite, indiquez si vous imprimez sur un support Mat ou Brillant. L'option Mat comprend le papier aquarelle, le papier toilé et autres types de papier non brillants. L'option Brillant comprend le papier lustré, semi-brillant, papier photo brillant et autres types de papier glacé.

Remarque : le type de papier spécifié dans le panneau Travaux d'impression est utilisé pour calculer la netteté d'impression. Certains pilotes d'imprimante peuvent proposer une option de qualité papier dans la boîte de dialogue d'impression qui doit être définie séparément.

- Désélectionnez l'option Netteté d'impression si vous ne voulez pas appliquer de netteté dans le module Impression. Cette option est pratique lorsque vous êtes satisfait de la netteté appliquée dans le module Développement.

Impression en mode couleur 16 bits

- ❖ Dans le panneau Travaux d'impression, sélectionnez l'option Sortie 16 bits si vous effectuez votre impression sur une imprimante 16 bits sous Mac OS 10.5 (Leopard).

Remarque : si vous sélectionnez l'option Sortie 16 bits et que vous imprimez sur une imprimante non compatible, les performances d'impression sont amoindries, mais la qualité est préservée.

Définition de la gestion des couleurs d'impression

Vous pouvez déterminer si vous préférez que Lightroom ou le pilote d'impression se charge de la gestion des couleurs durant l'impression. Si vous souhaitez utiliser des profils colorimétriques personnalisés pour une combinaison d'imprimante, d'encre et de papier spécifique, Lightroom se charge de la gestion des couleurs. Dans le cas contraire, l'imprimante s'en charge. Si l'option Impression en mode Brouillon est activée, l'imprimante se charge automatiquement de la gestion des couleurs.

Remarque : les profils colorimétriques d'imprimante personnalisés sont généralement créés à l'aide d'un logiciel et d'un périphérique spéciaux qui génèrent les fichiers de profils. Si les profils colorimétriques d'imprimante ne sont pas installés sur votre ordinateur, ou si Lightroom ne parvient pas à les localiser, les options Géré par l'imprimante et Autres sont les seules disponibles dans la section Profil du panneau Travaux d'impression.

1 Dans la section Gestion des couleurs du panneau Travaux d'impression, choisissez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Profil :

- Pour utiliser un profil colorimétrique d'imprimante pour convertir l'image avant de l'envoyer à l'imprimante, choisissez l'un des profils spécifiques répertoriés dans le menu.

Important : si vous désignez un profil colorimétrique d'imprimante personnalisé dans Lightroom, assurez-vous que l'option de gestion des couleurs est désactivée dans le logiciel du pilote d'impression. Sinon, la conversion des couleurs s'applique deux fois à vos photos et les couleurs risquent de ne pas être satisfaisantes.

- Pour envoyer les données d'image au pilote d'impression sans convertir l'image selon un profil, sélectionnez l'option Géré par l'imprimante.

Si vous sélectionnez l'option Géré par l'imprimante, veillez à activer la méthode de CCI pour la gestion des couleurs de l'image (Windows) ou à sélectionner l'option ColorSync dans les paramètres de gestion des couleurs (Mac OS) pour le pilote d'impression afin d'appliquer le profil correct avant d'imprimer l'image. Selon le logiciel du pilote d'impression, vous pouvez localiser les paramètres de gestion des couleurs à partir de la boîte de dialogue d'impression du document, en sélectionnant Paramètres\Propriétés\Avancé (Windows), ou dans le menu déroulant sous le menu Paramètres prédéfinis de la boîte de dialogue d'impression (Mac OS).

- Pour sélectionner les profils d'imprimante à afficher dans le menu déroulant Profil, choisissez l'option Autres, puis sélectionnez les profils colorimétriques dans la boîte de dialogue Choisir les profils.

Remarque : vous choisissez généralement cette option lorsque aucun profil n'est répertorié dans le menu déroulant Profil, ou si le profil souhaité n'est pas répertorié. Lightroom recherche des profils d'impression personnalisés sur votre ordinateur. S'il ne localise aucun profil, sélectionnez l'option Géré par l'imprimante et laissez l'imprimante gérer les couleurs d'impression.

2 Choisissez un mode de rendu pour spécifier la conversion des couleurs de l'espace colorimétrique de l'image à celui de l'imprimante :

Remarque : l'espace colorimétrique de l'imprimante est en général plus petit que l'espace colorimétrique de l'image, et toutes les couleurs risquent de ne pas être reproduites. Le mode de rendu choisi tente de compenser ces couleurs hors gamme.

- Le rendu perceptif tente de conserver la relation visuelle entre les couleurs. Les couleurs dans la gamme peuvent varier selon le glissement des couleurs hors gamme vers des couleurs reproductibles. Le rendu perceptif est un bon choix lorsque l'image contient de nombreuses couleurs hors gamme.
- Le rendu relatif conserve toutes les couleurs dans la gamme et déplace les couleurs hors gamme vers la plus proche couleur reproductible. L'option Relatif permet de conserver plus de couleurs d'origine. Elle représente un bon choix lorsque les couleurs hors gamme sont peu nombreuses.

Enregistrement des paramètres d'impression en tant que création de sortie

Lightroom vous permet de créer des créations de sortie, créées à partir des paramètres spécifiés dans les modules Diaporama, Impression et Web. Les créations de sortie vous permettent de réappliquer vos paramètres de sortie à une collection de photos spécifique. De plus, vous pouvez ajouter des photos à la collection : elles seront automatiquement intégrées à vos paramètres de sortie. Les créations de sortie diffèrent des modèles personnalisés, car un modèle comprend des paramètres de sortie mais pas de photos. Néanmoins, une création de sortie applique les paramètres de sortie aux photos de la collection.

- 1 Dans le module Bibliothèque, sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer.
- 2 Dans le module Impression, sélectionnez un modèle et définissez les paramètres de votre choix dans les panneaux Paramètres d'image, Disposition, Règles, Grille et repères, Incrustations et Travaux d'impression.
- 3 Dans le film fixe, sélectionnez les photos que vous souhaitez intégrer à la création de sortie.
- 4 Cliquez sur l'icône Plus (+) dans le panneau Collections et choisissez la commande Créer une impression.
- 5 Donnez un nom à votre création de sortie dans la boîte de dialogue Création d'une impression. Choisissez un ensemble de collections dans le menu déroulant Ensemble afin d'ajouter la création de sortie à un ensemble existant, ou choisissez l'option Sans.
- 6 Sélectionnez l'option Inclure les photos sélectionnées dans les options d'impression. Sélectionnez l'option Créer des copies virtuelles pour inclure les copies virtuelles, et non les photos originales, dans la création de sortie.
- 7 Cliquez sur le bouton Créer.

Lightroom ajoute la création de sortie dans le panneau Collections à l'emplacement indiqué. La création de sortie est associée à une icône de mise en page .

Voir aussi

« [Collections de photos](#) » à la page 68

« [Création de copies virtuelles](#) » à la page 67

Chapitre 11 : Création de galeries de photos Web


Une galerie de photos Web désigne un site Web contenant des vignettes liées à des versions de plus grande taille de ces mêmes photos. Adobe® Photoshop® Lightroom® peut générer des galeries de photos Web à partir des photos que vous aurez sélectionnées. Vous pouvez choisir de créer votre galerie à l'aide du format HTML standard ou de l'enregistrer pour l'afficher dans un navigateur à l'aide d'Adobe Flash® Player. Une fois créées, les galeries de photos Web peuvent être téléchargées directement sur un serveur Web grâce aux fonctions FTP de Lightroom.

Voir aussi

« [Création de galeries Web : flux de production de base](#) » à la page 21

Outils et panneaux du module Web


Le module Web vous permet de définir l'aspect du site Web.



Module Web

A. Type de galerie Web **B.** Explorateur de modèles **C.** Bouton Aperçu **D.** Panneaux permettant de personnaliser la disposition et de définir les options de sortie **E.** Boutons de navigation

Le module Web comporte les panneaux suivants :

Aperçu Affiche la disposition d'un modèle. Une icône située dans l'angle inférieur gauche du panneau indique si le modèle est destiné à une galerie HTML Lightroom ou à une galerie Flash Lightroom .

Explorateur de modèles Présente une liste de modèles de galerie de photos Web. Passez le pointeur sur le nom des modèles pour afficher leur disposition dans l'aperçu.

Collections Affiche les collections du catalogue.

Moteur Sélectionne les modèles par défaut Galerie Flash Lightroom ou Galerie HTML Lightroom, ou l'une des trois dispositions de galerie Airtight Interactive.

Informations sur le site Définit le titre de votre galerie de photos Web, le titre et une description de la collection, les coordonnées et le lien Internet ou l'adresse électronique.


Palette de couleurs Définit les couleurs du texte, de l'arrière-plan de la page Web, des cellules, des transformations par souris, des lignes du quadrillage et des numéros d'index.

Aspect Indique la disposition des cellules d'image (pour une galerie HTML Lightroom) ou la disposition des pages (pour une galerie Flash Lightroom). Indique également si une plaque d'identité s'affiche sur les pages Web et si vous pouvez ajouter des ombres portées et définir des bordures de section.

Informations sur l'image Définit le texte affiché dans les aperçus d'image.

Paramètres de sortie Définit la dimension maximale en pixels et la qualité JPEG des photos, ainsi que l'ajout ou non d'un filigrane de copyright.

Paramètres de téléchargement Définit les paramètres de téléchargement pour envoyer votre galerie Web à un serveur.

 Vous pouvez filtrer les photos sélectionnées dans le module Web : il suffit de cliquer sur la commande Utiliser de la barre d'outils et de sélectionner l'option Toutes les photos, Photos sélectionnées ou Photos marquées.

Une vidéo consacrée à tous les modules de sortie de Lightroom est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid2212_lrm_fr.

Une vidéo consacrée au module Web de Lightroom est disponible à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/lrvid2215_lrm_fr.

Définition des dispositions de galerie Web

Sélection des modèles de galerie Web

Lightroom comporte des modèles de galerie Web HTML et Flash par défaut que vous pouvez sélectionner dans l'Explorateur de modèles. Vous pouvez personnaliser des modèles prédéfinis en spécifiant certains éléments pour votre galerie, comme les couleurs, la disposition de la galerie, le texte et une plaque d'identité. La personnalisation des modèles prédéfinis ne les modifie pas, mais vous pouvez enregistrer vos modifications dans un nouveau modèle personnalisé. Les modèles personnalisés sont répertoriés dans l'Explorateur de modèles du module Web.

Remarque : Lightroom comprend trois dispositions de galerie Flash d'Airtight Interactive : Airtight AutoViewer, Airtight PostcardViewer et Airtight SimpleViewer. Sélectionnez-les dans le panneau Moteur. Le module externe Airtight Interactive offre des options personnalisées dans les panneaux du module Web qui peuvent servir à modifier les dispositions Airtight.

❖ Dans le module Web, cliquez sur un modèle dans l'Explorateur de modèles.

Les modèles prédéfinis apparaissent sous le dossier Modèles Lightroom, mais vous pouvez ajouter de nouveaux dossiers et des modèles personnalisés. Cliquez sur la flèche en regard d'un dossier pour le développer ou le réduire.

Lorsque vous sélectionnez un modèle, le panneau Moteur indique si le modèle est une galerie Flash ou une galerie HTML.



Pour télécharger toute une gamme de modèles de galeries Web tiers, consultez le site : www.adobe.com/go/exchange_fr.

Sélection des couleurs pour les galeries de photos Web

- 1 Dans le panneau Palette de couleurs, cliquez sur la case de couleur en regard d'un élément.
- 2 Choisissez une couleur dans la fenêtre Couleur qui s'affiche.

Définition de l'aspect des galeries HTML Lightroom

- 1 Assurez-vous qu'un modèle de galerie HTML est sélectionné.
- 2 Si votre galerie de photos Web est une galerie HTML avec une grille, vous avez le choix entre les opérations suivantes dans le panneau Aspect :
 - Pour afficher un numéro d'index dans l'angle supérieur gauche de chaque vignette, sélectionnez Afficher le numéro des cellules.
 - Pour définir la disposition de la grille sur une page Web, cliquez dans la grille pour définir le nombre de rangées et de colonnes.
 - Pour ajouter des ombres portées aux photos, sélectionnez Ajouter une ombre portée aux photos.
 - Pour ajouter des bordures de section horizontales, sélectionnez Bordures de section et choisissez une couleur à l'aide du sélecteur de couleurs.
 - Pour ajouter des bordures de photo, sélectionnez Bordures de photo et choisissez une couleur à l'aide du sélecteur de couleurs.

Sélection d'une disposition de galerie Flash Lightroom

Lightroom offre plusieurs dispositions pour les galeries Flash. Chaque galerie comporte des commandes de navigation pour l'exécution d'un diaporama.

Remarque : les galeries Flash Lightroom sont limitées à 500 photos.

- 1 Assurez-vous qu'un modèle de galerie Flash Lightroom est sélectionné.
- 2 Dans le panneau Aspect, cliquez sur le triangle en regard de l'option Disposition et choisissez une disposition dans le menu déroulant :

Défilement Affiche une rangée de vignettes à faire défiler dans votre galerie de photos Web, sous une version plus grande des images.

Numérotation Affiche une page de vignettes à gauche de la version de plus grande taille des photos. Les commandes de navigation permettent de se déplacer entre les différentes pages de vignettes.

Gauche Affiche une colonne de vignettes à faire défiler à gauche d'une version plus grande des photos dans votre galerie de photos Web.

Diaporama seulement Affiche une version de plus grande taille des images dans votre galerie de photos Web.

Création de modèles de galerie Web personnalisés

Les modifications apportées aux couleurs, à la disposition, au texte et aux paramètres de sortie peuvent être enregistrées sous la forme d'un modèle personnalisé de galerie de photos Web. Après enregistrement, le modèle personnalisé est répertorié dans l'Explorateur de modèles en vue d'une utilisation ultérieure. Vous pouvez créer de nouveaux dossiers dans l'Explorateur de modèles pour faciliter l'organisation des modèles.

Enregistrement des modèles de galerie Web personnalisés

- 1 Dans l'Explorateur de modèles du module Web, sélectionnez le modèle de base pour votre modèle personnalisé et modifiez la disposition.
- 2 Définissez les paramètres souhaités dans les panneaux Informations sur le site, Palette de couleurs, Aspect, Paramètres de sortie et Informations sur l'image.
- 3 Cliquez sur l'icône Plus (+) dans l'Explorateur de modèles du module Web.
- 4 Remplacez la chaîne Modèle sans titre par le nom de votre choix pour le modèle personnalisé et indiquez un dossier (tel que Modèles utilisateur) qui contiendra le modèle.

Création et organisation de dossiers de modèles

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur la zone où le dossier doit apparaître et choisissez Nouveau dossier.
- 2 Entrez le nom du dossier et cliquez sur OK.
- 3 Faites glisser un modèle vers un nom de dossier pour placer le modèle dans ce dossier.

Si vous faites glisser un modèle prédéfini Lightroom vers un autre dossier, le modèle est copié dans ce dossier.

Mise à jour des modèles personnalisés

- 1 Modifiez les couleurs, la disposition, le texte et les paramètres de sortie selon vos besoins.
- 2 Cliquez sur un modèle dans l'Explorateur de modèles avec le bouton droit de la souris (Windows) ou tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS), puis choisissez Mettre à jour avec les paramètres actuels.

Suppression de modèles personnalisés

Il est impossible de supprimer les modèles prédéfinis Lightroom.

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur un modèle dans l'Explorateur de modèles, puis choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
- Sélectionnez un modèle dans l'Explorateur de modèles et cliquez sur le bouton Supprimer.

Importation et exportation de modèles

Vous pouvez exporter les modèles créés afin de les partager avec vos collègues ou de les utiliser sur un autre ordinateur. Les modèles sont enregistrés avec l'extension .lrtemplate.

- Pour exporter un modèle, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl (Mac OS) enfoncée et sélectionnez Exporter. Saisissez le nom du fichier de modèle et cliquez sur Enregistrer.
- Pour importer un modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur la zone où le modèle doit apparaître et choisissez Importer. Cliquez deux fois sur le fichier de modèle.

Enregistrement des paramètres Web en tant que création de sortie

Lightroom vous permet de créer des créations de sortie, créées à partir des paramètres spécifiés dans les modules Diaporama, Impression et Web. Les créations de sortie vous permettent de réappliquer vos paramètres de sortie à une collection de photos spécifique. De plus, vous pouvez ajouter des photos à la collection : elles seront automatiquement intégrées à vos paramètres de sortie. Les créations de sortie diffèrent des modèles personnalisés, car un modèle comprend des paramètres de sortie mais pas de photos. Néanmoins, une création de sortie applique les paramètres de sortie aux photos de la collection.

- 1 Dans le module Bibliothèque, sélectionnez les photos que vous destinez à la galerie de photos Web.
- 2 Dans le module Web, sélectionnez un modèle. Définissez les paramètres souhaités dans les panneaux Informations sur le site, Palette de couleurs, Aspect, Informations sur l'image, Paramètres de sortie et Paramètres de téléchargement.
- 3 Dans le film fixe, sélectionnez les photos que vous souhaitez intégrer à la création de sortie.
- 4 Cliquez sur l'icône Plus (+) dans le panneau Collections et choisissez la commande Créer une galerie Web.
- 5 Donnez un nom à votre création de sortie dans la boîte de dialogue Création d'une galerie Web. Choisissez un ensemble de collections dans le menu déroulant Ensemble afin d'ajouter la création de sortie à un ensemble existant, ou choisissez l'option Sans.
- 6 Sélectionnez l'option Inclure les photos sélectionnées dans les options de galerie Web. Sélectionnez l'option Créer des copies virtuelles pour inclure les copies virtuelles, et non les photos originales, dans la création de sortie.
- 7 Cliquez sur le bouton Créer.

Lightroom ajoute la création de sortie dans le panneau Collections à l'emplacement indiqué. La création de sortie de la galerie Web est associée à une icône de grille .

Voir aussi

« [Collections de photos](#) » à la page 68


« [Création de copies virtuelles](#) » à la page 67

Ajout de texte aux galeries Web

Ajout de titres, de descriptions et de coordonnées du contact

Les titres de site Web, les titres de collection de photos, les descriptions, les coordonnées et les liens Web ou d'adresses électroniques s'affichent sur toutes les pages Web de votre galerie de photos Web.

- ❖ Effectuez l'une des opérations suivantes dans le panneau Informations sur le site ou dans le plan de travail :
 - Dans les zones appropriées, remplacez le texte par les titres de site et de collection, une description de la collection, les coordonnées et un lien Web ou une adresse électronique. Dans le plan de travail, activez la zone dans laquelle vous souhaitez écrire en cliquant deux fois sur son contenu. Les informations saisies apparaissent sur chaque page Web.
 - Supprimez le texte dans les zones correspondantes pour que les pages Web ne contiennent aucun titre, aucune description, aucune coordonnée ni aucun lien Web ou adresse électronique.

 Chaque fois que vous saisissez un titre de site, un titre de collection, une description de collection ou des coordonnées, Lightroom enregistre ces informations sous la forme d'un paramètre prédéfini. Lors de la création d'autres galeries de photos Web, cliquez sur les triangles situés à droite des options Titre du site, Titre de la collection, Description de la collection, Coordonnées du contact et Lien Internet ou adresse électronique pour choisir un paramètre prédéfini dans le menu déroulant.

Ajout de votre plaque d'identité à une galerie de photos Web

- 1 Dans le panneau Aspect, sélectionnez Plaque d'identité.
- 2 (Facultatif) Pour utiliser une autre plaque d'identité, cliquez dans le triangle de la section d'aperçu du texte située juste en dessous de l'option Plaque d'identité et effectuez un choix dans le menu.

Remarque : la sélection de l'option Modifier ouvre l'éditeur de plaque d'identité.

Voir aussi

« [Personnalisation des plaques d'identité et des boutons de module](#) » à la page 30

Affichage des titres de photos et des légendes dans les galeries de photos Web

Vous pouvez ajouter des titres et légendes sous les versions de grande taille des images dans votre galerie de photos Web. Vous pouvez saisir le titre et la légende à afficher sous chaque photo ou bien définir l'affichage des métadonnées avec chaque photo. Par exemple, si vous avez saisi des métadonnées de légende pour vos photos dans le module Bibliothèque, vous pouvez afficher les métadonnées de légende spécifiques aux photos de votre galerie Web.

- ❖ Dans le panneau Informations sur l'image, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour afficher le même titre et la même légende sous toutes les photos, choisissez l'option Texte personnalisé dans les menus déroulants situés en regard des mentions Titre et Légende, puis saisissez le titre et la légende dans les zones situées sous ces options.
 - Pour associer à chaque photo une légende ou un titre différent, cliquez sur le menu Paramètres personnalisés situé à droite du titre ou de la légende, puis choisissez la commande Modifier. Dans l'Editeur de modèles de texte qui s'affiche, insérez l'élément de métadonnées du titre ou de la légende IPTC, puis cliquez sur le bouton Terminer.
 - Pour afficher des informations issues des métadonnées d'une photo, cliquez sur le menu Paramètres personnalisés situé à droite de l'option Titre ou Légende, puis choisissez les métadonnées dans le menu déroulant.

Voir aussi

« [Editeur de modèles de nom de fichier et Editeur de modèles de texte](#) » à la page 42

Affichage du filigrane du copyright dans les galeries de photos Web

Les photos contenues dans votre galerie Web peuvent afficher un filigrane de copyright issu des métadonnées de copyright IPTC.

- ❖ Dans le panneau Paramètres de sortie, sélectionnez Ajouter un filigrane de copyright.

Pour afficher les métadonnées de copyright dans la légende, affichez le panneau Informations sur l'image, choisissez Modifier dans le menu situé en regard de Légende, puis insérez les informations de copyright.

Aperçu, exportation et téléchargement d'une galerie de photos Web

Aperçu d'une galerie de photos Web

Vous pouvez prévisualiser votre galerie Web dans le module Web ou dans votre navigateur par défaut avant de l'enregistrer ou de la télécharger.

- ❖ Dans le module Web, utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Pour afficher un aperçu de votre galerie de photos Web dans un navigateur, cliquez sur le bouton Aperçu situé dans l'angle inférieur gauche de la fenêtre
- Pour mettre à jour l'aperçu de la galerie Web dans le plan de travail du module Web, choisissez Web > Recharger dans le menu principal de Lightroom.

Remarque : l'aperçu de la galerie Web dans Lightroom est régulièrement mis à jour, ce qui signifie qu'il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser la commande Recharger.

A propos de l'enregistrement et du téléchargement des galeries de photos Web

Lorsque la création de la galerie de photos Web est terminée, vous pouvez définir les informations du serveur FTP dans le panneau Paramètres de téléchargement et utiliser les fonctions FTP de Lightroom pour télécharger la galerie vers un serveur Web. Lorsque vous cliquez sur le bouton Télécharger, Lightroom génère automatiquement les fichiers nécessaires, puis les transfère sur le serveur Web indiqué.

Pour utiliser une application FTP indépendante pour le téléchargement de vos fichiers ou pour générer une galerie pour un affichage hors connexion, vous pouvez commencer par exporter les fichiers. Lorsque vous cliquez sur le bouton Exporter, Lightroom crée un dossier contenant les fichiers HTML, les fichiers d'images et les autres fichiers Web. Si vous enregistrez une galerie Flash, les fichiers SWF nécessaires sont inclus. Le dossier est enregistré à l'emplacement indiqué.

Remarque : les photos de galerie Web et les vignettes sont enregistrées au format JPEG avec des profils sRGB intégrés.

Enregistrement d'une galerie de photos Web

- 1 Cliquez sur le bouton Exporter dans le module Web.
- 2 Dans la boîte de dialogue Enregistrer la galerie Web, saisissez un nom pour la galerie dans la zone de texte Nom du fichier, puis indiquez un emplacement d'enregistrement pour les fichiers de votre galerie de photos Web.
- 3 Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Téléchargement d'une galerie de photos Web

- 1 Dans le panneau Paramètres de téléchargement, choisissez un paramètre prédéfini de serveur Web dans le menu déroulant Serveur FTP.
- 2 Sélectionnez l'option Placer dans un sous-dossier et saisissez le nom du dossier (dossier de sortie Web) pour votre galerie de photos Web.

Le panneau Paramètres de téléchargement affiche le chemin de sortie du serveur (chemin du serveur avec sous-dossier contenant les fichiers de la galerie Web).

- 3 Cliquez sur le bouton Télécharger.
- 4 Dans la boîte de dialogue Entrer le mot de passe, saisissez le mot de passe pour accéder au serveur Web, puis cliquez sur le bouton Transférer.

Définition d'un paramètre prédéfini FTP

Vous pouvez configurer un ou plusieurs paramètres prédéfinis FTP pour le téléchargement des galeries de photos Web vers des serveurs Web spécifiques.

- 1 Dans le panneau Paramètres de téléchargement, sélectionnez Modifier dans le menu déroulant Serveur FTP.
- 2 Saisissez l'URL du serveur Web dans la zone Serveur, puis saisissez votre nom d'utilisateur et le mot de passe permettant d'accéder au serveur Web.

Vous pouvez permettre à Lightroom de mémoriser le mot de passe dans le paramètre prédéfini.

- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes pour indiquer le chemin d'accès au répertoire approprié sur le serveur Web :
 - Entrez le chemin dans la zone Chemin du serveur.
 - Cliquez sur le bouton Parcourir et recherchez le répertoire.
- 4 (Facultatif) Indiquez un port de serveur Web.

Remarque : le port 21 est le port de serveur Web par défaut pour le protocole FTP et il s'agit généralement du port à utiliser.

- 5 (Facultatif) Sélectionnez l'option Utiliser le mode passif pour les transferts de données. Le mode passif facilite la transmission des données à travers un pare-feu.
- 6 Choisissez Enregistrer en tant que nouveau paramètre prédéfini dans le menu Paramètres prédéfinis dans la partie supérieure de la boîte de dialogue.
- 7 Dans la boîte de dialogue Nouveau paramètre prédéfini, saisissez un nom pour le nouveau paramètre prédéfini, puis cliquez sur le bouton Créer.
- 8 (Facultatif) Pour ajouter un autre paramètre prédéfini FTP, choisissez Personnalisé dans le menu Paramètres prédéfinis et saisissez la configuration du paramètre prédéfini.

Les paramètres prédéfinis FTP sont ajoutés au menu Serveur FTP dès que vous cliquez sur OK.

A propos de la définition d'un chemin de serveur

Le chemin d'accès au serveur définit l'emplacement du dossier de la galerie Web téléchargée sur le serveur Web.

Lorsque vous entrez le chemin d'accès au serveur, utilisez des barres obliques pour la désignation du répertoire et des sous-répertoires. Par exemple :

```
/root_directory_name/www/
```

Dans cet exemple, « root_directory_name » correspond au nom du niveau racine. Il s'agit du répertoire que vous devez saisir pour accéder à l'espace sur le serveur Web. « www » est le nom du sous-dossier spécifique où seront téléchargés les fichiers Web. Vérifiez auprès de votre hébergeur Web le chemin du répertoire en accès libre sur le serveur Web.


Suppression des paramètres prédéfinis FTP

- 1 Dans le panneau Paramètres de téléchargement, sélectionnez Modifier dans le menu Serveur FTP.
- 2 Choisissez un paramètre prédéfini dans le menu Paramètre prédéfini.
- 3 Choisissez Supprimer le paramètre prédéfini *Nom du paramètre prédéfini* dans le menu Paramètre prédéfini.

Chapitre 12 : Raccourcis clavier

Raccourcis clavier

Les raccourcis clavier vous permettent de sélectionner rapidement des outils et d'exécuter des commandes sans utiliser de menu. S'il est disponible, le raccourci clavier apparaît à droite du nom de la commande dans le menu.

 Outre les raccourcis clavier, vous pouvez utiliser des menus contextuels pour accéder à de nombreuses commandes. Les menus contextuels affichent les commandes associées à l'outil, à la sélection ou au panneau actif. Pour afficher un menu contextuel, cliquez sur une zone avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS).

Sauf indication contraire, les raccourcis fonctionnent dans tous les modules sur des claviers nord-américains (QUERTY) pleine taille. Leur fonctionnalité peut varier selon le type et la langue du clavier.

Touches relatives à l'utilisation des panneaux

Résultat	Windows	Mac OS
Afficher/Masquer les panneaux latéraux	Tab	Tab
Afficher/Masquer tous les panneaux	Maj+Tab	Maj+Tab
Afficher/Masquer la barre d'outils	T	T
Afficher/Masquer le sélecteur de modules	F5	F5
Afficher/Masquer le film fixe	F6	F6
Afficher/Masquer les panneaux de gauche	F7	F7
Afficher/Masquer les panneaux de droite	F8	F8
Activer/Désactiver le mode Solo	Maj-clic sur un panneau	Option-clic sur un panneau
Ouvrir un nouveau panneau sans fermer le panneau Solo	Maj-clic sur un panneau	Maj-clic sur un panneau
Ouvrir/Fermer tous les panneaux	Ctrl-clic sur un panneau	Commande-clic sur un panneau
Ouvrir/Fermer le panneau Navigation ou Aperçu	Ctrl + Maj + O	Commande + Ctrl + 0
Ouvrir/Fermer les panneaux de gauche dans les panneaux Navigation ou Aperçu, de haut en bas	Ctrl + Maj + Q, A, Y	Commande + Ctrl + 1 - 3
Ouvrir/Fermer l'histogramme	Ctrl + 0	Commande + 0
Ouvrir/Fermer les panneaux de droite, de haut en bas	Ctrl + 1 - 7	Commande + 1 - 7

Touches de navigation dans les modules

Résultat	Windows	Mac OS
Accéder au module Bibliothèque	Ctrl + Alt + 1	Commande + Option + 1
Accéder au module Développement	Ctrl + Alt + 2	Commande + Option + 2
Accéder au module Diaporama	Ctrl + Alt + 3	Commande + Option + 3
Accéder au module Impression	Ctrl + Alt + 4	Commande + Option + 4
Accéder au module Web	Ctrl + Alt + 5	Commande + Option + 5
Accéder au module précédent	Ctrl + Alt + Touche flèche haut	Command + Option + Touche flèche haut

Touches relatives au changement du mode d'affichage

Résultat	Windows	Mac OS
Activer le mode Loupe Bibliothèque	E	E
Activer le mode Grille Bibliothèque	G	G
Activer le mode Comparaison Bibliothèque	C	C
Ouvrir la photo sélectionnée dans le module Développement	DD	
Parcourir les modes Eclairage de fond	L	L
Activer/Désactiver le mode Eclairage réduit	Ctrl + Maj + L	Commande + Maj + L
Parcourir les modes d'affichage	F	F
Alternier entre l'affichage Normal et Plein écran, masquer les panneaux	Ctrl + Maj + F	Commande + Maj + F
Accéder au mode d'affichage Normal	Ctrl + Alt + F	Commande + Option + F

Touches relatives à l'utilisation d'une seconde fenêtre

Remarque : les raccourcis liés à l'utilisation d'une seconde fenêtre sont identiques à ceux du module Bibliothèque, avec la touche Maj en plus.

Résultat	Windows	Mac OS
Ouvrir la fenêtre secondaire	F11	Commande + F11
Activer le mode Grille	Maj + G	Maj + G
Activer le mode Loupe normal	Maj + E	Maj + E
Activer le mode Loupe verrouillé	Ctrl + Maj + Entrée	Commande + Maj + Retour
Activer le mode Comparaison	Maj + C	Maj + C
Activer le mode Ensemble	Maj + N	Maj + N
Activer le mode Plein écran (utilisation d'un second moniteur)	Maj + F11	Commande + Maj + F11

Résultat	Windows	Mac OS
Afficher/Masquer la barre Filtre	Maj + \$	Maj + \$
Zoom avant / Zoom arrière	Ctrl + Maj + = / Ctrl + Maj -	Commande + Maj + = / Commande + Maj + -
Augmenter/Réduire la taille des vignettes en mode Grille	Maj + = / Maj + -	Maj + = / Maj + -

Touches de gestion des photos et des catalogues

Résultat	Windows	Mac OS
Importer des photos depuis un disque	Ctrl + Maj + I	Commande + Maj + I
Ouvrir un catalogue	Ctrl + O	Commande + O
Ouvrir les Préférences	Ctrl + , (virgule)	Commande + , (virgule)
Ouvrir les Paramètres du catalogue	Ctrl + Alt + , (virgule)	Commande + Option + , (virgule)
Créer un nouveau dossier dans le module Bibliothèque	Ctrl + Maj + N	Commande + Maj + N
Créer une copie virtuelle (uniquement dans les modules Bibliothèque et Développement)	Ctrl + ' (apostrophe)	Commande + ' (apostrophe)
Afficher dans l'Explorateur ou le Finder (uniquement dans les modules Bibliothèque et Développement)	Ctrl + R	Commande + R
Accéder à la photo suivante/précédente dans le film fixe	Touche flèche droite/Touche flèche gauche	Touche flèche droite/Touche flèche gauche
Sélectionner plusieurs dossiers ou collections (dans les modules Bibliothèque, Diaporama, Impression et Web)	Maj-clic ou Ctrl-clic	Maj-clic ou Commande-clic
Renommer une photo (dans le module Bibliothèque)	F2	F2
Supprimer les photos sélectionnées	Retour arrière ou Supprimer	Supprimer
Supprimer les photos sélectionnées du catalogue	Alt + Retour arrière	Option + Suppression
Supprimer les photos sélectionnées et les placer dans la corbeille	Ctrl + Alt + Maj + Retour arrière	Commande + Option + Maj + Suppression
Supprimer les photos rejetées	Ctrl + Retour arrière	Commande + Suppression
Modifier dans Photoshop	Ctrl + E	Commande + E
Ouvrir dans un autre éditeur	Ctrl + Alt + E	Commande + Option + E
Exporter les photos sélectionnées	Ctrl + Maj + E	Commande + Maj + E
Exporter avec les paramètres précédents	Ctrl + Alt + Maj + E	Commande + Option + Maj + E
Ouvrir le gestionnaire de modules externes	Ctrl + Alt + Maj + , (virgule)	Commande + Option + Maj + , (virgule)
Imprimer la photo sélectionnée	Ctrl + P	Commande + P
Ouvrir la boîte de dialogue Mise en page	Ctrl + Maj + P	Commande + Maj + P

Touches relatives à la comparaison de photos dans le module Bibliothèque

Résultat	Windows	Mac OS
Passer en mode Loupe	E ou Entrée	E ou Retour
Passer en mode Grille	G ou Echap	G ou Echap
Passer en mode Comparaison	C	C
Passer en mode Ensemble	N	N
Passer du mode Grille au mode Loupe	Barre d'espace ou Z	Barre d'espace ou Z
Intervertir les photos sélectionnées et candidates en mode Comparaison	Touche Bas	Touche Bas
Faire en sorte que les photos suivantes soient sélectionnées et candidates en mode Comparaison	Touche Haut	Touche Haut
Alterner entre Loupe et Zoom	Barre d'espace ou Z	Barre d'espace ou Z
Zoom avant / Zoom arrière en mode Loupe	Ctrl + = / Ctrl + -	Commande + = / Commande + -
Faire défiler vers le haut ou le bas la photo agrandie en mode Loupe (fonctionne également dans les modules Développement et Web)	Page précédente/suivante sur un clavier pleine taille	Page précédente/suivante sur un clavier pleine taille
Lire un diaporama impromptu	Ctrl + Entrée	Commande + Retour
Faire pivoter une photo vers la droite (sens horaire)	Ctrl + Maj + : (deux points)	Commande + Maj + : (deux points)
Faire pivoter une photo vers la gauche (sens antihoraire)	Ctrl + Maj + ; (point-virgule)	Commande + Maj + ; (point-virgule)
Augmenter/Réduire la taille des vignettes en mode Grille	+ / -	+ / -
Faire défiler les vignettes vers le haut ou le bas en mode Grille	Page précédente/suivante sur un clavier pleine taille	Page précédente/suivante sur un clavier pleine taille
Afficher/Masquer les extras de cellule	Ctrl + Maj + H	Commande + Maj + H
Afficher/Masquer les badges	Ctrl + Alt + Maj + H	Commande + Option + Maj + H
Parcourir les modes Grille	J	J
Ouvrir les options d'affichage de la bibliothèque	Ctrl + J	Commande + J
Sélectionner plusieurs photos discrètes	Ctrl-clic	Commande-clic
Sélectionner plusieurs photos contiguës	Maj+clic	Maj+clic
Sélectionner toutes les photos	Ctrl + A	Commande + A
Désélectionner toutes les photos	Ctrl + D	Commande + D
Sélectionner uniquement la photo active	Ctrl + Maj + D	Commande + Maj + D
Désélectionner la photo active	<	<
Ajouter la photo suivante/précédente à la sélection	Maj + Flèche gauche/droite	Maj + Flèche gauche/droite
Sélection de photos marquées	Ctrl + Alt + A	Commande + Alt + A

Résultat	Windows	Mac OS
Désélectionner les photos neutres	Ctrl + Alt + Maj + D	Commande + Option + Maj + D
Associer dans une pile	Ctrl + G	Commande + G
Désempiler	Ctrl + Maj + G	Commande + Maj + G
Afficher/Masquer une pile	S	S
Atteindre le haut de la pile	Maj + S	Maj + S
Se déplacer vers le haut de la pile	Maj + ; (point-virgule)	Maj + ; (point-virgule)
Se déplacer vers le bas de la pile	Maj + : (deux points)	Maj + : (deux points)

Touches d'attribution de notes et de filtrage de photos

Résultat	Windows	Mac OS
Définir une note sous forme d'étoiles	1-5	1-5
Définir une note sous forme d'étoiles et atteindre la photo suivante	Maj + 1 - 5	Maj + 1 - 5
Supprimer la notation sous forme d'étoiles	0	0
Augmenter/Diminuer la note d'1 étoile	: (deux points) / ; (point-virgule)	: (deux points) / ; (point-virgule)
Attribuer un libellé rouge	6	6
Attribuer un libellé jaune	7	7
Attribuer un libellé vert	8	8
Attribuer un libellé bleu	9	9
Attribuer un libellé de couleur et atteindre la photo suivante	Maj + 6 - 9	Maj + 6 - 9
Marquer une photo comme sélectionnée	P	P
Marquer une photo comme sélectionnée et atteindre la photo suivante	Maj + P	Maj + P
Marquer une photo comme rejetée	X	X
Marquer une photo comme rejetée et atteindre la photo suivante	Maj+X	Maj+X
Marquer une photo comme neutre	U	U
Marquer une photo comme neutre et atteindre la photo suivante	Maj + U	Maj + U
Augmenter/Réduire l'état du marqueur	Ctrl + Touche flèche haut / Ctrl + Touche flèche bas	Commande + Touche flèche haut / Commande + Touche flèche bas
Afficher/Masquer la barre Filtre de bibliothèque	\$\$	
Ouvrir plusieurs filtres dans la barre Filtre	Maj-clic sur les libellés de filtre	Maj-clic sur les libellés de filtre
Afficher/Masquer les filtres	Ctrl + L	Commande + L
Rechercher une photo dans le module Bibliothèque	Ctrl + F	Commande + F

Touches relatives à l'utilisation des collections

Résultat	Windows	Mac OS
Créer une nouvelle collection dans le module Bibliothèque	Ctrl + N	Commande + N
Ajouter à la collection rapide	B	B
Afficher la collection rapide	Ctrl + B	Commande + B
Enregistrer la collection rapide	Ctrl + Alt + B	Commande + Option + B
Effacer la collection rapide	Ctrl + Maj + B	Commande + Maj + B
Définir comme collection cible	Ctrl + Alt + Maj + B	Commande + Option + Maj + B

Touches relatives à l'utilisation de métadonnées et de mots-clés dans le module Bibliothèque

Résultat	Windows	Mac OS
Accéder au champ d'ajout de mots-clés du panneau Mots-clés	Ctrl+K	Commande+K
Définir un raccourci de mot-clé	Ctrl + Alt + Maj + K	Commande + Option + Maj + K
Ajouter/Supprimer un raccourci de mot-clé de la photo sélectionnée	Maj + K	Maj + K
Activer la peinture	Ctrl + Alt + K	Commande + Option + K
Ajouter un mot-clé d'un ensemble de mots-clés à la photo sélectionnée	Alt + 1 - 9	Option + 1 - 9
Parcourir les ensembles de mots-clés	Alt + 0	Option + 0
Copier/Coller des métadonnées	Ctrl + Alt + Maj + C / Ctrl + Alt + Maj + V	Commande + Option + Maj + C / Commande + Option + Maj + V
Enregistrer les métadonnées dans le fichier	Ctrl + S	Commande + S
Ouvrir la boîte de dialogue Orthographe		Commande + :
Vérification de l'orthographe		Commande + ;
Ouvrir la palette Caractère		Commande + Option + T

Touches relatives à l'utilisation du module Développement

Résultat	Windows	Mac OS
Convertir en niveaux de gris	V	V
Tonalité automatique	Ctrl + U	Commande + U
Balance des blancs automatique	Ctrl + Maj + U	Commande + Maj + U
Modifier dans Photoshop	Ctrl + E	Commande + E
Copier/Coller les paramètres de développement	Ctrl + Maj + C / Ctrl + Maj + V	Commande + Maj + C / Commande + Maj + V

Résultat	Windows	Mac OS
Coller les paramètres de la photo précédente	Ctrl + Alt + V	Commande + Option + V
Copier les paramètres Après vers Avant	Ctrl + Alt + Maj + Touche flèche gauche	Commande + Option + Maj + Touche flèche gauche
Copier les paramètres Avant vers Après	Ctrl + Alt + Maj + Touche flèche droite	Commande + Option + Maj + Touche flèche droite
Permuter les paramètres Avant et Après	Ctrl + Alt + Maj + Touche flèche haut	Commande + Option + Maj + Touche flèche haut
Augmenter/Réduire le curseur sélectionné par petits incréments	Touches flèche haut/bas ou + / -	Touches flèche haut/bas ou + / -
Augmenter/Réduire le curseur sélectionné par grands incréments	Maj + touche flèche haut / Maj + touche flèche bas ou Maj + + / Maj + -	Maj + touche flèche haut / Maj + touche flèche bas ou Maj + + / Maj + -
Parcourir les paramètres du panneau Réglages de base	. (point)	. (point)
Réinitialiser un curseur	Deux clics sur le nom du curseur	Deux clics sur le nom du curseur
Réinitialiser un groupe de curseurs	Clic sur le nom du groupe en maintenant la touche Alt enfoncée	Clic sur le nom du groupe en maintenant la touche Option enfoncée
Réinitialiser tous les paramètres	Ctrl + Maj + R	Commande + Maj + R
Synchronisation des paramètres	Ctrl + Maj + S	Commande + Maj + S
Synchronisation des paramètres en ignorant la boîte de dialogue Synchroniser les paramètres	Ctrl + Alt + S	Commande + Option + S
Activer/Désactiver la synchronisation automatique	Ctrl-clic sur le bouton Synchroniser	Commande-clic sur le bouton Synchroniser
Sélectionner l'outil Balance des blancs (dans tous les modules)	WW	
Sélectionner l'outil de recadrage (dans tous les modules)	RR	
Contraindre le rapport L/H lorsque l'outil de recadrage est sélectionné	AA	
Recadrer selon le même rapport L/H que le dernier recadrage	SS	
Recadrer à partir du centre de la photo	Alt+faire glisser	Option+faire glisser
Parcourir les différentes incrustations de grille dans le recadrage	OO	
Réinitialiser le recadrage	Ctrl + Alt + R	Commande + Option + R
Sélectionner l'outil Retouche des tons directs	NN	
Sélectionner l'outil Pinceau Réglage (dans tous les modules)	KK	
Sélectionner l'outil Filtre Gradué	M	M
Augmenter/Réduire la taille du pinceau	; (point-virgule) / , (virgule)	; (point-virgule) / , (virgule)

Résultat	Windows	Mac OS
Augmenter/Réduire le contour progressif du pinceau	Maj + ; (point-virgule) / Maj + , (virgule)	Maj + ; (point-virgule) / Maj + , (virgule)
Alterner entre les Pinceaux Réglage local A et B	<<	
Remplacer temporairement le pinceau A ou B par la gomme	Alt+faire glisser	Option+faire glisser
Peindre une ligne horizontale ou verticale	Maj+faire glisser	Maj+faire glisser
Augmenter/Réduire la quantité	Faire glisser le bouton de réglage à droite/gauche	Faire glisser le bouton de réglage à droite/gauche
Afficher/Masquer le bouton de réglage local	H	H
Afficher/Masquer l'incrustation des masques de réglage local	OO	
Parcourir les couleurs d'incrustation des masques de réglage local	Maj + O	Maj + O
Sélectionner l'outil de réglage de la cible pour régler la courbe des tonalités	Ctrl + Alt + Maj + T	Commande + Option + Maj + T
Sélectionner l'outil de réglage de la cible pour régler la teinte	Ctrl + Alt + Maj + H	Commande + Option + Maj + H
Sélectionner l'outil de réglage de la cible pour régler la saturation	Ctrl + Alt + Maj + S	Commande + Option + Maj + S
Sélectionner l'outil de réglage de la cible pour régler la luminance	Ctrl + Alt + Maj + L	Commande + Option + Maj + L
Sélectionner l'outil de réglage de la cible pour régler le mélange des niveaux de gris	Ctrl + Alt + Maj + G	Commande + Option + Maj + G
Désélectionner l'outil de réglage de la cible	Ctrl + Alt + Maj + N	Commande + Option + Maj + N
Zones écrêtées	J	J
Faire pivoter une photo vers la droite (sens horaire)	Ctrl + Maj + : (deux points)	Commande + Maj + : (deux points)
Faire pivoter une photo vers la gauche (sens antihoraire)	Ctrl + Maj + ; (point-virgule)	Commande + Maj + ; (point-virgule)
Alterner entre l'aperçu Loupe et Zoom 1:1	Barre d'espace ou Z	Barre d'espace ou Z
Zoom avant / Zoom arrière	Ctrl + = / Ctrl + -	Commande + = / Commande + -
Lire un diaporama impromptu	Ctrl + Entrée	Commande + Retour
Afficher les photos Avant et Après droite/gauche	YY	
Afficher les photos Avant et Après haut/bas	Alt + Y	Option + Y
Afficher les photos Avant et Après sur l'écran divisé en deux parties	Maj + Y	Maj + Y
Afficher uniquement les photos Avant	<	<
Parcourir l'incrustation d'informations	I	I

Résultat	Windows	Mac OS
Afficher/Masquer l'incrustation d'informations	Ctrl + I	Commande + I
Créer un nouvel instantané	Ctrl + N	Commande + N
Créer un paramètre prédéfini	Ctrl + Maj + N	Commande + Maj + N
Créer un dossier prédéfini	Ctrl + Alt + N	Commande + Option + N
Ouvrir les options d'affichage du module Développement	Ctrl + J	Commande + J

Touches relatives à l'utilisation du module Diaporama

Résultat	Windows	Mac OS
Lire un diaporama	Entrée	Retour
Lire un diaporama impromptu	Ctrl + Entrée	Commande + Retour
Faire une pause dans le diaporama	Barre d'espace	Barre d'espace
Aperçu d'un diaporama	Alt + Entrée	Option + Retour
Terminer le diaporama	Echap	Echap
Aller à la diapositive suivante	Touche flèche droite	Touche flèche droite
Aller à la diapositive précédente	Touche flèche gauche	Touche flèche gauche
Ajouter une incrustation de texte	Ctrl + T	Commande + T
Faire pivoter une photo vers la droite (sens horaire)	Ctrl + Maj + : (deux points)	Commande + Maj + : (deux points)
Faire pivoter une photo vers la gauche (sens antihoraire)	Ctrl + Maj + ; (point-virgule)	Commande + Maj + ; (point-virgule)
Afficher/Masquer les repères	Ctrl + Maj + H	Commande + Maj + H
Exporter un diaporama au format PDF	Ctrl + J	Commande + J
Exporter un diaporama au format JPEG	Ctrl + Maj + J	Commande + Maj + J
Créer un modèle de diaporama	Ctrl + N	Commande + N
Créer un dossier de modèles de diaporamas	Ctrl + Maj + N	Commande + Maj + N
Enregistrer les paramètres d'un diaporama	Ctrl + S	Commande + S

Touches d'utilisation du module Impression

Résultat	Windows	Mac OS
Impression	Ctrl + P	Commande + P
Imprimer une copie	Ctrl + Alt + P	Commande + Option + P
Ouvrir la boîte de dialogue Mise en page	Ctrl + Maj + P	Commande + Maj + P
Ouvrir la boîte de dialogues des paramètres d'impression	Ctrl + Alt + Maj + P	Commande + Option + Maj + P

Résultat	Windows	Mac OS
Aller à la première page	Ctrl + Maj + Touche flèche gauche	Commande + Maj + Touche flèche gauche
Aller à la dernière page	Ctrl + Maj + Touche flèche droite	Commande + Maj + Touche flèche droite
Aller à la page précédente	Touche flèche gauche	Touche flèche gauche
Aller à la page suivante	Touche flèche droite	Touche flèche droite
Afficher/Masquer les repères sélectionnés	Ctrl + Maj + H	Commande + Maj + H
Afficher/Masquer les règles	Ctrl + R	Commande + R
Afficher/Masquer le fond perdu	Ctrl + Maj + Y	Commande + Maj + Y
Afficher/Masquer les marges et gouttières	Ctrl + Maj + M	Commande + Maj + M
Afficher/Masquer les cellules d'image	Ctrl + Maj + T	Commande + Maj + T
Afficher/Masquer les dimensions	Ctrl + Maj + U	Commande + Maj + U
Lire un diaporama impromptu	Ctrl + Entrée	Commande + Retour
Faire pivoter une photo vers la droite (sens horaire)	Ctrl + Maj + : (deux points)	Commande + Maj + : (deux points)
Faire pivoter une photo vers la gauche (sens antihoraire)	Ctrl + Maj + ; (point-virgule)	Commande + Maj + ; (point-virgule)
Créer un modèle d'impression	Ctrl + N	Commande + N
Créer un dossier de modèles d'impression	Ctrl + Maj + N	Commande + Maj + N
Enregistrer les paramètres d'impression	Ctrl + S	Commande + S

Touches relatives à l'utilisation du module Web

Résultat	Windows	Mac OS
Recharger la galerie Web	Ctrl + R	Commande + R
Aperçu dans un navigateur	Ctrl + Alt + P	Commande + Option + P
Lire un diaporama impromptu	Ctrl + Entrée	Commande + Retour
Exporter une galerie Web	Ctrl + J	Commande + J
Créer un modèle de galerie Web	Ctrl + N	Commande + N
Créer un dossier de modèles de galeries Web	Ctrl + Maj + N	Commande + Maj + N
Enregistrer les paramètres de la galerie Web	Ctrl + S	Commande + S

Touches d'utilisation de l'aide

Résultat	Windows	Mac OS
Afficher les raccourcis du module actif	Ctrl + <	Commande + <

Résultat	Windows	Mac OS
Masquer les raccourcis du module actif	Clic	Clic
Accéder à l'aide du module actif	Ctrl + Alt + !	Commande + Option + Maj + , (virgule)
Ouvrir l'aide communautaire	F1	Commande + Maj + , (virgule) (Mac OS X v.10.4 et v.10.5)

Index

A

aberration chromatique 122
 accentuation de la netteté des photos
 module Développement 121
 pour l'impression 169
 Activer l'importation automatique,
 commande 47
 Adaptation par rotation automatique 161
 Adobe Exchange 2
 affichage 25
 Afficher l'incrustation d'informations,
 commande 34
 Affiner les photos, commande 80
 aide communautaire 2
 aperçus initiaux 45
 aperçus, sélection des aperçus initiaux 45
 Attribut, filtre 98
 attribution d'un nouveau nom aux
 photos 66

B

balance des blancs, réglage 109
 barre d'outils 105
 définition de marqueurs 80
 définition des libellés de couleur 82
 définition des notes sous forme
 d'étoiles 78
 masquage 27
 personnalisation 27
 Bibliothèque, module
 à propos 9
 affichage des notes, marqueurs et
 libellés 78
 affichage sur le second moniteur 27
 alternance entre les modes 50
 barre d'outils 49
 comparaison des photos 62
 zoom sur une photo 33
 bruit de l'image 121

C

Cadre de recadrage, outil 118
 calques, ouverture dans Photoshop 141
 Camera Raw 39
 Camera Raw, fichiers
 commandes de réglage des tons 111
 caractères spéciaux (Mac OS seulement) 97

catalogue

à propos 8
 création 53
 effacement de photos 68
 mise à jour de photos 65
 ouverture 53
 recherche de photos 97
 recherche des photos manquantes 65
 suppression de photos 68

catalogues

importation à partir de Photoshop
 Elements pour Windows 45
 importation à partir du catalogue 46
 importation de photos depuis un
 disque 40

Clarté 113

Collection d'images, modèles
 d'impression 165

collections

à propos 68
 ajout de photos 71
 attribution d'un nouveau nom 70
 collections cibles 70
 collections dynamiques 72
 conversion à partir des collections
 rapides 71
 création 69
 déplacement de photos dans une autre
 collection 71
 ensembles de collections 70
 recherche de photos 100
 suppression 71
 suppression de photos 71

collections cibles 70

collections dynamiques

à propos 72
 exportation en tant que catalogue 73
 modification 72
 paramètres d'exportation 73

collections rapides

à propos 32
 conversion en collection 71

Coller les paramètres de la photo
 précédente, commande 129

commandes

raccourcis clavier pour 180
*Voir aussi les noms de commandes
 individuelles*
 comparaison des photos 62
 Comparaison, mode
 à propos 9
 comparaison des photos 62
 Convertir les photos au format DNG,
 commande 66
 Copier les paramètres, commande 128
 copies virtuelles
 à propos 67
 Correction des yeux rouges, outil 120
 Couleur, panneau 115
 Courbe des tonalités, panneau 113
 création de sortie
 diaporama 148
 galerie Web 176
 imprimer 171

D

Définir comme collection cible,
 commande 70
 Définir le marqueur, commande 80
 Définir les libellés des couleurs,
 commande 82
 Définir un raccourci de mot-clé,
 commande 93
 Désélectionner les photos neutres,
 commande 81
 désempilage de photos 75
 Développement rapide, panneau
 à propos 101
 réinitialisation 102
 Développement, module
 à propos 10
 application des réglages 11
 barre d'outils 105
 copie des paramètres 109
 modes avant et après 109
 panneau 103
 réglage de la plage de tons 111
 réglage local 124
 réinitialisation des réglages 108
 zoom sur une photo 33

- diaporama
 - aléatoire 154
 - aperçu 154
 - arrière-plan 146
 - bordure 145
 - création 16
 - création de modèles personnalisés 147
 - déplacement et rotation du texte et des objets 152
 - écrans d'introduction et de fin 153
 - enregistrement des créations de sortie 148
 - exportation au format JPEG 156
 - exportation au format PDF 155
 - impromptu 155
 - lecture 154
 - marge des diapositives 146
 - mise à l'échelle du texte et des objets 152
 - modèle 144
 - musique 154
 - notation avec étoiles 150
 - ombre portée 145
 - ombre portée de texte 151
 - plaque d'identité 149
 - rotation des diapositives 147
 - suppression du texte et des objets 153
 - texte et métadonnée 150
 - transition et durée 153
- diaporama impromptu 155
- Diaporama, module
 - à propos 15
 - panneau 143
- Digital Negative (DNG)
 - à propos 39
 - conversion 66
- dossiers
 - attribution d'un nouveau nom 56
 - création 56
 - déplacement 56
 - dossiers de contrôle 47
 - suppression 56
 - synchronisation 58
- dossiers de contrôle 47
- Dossiers, panneau 56
- E**
 - Eclairage de fond, commande 27
 - écrêtage des tons clairs 112
 - écrêtage des tons foncés 112
 - Editeur de modèles de nom de fichier 42
 - Editeur de modèles de texte 42
- édition
 - dans d'autres applications 140
 - dans Photoshop ou Photoshop Elements 14
 - ouverture de photos dans Photoshop ou Photoshop Elements 139
- Edition externe, préférences 137
- Enregistrer la collection rapide, commande 71
- Enregistrer les métadonnées dans le fichier, commande 89
- ensemble de mots-clés
 - à propos 94
 - attribution d'un nouveau nom ou suppression 95
 - création 95
 - modification 95
 - sélection 95
- Ensemble, mode
 - à propos 9
 - comparaison des photos 62
- espace de travail
 - obscurcissement 27
 - présentation 5
- étalonnage de l'appareil photo 115
- étiquettes de mots-clés
 - à propos 89
 - affichage 90
 - ajout aux photos 91
 - copier et coller 92
 - création 90
 - effacement ou suppression 92
 - ensembles de mots-clés 94
 - importation et exportation 93
- Exchange 2
- Explorateur de modèles
 - diaporamas 144
 - galeries Web 173
 - pour disposition d'impression 160
- Explorateur de volumes 55
- exportation
 - diaporama 155
 - galeries Web 178
- exportation de photos
 - à propos 13
 - application des paramètres prédéfinis 135
 - désignation des photos 132
 - enregistrement des paramètres prédéfinis 135
 - opérations après traitement 134
 - paramètres de fichiers 132
 - sélection d'un dossier de destination 131
 - utilisation de paramètres précédemment utilisés 135
- Exporter avec précédent, commande 135
- Exporter des paramètres prédéfinis, commande 135
- Exporter les paramètres de la collection dynamique, commande 73
- Extensible Metadata Platform. *Voir* XMP
- F**
 - filigranes de copyright
 - galeries Web 177
 - film fixe
 - à propos 31
 - affichage de photos différentes 32
 - filtrage des photos 32
 - présentation de photos 58
 - sélection des photos 59
 - Filtre de bibliothèque, barre
 - application des paramètres prédéfinis 100
 - Attribut, filtre 98
 - attribution d'un nouveau nom aux paramètres prédéfinis 100
 - enregistrement des paramètres prédéfinis 100
 - Métadonnées, filtre 99
 - suppression des paramètres prédéfinis 100
 - Texte, filtre 98
 - Filtre de bibliothèque, barre d'outils
 - à propos 97
 - personnalisation 99
 - Filtre Gradué, outil 124
 - formats de fichier
 - à propos 39
 - Fusion HDR dans Photoshop, commande 141
 - Fusion panorama dans Photoshop, commande 141
- G**
 - galerie Flash
 - sélection des dispositions 174
 - galerie HTML
 - dispositions de grille 174
 - galerie Web
 - ajout de texte 176
 - aperçu 178
 - chargement 178
 - chemin du serveur 179
 - création 22

- création d'un modèle personnalisé 175
- dispositions de grille 174
- enregistrement des créations de sortie 176
- enregistrement et mise à jour 178
- filigranes de copyright 177
- galeries Flash 174
- modèles 173
- paramètres prédéfinis FTP 179
- plaques d'identité 177
- sélection des couleurs 174
- titres de photo et légendes 177
- gestion des couleurs
 - à propos 35
 - pour l'impression 170
- Grille, mode
 - à propos 9
 - définition des notes sous forme d'étoiles 78
 - options d'affichage 50
 - présentation de photos 58
 - réorganisation des photos 59
 - sélection des photos 59
 - taille des vignettes 52
- H**
- HDR, fusion dans Photoshop 141
- heure de capture
 - modification et rétablissement 86
- histogramme
 - à propos 106
- histogrammes
 - réglage de la plage de tons 112
- Historique, panneau 130
- I**
- Importation automatique, commande 47
- importation de photos
 - à partir de Photoshop Elements pour Windows 45
 - à propos 6
 - application de métadonnées 44
 - application de paramètres de développement 44
 - depuis un catalogue 46
 - conservation, copie et déplacement 40
 - désignation des photos 41
 - importation automatique 47
 - préférences 38
 - sauvegarde 41
 - sélection des photos 41
- Importer les paramètres de la collection dynamique, commande 73
- impression
 - à propos 19
 - bordures 167
 - configuration des imprimantes 159
 - couleur 16 bits 169
 - création de modèles d'impression personnalisés 163
 - définition de la résolution 169
 - définition de la taille du papier 158
 - enregistrement des collections de sortie 171
 - gestion des couleurs 170
 - impression en mode brouillon 159
 - informations sur l'impression 168
 - JPEG 159
 - modèles 160
 - modèles Collection d'images 165
 - modèles de type Grille 161
 - nom de fichier, légende et mots-clés 168
 - numéros de page 168
 - personnalisation des dispositions Collection d'images 165
 - planches contact 163
 - plaques d'identité 166
 - règles et repères 162
 - traits de coupe 168
- Impression en mode brouillon 159
- Impression, module
 - à propos 18
 - affichage des pages 164
 - impression de photos 19
 - panneau 157
- incrustation d'informations
 - affichage 34
- installation de Photoshop Lightroom 1
- instantané 129
- interface
 - personnalisation 29
 - spécification d'une langue 30
- International Press Telecommunications Council. *Voir* IPTC
- inversion de la symétrie des photos 62, 118
- IPTC, à propos 83
- J**
- JPEG, format de fichier 39
- L**
- lecture des diaporamas 154
- libellé de couleur
 - à propos 82
 - affichage 78
 - attribution d'un nouveau nom 82
 - modification 82
 - suppression 82
- libellé. *Voir* libellé de couleur
- Lire les métadonnées depuis le fichier, commande 89
- Liste des mots-clés, panneau 89
- logo, ajout 30
- Loupe, mode
 - à propos 9
 - options d'affichage 52
- M**
- marque 42
- marqueur
 - à propos 80
 - affichage 78
 - sélection des photos marquées 81
- mémoire cache de l'aperçu 45
- métadonnée
 - modification des paramètres prédéfinis 88
- métadonnées
 - à propos 83
 - affichage 84
 - ajout et modification des métadonnées IPTC 85
 - application des paramètres prédéfinis 87
 - application lors de l'importation 44
 - copier/coller 88
 - création de paramètres prédéfinis 86
 - enregistrement au format XMP 83
 - enregistrement dans des fichiers XMP 89
 - synchronisation 88
- Métadonnées, filtre 99
- Métadonnées, panneau
 - à propos 84
 - actions 89
 - définition des notes sous forme d'étoiles 78
- mise à jour de photos dans le catalogue 65
- mise en vignette 123
- mises à jour 2
- mode Grille
 - filtrage des photos 32
- mode symétrie de l'image 62

- modèle
 - diaporama 144
 - galeries Web 173
 - pour l'impression 160
- modèle d'impression
 - à propos 160
- modèle d'impression dans une disposition en grille 161
- modification
 - calques dans Photoshop 141
 - HDR dans Photoshop 141
 - objets dynamiques dans Photoshop 140
 - panoramas dans Photoshop 141
- Modifier dans Adobe Photoshop Elements, commande 15, 139
- Modifier dans Adobe Photoshop, commande 15, 139
- Modifier l'heure de capture, commande 86
- modules
 - à propos 5
 - alternance 5
- modules externes
 - gestion 136
 - sur Adobe Store 2
- modules externes d'exportation 136
- moniteur
 - processus 31
- moniteur d'activité 31
- moteur de recherche communautaire 2
- Mots-clés, panneau 91
- musique de diaporama 154

- N**
- navigation entre les photos 59
- netteté d'impression 169
- niveaux de gris
 - conversion 117
 - images de Photoshop 118
 - tonalité ou colorisation 117
- notes sous forme d'étoiles
 - affichage 78
- Nouvel ensemble de collections, commande 70
- Nouvelle collection dynamique, commande 72
- Nouvelle collection, commande 69
- numéros de page 168

- O**
- objets dynamiques, ouverture dans Photoshop 140
- opérations après traitement 134
- Options d'affichage, commande 50
- options de dénomination 42
- orthographe (Mac OS seulement) 96
- outil de réglage de la cible 115
- Outil Retouche des tons directs 119
- outils
 - raccourcis clavier 180
- Ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop, commande 140
- Ouvrir en tant que calques dans Photoshop, commande 141

- P**
- panneaux
 - à propos 25
- panoramas, fusion dans Photoshop 141
- Paramètres d'importation automatique, commande 47
- paramètres de développement
 - copie 128
 - outil Peinture 128
 - réinitialisation des paramètres de Développement rapide 102
 - synchronisation 129
 - utilisation du panneau Développement rapide 101
- paramètres du catalogue 54
- paramètres prédéfinis de développement 107
- paramètres prédéfinis FTP
 - chemin du serveur 179
 - configuration 179
 - suppression 179
- paramètres prédéfinis, restauration 29
- Peinture, outil
 - libellés 82
 - marquage de photos 81
 - mots-clés 94
 - notes 79
 - paramètres de développement 128
- personnalisation
 - langue de l'interface 30
 - plaque d'identité, boutons de module 30
 - police de l'interface 29
- photos
 - accès 64
 - attribution d'un nouveau nom 66
 - déplacement vers un autre dossier 64
 - désignation 41, 42
 - modification et rétablissement de l'heure de capture 86
 - navigation entre 59
 - suppression 68
- photos manquantes
 - recherche 65
- Photoshop (PSD), format de fichier 39
- pile
 - scission 76
- pires
 - à propos 74
 - association de photos 75
 - déplacement de photos 76
 - désempilage 75
 - désignation de la photo supérieure 76
 - développement 75
 - effacement de photos 76
 - empilement automatique 77
 - empilement selon l'heure de capture 77
 - modification des photos 77
 - réduction 75
 - suppression de photos 76
- Pinceau Réglage, outil 124
- plage de tons
 - réglage 111
 - utilisation du panneau Courbe des tonalités 114
 - utilisation du panneau Histogramme 112
- planches contact. *Voir* impression
- plaque d'identité 30
- police
 - agrandissement de la police de l'interface 29
- préférences
 - configuration 29
- présentation de photos en mode Grille ou dans le film fixe 58
- prise en charge multimoniteur. *Voir* seconde fenêtre du module Bibliothèque
- processus
 - moniteur 31
- profil colorimétrique d'impression 36
- profils colorimétriques
 - création de profils de moniteur 36
 - installation 37
- profils de moniteur 36
- profils de périphérique d'entrée 37
- profils de périphérique de sortie 37

R

raccourcis clavier
à propos 180

raccourcis de mots-clés 93

raccourcis. *Voir* raccourcis clavier

Raw, format de fichier. *Voir* camera raw

recadrage de photos 118

recherche de photos
à l'aide d'étiquettes de mots-clés 100
à l'aide de la barre Filtre de bibliothèque 97
à l'aide des filtres Attributs 98
dans le catalogue 97
dans les collections 100
utilisation de filtres Métadonnées 99
utilisation du filtre Texte 98

recherche des photos manquantes 65

redressement de photos 118

réglage local 124

règles 162

réorganisation des photos
en mode Grille 59

repères de pages 162

repères. *Voir* repères de pages

Rétablir l'heure de capture d'origine, commande 86

Retenue, marqueur. *Voir* marqueur

rotation de photos 118

rotation des diapositives 147

rotation des photos 61

S

saturation
réglage d'une plage de couleurs spécifique 115

saturation des couleurs 113

SDK de sortie 136

seconde fenêtre du module Bibliothèque
à propos 27
options d'affichage 28
ouverture 27

Seconde fenêtre, bouton 27

sélection des photos
dans le film fixe 59
en mode Grille 59

Sélectionner les photos marquées, commande 81

Supprimer de la collection, commande 71

Supprimer la photo, commande 68

Synch. métadonnées, commande 88

Synch. paramètres, commande 129

synchronisation des dossiers 58

T

téléchargement
mises à jour, modules externes et versions d'essai 2

téléchargements de logiciel 2

Texte, filtre 98

TIFF (Tagged-Image File Format). *Voir* format de fichier TIFF 39

TIFF, format de fichier 39

traits de coupe 168

transitions et durées. *Voir* diaporamas

TSI, panneau 115

TSI/Couleur/Niveaux de gris, panneau 115

V

valeurs de couleurs RVB 106

versions d'essai 2

vignettage après recadrage 124

Virage partiel, panneau 117

W

Web, module
à propos 21
panneau 172

X

XMP 83

Z

Zoom pour remplir l'image
dans le module Diaporama 145
dans le module Impression 161